Sistemi Operativi Unità 7: I Thread Problemi di Sincronizzazione

Martino Trevisan
Università di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Argomenti

- 1. Mutex e Semafori
- 2. Grafi di precedenza
- 3. Produttore e consumatore

I Mutex regolano l'accesso a una sezione critica:

- Solo un thread per volta può avere il lock
- Operazioni: lock unlock

I Semafori sono degli interi positivi condivisi:

- Simili a un contenitore di gettoni
- Operazioni: post wait

I Semafori sono un costrutto più generale

• Un Semaforo può facilmente essere usato come mutex

Costruire un Mutex con un Semaforo

Inizializzazione:

Mutex

```
pthread_mutex_t lock;
pthread_mutex_init(&lock, NULL);
```

Semaforo: deve essere inizializzato al valore 1

```
sem_t sem;
sem_init(&sem, 0, 1);
```

Costruire un Mutex con un Semaforo

Lock:

Mutex

```
pthread_mutex_lock(&lock);
```

Semaforo

```
sem_wait(&sem);
```

Release:

Mutex

```
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

Semaforo

```
sem_post(&sem);
```

Costruire un Mutex con un Semaforo

Vedi implementazione in esercizi/myMutex.c

```
typedef struct{
    sem t s:
} myMutex;
myMutex myMutex_init(){
    myMutex m;
    sem_init(&(m.s), 0, 1);
    return m;
void myMutex lock(myMutex * m){
    sem wait( \&(m->s) );
void myMutex_unlock(myMutex * m){
    sem_post(&(m->s));
```

Costruire un Semaforo con un Mutex

Si può costruire un semaforo con un mutex, ma é inefficiente

- Un semaforo é un intero condiviso positivo
- Un mutex protegge l'accesso a questo intero

Funzionamento:

- In caso venga effettuato un decremento (wait) quando il semaforo ha valore 0:
 - Il thread attende che un altro thread effettui un incremento (post)
- L'unico modo con cui si attendere, é busy waiting
 - Un ciclo for che verifica ripetutamente
 - Inefficiente

Costruire un Semaforo con un Mutex

Implementazione (by ChatGPT):

```
struct semaphore {
    pthread_mutex_t mutex;
    int count;
};
void semaphore_init(struct semaphore *sem, int count) {
    pthread mutex init(&sem->mutex, NULL);
    sem->count = count;
void semaphore_wait(struct semaphore *sem) {
    pthread mutex lock(&sem->mutex);
    while (sem->count == 0) {
        pthread mutex unlock(&sem->mutex);
        pthread mutex lock(&sem->mutex);
    sem->count--;
    pthread mutex unlock(&sem->mutex);
}
void semaphore_post(struct semaphore *sem) {
    pthread_mutex_lock(&sem->mutex);
    sem->count++;
    pthread_mutex_unlock(&sem->mutex);
```


I semafori sono pratici da usare per costruire **grafi di precedenza**

 Un insieme di task che devono essere eseguite in un ordine particolare

I grafi di precedenza modellano molto bene sistemi distribuiti e concorrenti


- Le Reti di Petri sono un astrazione per trattare grafi di precedenza con l'utilizzo di semafori
- Non vedremo

Esempio 1



```
sem_t s1;
void* t_A(void* arg){
    A();
    sem_post(&s1);
void* t_B(void* arg){
    B();
    sem_post(&s1);
void* t_C(void* arg){
    sem_wait(&s1);
    sem_wait(&s1);
    C();
}
```

Esempio 2




```
sem_t s1, s2;
void* t_A(void* arg){
    A();
    sem_post(&s1);
    sem_post(&s1);
void* t_B(void* arg){
    sem_wait(&s1);
    B();
    sem_post(&s2);
void* t_C(void* arg){
    sem_wait(&s1);
    C();
    sem_post(&s2);
void* t_D(void* arg){
    sem_wait(&s2);
    sem_wait(&s2);
    D();
}
```

Esempio 2 - Programma completo

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdlib.h>
// Function prototypes
void A() { printf("A is executed\n"); }
void B() { printf("B is executed\n");
void C() { printf("C is executed\n"); }
void D() { printf("D is executed\n"); }
sem_t s1, s2;
void* t_A(void* arg){
    sem_post(&s1);
    sem_post(&s1);
    return NULL;
void* t_B(void* arg){
    sem_wait(&s1);
    sem_post(&s2);
    return NULL;
void* t_C(void* arg){
    sem_wait(&s1);
    sem_post(&s2);
    return NULL;
void* t_D(void* arg){
    sem_wait(&s2);
    sem_wait(&s2);
    return NULL;
int main() {
    pthread_t thread_A, thread_B, thread_C, thread_D;
    // Initialize semaphores
    sem_init(&s1, 0, 0);
    sem_init(&s2, 0, 0);
    // Create threads
    pthread_create(&thread_A, NULL, t_A, NULL);
    pthread_create(&thread_B, NULL, t_B, NULL);
pthread_create(&thread_C, NULL, t_C, NULL);
    pthread_create(&thread_D, NULL, t_D, NULL);
    // Wait for threads to complete
    pthread_join(thread_A, NULL);
    pthread_join(thread_B, NULL);
    pthread_join(thread_C, NULL);
    pthread_join(thread_D, NULL);
    // Destroy semaphores
    sem_destroy(&s1);
    sem_destroy(&s2);
    return 0;
```


Esempio 3



```
sem_t s1, s2;
sem_init(&s1, 0, 1); // Inizializzato a 1
sem_init(&s2, 0, 0); // Inizializzato a 0
void* t_A(void* arg){
    while (1){
        sem_wait(&s1);
        A();
        sem_post(&s2);
void* t_B(void* arg){
    while (1){
        sem_wait(&s2);
        B();
        sem_post(&s1);
```

NOTA: esercizio uguale a lettore/scrittore visto in precedenza

Esempio 4



```
sem_t s1, s2, s3; // s1 inizializzata a 1, gli altri a 0
void* t_A(void* arg){
    while (1){
        sem_wait(&s1);
        A();
        sem_post(&s2);
        sem_post(&s2);
void* t_B(void* arg){
    while (1){
        sem_wait(&s2);
        B();
        sem_post(&s3);
}
void* t_C(void* arg){
    while (1){
        sem_wait(&s2);
        C();
        sem_post(&s3);
void* t_D(void* arg){
    while (1){
        sem_wait(&s3);
        sem_wait(&s3);
        D();
        sem_post(&s1);
```


Produttore e consumatore Il problema

Problema classico dell'informatica, applicabile in molti contesti

- · Pacchetti di rete
- Calcolo parallelo

Definizione:

- ullet Due thread comunicano tramite un buffer di grandezza limitata, che contiene massimo N oggetti
- Il thread *producer* inserisce gli oggetti nel buffer
- Il thread consumer estrae gli oggetti dal buffer, nell'ordine in cui sono stati inseriti



Struttura dati

Variabili Condivise tra Produttore e Consumatore:

```
<tipo> buffer [N]; // Il buffer
int contatore = 0; // Indicazione di elementi usati nel buffer
```

Variabili NON Condivise:

Algoritmo

Produttore:

```
void inserisci_elemento( <tipo> next_produced) {
   while (contatore == BUFFER_SIZE); /* non fa niente se il buffer è pieno */
   buffer[in] = next_produced;
   in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
   contatore++;
}
```

Consumatore:

```
<tipo> estrai_elemento(void) {
    while (contatore == 0); /* non fa niente se il buffer è vuoto */
    next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
    contatore--;
    return next_consumed;
}
```

Problema di sincronizzazione

Il codice della slide precedente non funziona.

- C'è accesso concorrente a variabili condivise
 Le istruzioni contatore++; e contatore--; non possono essere eseguite simultaneamente
- Alcuni incrementi o decrementi potrebbero essere persi
- Il programma ha un baco

Problemi da risolvere

1. Accesso concorrente a contatore : è possibile usare un **mutex** Nota: non c'è mai accesso concorrente a stesso elemento di buffer

2. Attesa efficiente:

```
Le istruzioni while (contatore == BUFFER_SIZE); e while (contatore == 0); effettuano Busy Waiting
```

- Controlla continuamente la variabile contatore
- Spreco enorme di CPU

Produttore e consumatore Soluzione classica

Si usano due semafori

- Semaforo empty: conta quanti posti **liberi** ci sono nel buffer
- Semaforo full: conta quanti posti **occupati** ci sono nel buffer

La variabile contatore diventa inutile. I semafori già contano quanti posti liberi e occupati ci sono

Soluzione completa nel **materiale** in esercizi/myProdCons.c

Soluzione classica

Inizializzazione

```
<tipo> buffer [N];
sem_t empty, full;
int main(){
    ...
    sem_init(&empty, 0, N); /* Inizialmente N posti liberi */
    sem_init(&full, 0, 0); /* e 0 occupati */
}
```

Soluzione classica

Produttore

```
int in = 0;
void inserisci_elemento( <tipo> next_produced) {
    sem_wait(&empty); /* Attende che ci posto libero nel buffer */
    buffer[in] = next_produced;
    in = (in + 1) % N;
    sem_post(&full); /* Un dato un più nel buffer */
}
```

Produttore e consumatore Soluzione classica

Consumatore

```
int out = 0;
<tipo> estrai_elemento(void) {
    sem_wait(&full); /* Attende che ci siano dati da consumare */
    <tipo> next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % N;
    sem_post(&empty); /* Un posto libero in più nel buffer */
    return next_consumed;
}
```