通过NFS共享数据

在部分公司已经在使用NFS共享文件了。如果应用部署在docker容器里,如果能访问这些共享的文件呢?

docker不支持NFS开箱即用,而在每个容器中安装NFS客户端以便能挂载远程目录不是一个好方法。建议的方法是使用一个docker容器充当其它容器访问NFS共享数据的代理。

问题


你想无缝访问NFS的远程文件系统

解决方法

使用数据容器代理访问

讨论

数据容器的相对介绍请参考<u>https</u>://www.<u>centos</u>.bz/2016/11/docker-data-container/。下图显示这种方法如何工作。



sharing-data-with-nfs-pic1

NFS服务器暴露内部目录为/<u>export</u>,此目录与/opt/test/db绑定挂载。然后docker 主机使用NFS协议挂载到目录/mnt。然后数据容器挂载主机的/mnt来代理其它容器 对共享目录的访问。

虽然NFS的介绍超过了本文的范畴,但NFS与本文的主题密切相关,还是有必要说明下。

假设你想共享系统为Ubuntu14.04的/opt/test/db目录给其它主机的容器。 切换为root权限,安装NFS服务器并创建一个export目录:

- 4. # apt-get install nfs-kernel-server
- 5. # mkdir /export
- 6. # chmod 777 /export

现在绑定挂载db目录到/export目录:

2. # mount --bind /opt/test/db /export

你现在应该能在/export目录访问/opt/test/db的内容。

如果你想让重启后绑定还生效,添加/opt/test/db /export none bind 0 0 到/etc/fstab文件。

现在添加如下行到/etc/exports文件:

2. /export 127.0.0.1(ro,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)

因为我们只用了一台机器做试验,即nfs服务器与容器都在一台,所以这里填写了127.0.0.1,如果是在其它机器,记得把127.0.0.1替换为nfs客户端IP。考虑到安全,我们在这里只读挂载,不过你也可以把ro替换为rw设置读写挂载,如果这样做,记得在async选项后添加no_root_squash。然后通过NFS挂载/export目录到/mnt目录:

- 4. # mount -t nfs 127.0.0.1:/export /mnt
- 5. # exportfs -a
- 6. # service nfs-kernel-server restart

现在运行一个数据容器:

2. # docker run -ti --name nfs_client --privileged -v /mnt:/mnt busybox /bin/true

然后其它容器关联此数据容器的volumes:

- 7. # docker run -ti --volumes-from nfs_client debian /bin/bash
- 8. root@079d70f79d84:/# ls /mnt
- 9. myb
- 10. root@079d70f79d84:/# cd /mnt
- 11. root@079d70f79d84:/mnt# touch asd
- 12. touch: cannot touch `asd': Read-only file system