# LVS简介


Internet的快速增长使多媒体网络服务器面对的访问数量快速增加,服务器需要具备提供大量并发访问服务的能力,因此对于大负载的服务器来讲,CPU、I/O处理能力很快会成为瓶颈。由于单台服务器的性能总是有限的,简单的提高硬件性能并不能真正解决这个问题。为此,必须采用多服务器和负载均衡技术才能满足大量并发访问的需要。Linux 虚拟服务器(Linux Virtual Servers,LVS) 使用负载均衡技术将多台服务器组成一个虚拟服务器。它为适应快速增长的网络访问需求提供了一个负载能力易于扩展,而价格低廉的解决方案。

# LVS结构与工作原理

# 一.LVS的结构

LVS由前端的负载均衡器(Load Balancer, LB)和后端的真实服务器(Real Server, RS)群组成。RS间可通过局域网或广域网连接。LVS的这种结构对用户是透明的,用户只能看见一台作为LB的虚拟服务器(Virtual Server),而看不到提供服务的RS群。当用户的请求发往虚拟服务器,LB根据设定的包转发策略和负载均衡调度算法将用户请求转发给RS。RS再将用户请求结果返回给用户。


## 二.LVS内核模型



- 1.当客户端的请求到达负载均衡器的内核空间时,首先会到达PREROUTING链。
- 2.当内核发现请求数据包的目的地址是本机时,将数据包送往INPUT链。
- 3.LVS由用户空间的ipvsadm和内核空间的IPVS组成,ipvsadm用来定义规则,IPVS利用ipvsadm定义的规则工作,IPVS工作在INPUT链上,当数据包到达INPUT链时,首先会被IPVS检查,如果数据包里面的目的地址及端口没有在规则里面,那么这条数据包将被放行至用户空间。
- 4.如果数据包里面的目的地址及端口在规则里面,那么这条数据报文将被修改目的地址为事先定义好的后端服务器,并送往POSTROUTING链。
  - 5.最后经由POSTROUTING链发往后端服务器。


## 三.LVS的包转发模型

### 1.NAT模型:




- ①.客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是CIP(客户端IP),后面统称为CIP),目标地址为VIP(负载均衡器前端地址,后面统称为VIP)。
- ②.负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将客户端请求报文的目标地址改为了后端服务器的RIP地址并将报文根据算法发送出去。
  - ③.报文送到Real Server后,由于报文的目标地址是自己,所以会响应该请求,并将响应报文返还给LVS。
- ④.然后IVS将此报文的源地址修改为本机并发送给客户端。注意:在IVS中,Real Server的网关必须指向IVS,否则报文无法送达客户端。

#### 2.DR模型:



- ①.客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是CIP,目标地址为VIP。
- ②.负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将客户端请求报文的源MAC地址改为自己DIP的MAC地址,目标MAC改为了RIP的MAC地址,并将此包发送给RS。
- ③.RS发现请求报文中的目的MAC是自己,就会将次报文接收下来,处理完请求报文后,将响应报文通过lo接口送给eth0网卡直接发送给客户端。注意:需要设置lo接口的VIP不能响应本地网络内的arp请求。

#### 3.TUN模型:



- ①.客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是CIP,目标地址为VIP。
- ②.负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将在客户端请求报文的首部再封装一层IP报文将源地址改为DIP,目标地址改为RIP.并将此包发送给RS。
- ③.RS收到请求报文后,会首先拆开第一层封装,然后发现里面还有一层IP首部的目标地址是自己Io接口上的VIP,所以会处理次请求报文,并将响应报文通过Io接口送给eth0网卡直接发送给客户端。注意:需要设置1o接口的VIP不能在共网上出现。

## 四.LVS的调度算法

#### LVS的调度算法分为静态与动态两类。

1.静态算法(4种): 只根据算法进行调度 而不考虑后端服务器的实际连接情况和负载情况

①.RR: 轮叫调度 (Round Robin)

调度器通过"轮叫"调度算法将外部请求按顺序轮流分配到集群中的真实服务器上,它均等地对待每一台服务器,而不管服务器上实际的连接数和系统负载。

②.WRR: 加权轮叫 (Weight RR)

调度器通过"加权轮叫"调度算法根据真实服务器的不同处理能力来调度访问请求。这样可以保证处理能力强的服务器处理更多的访问流量。调度器可以自动问询真实服务器的负载情况并动态地调整其权值。

③.DH: 目标地址散列调度 (Destination Hash )

根据请求的目标IP地址,作为散列键(HashKey)从静态分配的散列表找出对应的服务器,若该服务器是可用的且未超载,将请求发送到该服务器,否则返回空。

④.SH: 源地址 hash (Source Hash)

源地址散列"调度算法根据请求的源IP地址,作为散列键(HashKey)从静态分配的散列表找出对应的服务器,若该服务器是可用的且未超载,将请求发送到该服务器,否则返回空。

#### 2.动态算法 (6种): 前端的调度器会根据后端真实服务器的实际连接情况来分配请求

①.LC: 最少链接 (Least Connections)

调度器通过"最少连接"调度算法动态地将网络请求调度到已建立的链接数最少的服务器上。如果集群系统的真实服务器 具有相近的系统性能,采用"最小连接"调度算法可以较好地均衡负载。

②.WLC:加权最少连接(默认采用的就是这种)(Weighted Least Connections)

在集群系统中的服务器性能差异较大的情况下,调度器采用"加权最少链接"调度算法优化负载均衡性能,具有较高权值的服务器将承受较大比例的活动连接负载。调度器可以自动问询真实服务器的负载情况,并动态地调整其权值。

③.SED: 最短延迟调度 (Shortest Expected Delay )

在WLC基础上改进,Overhead = (ACTIVE+1) \*256/加权,不再考虑非活动状态,把当前处于活动状态的数目+1来实现,数目最小的,接受下次请求,+1的目的是为了考虑加权的时候,非活动连接过多缺陷:当权限过大的时候,会倒置空闲服务器一直处于无连接状态。

④.NQ永不排队/最少队列调度 (Never Queue Scheduling NQ)

无需队列。如果有台 realserver的连接数 = 0就直接分配过去,不需要再进行sed运算,保证不会有一个主机很空间。在 SED基础上无论+几,第二次一定给下一个,保证不会有一个主机不会很空闲着,不考虑非活动连接,才用NQ,SED要考虑活动状态连接,对于DNS的UDP不需要考虑非活动连接,而httpd的处于保持状态的服务就需要考虑非活动连接给服务器的压力。

⑤.LBLC: 基于局部性的最少链接(locality-Based Least Connections)

基于局部性的最少链接"调度算法是针对目标IP地址的负载均衡,目前主要用于Cache集群系统。该算法根据请求的目标IP地址找出该目标IP地址最近使用的服务器,若该服务器是可用的且没有超载,将请求发送到该服务器,若服务器不存在,或者该服务器超载且有服务器处于一半的工作负载,则用"最少链接"的原则选出一个可用的服务器,将请求发送到该服务器。

(6). LBLCR: 带复制的基于局部性最少连接(Locality-Based Least Connections with Replication)

带复制的基于局部性最少链接"调度算法也是针对目标IP地址的负载均衡,目前主要用于Cache集群系统。它与LBLC算法的不同之处是它要维护从一个目标IP地址到一组服务器的映射,而LBLC算法维护从一个目标IP地址到一台服务器的映射。该算法根据请求的目标IP地址找出该目标IP地址对应的服务器组,按"最小连接"原则从服务器组中选出一台服务器,若服务器没有超载,将请求发送到该服务器;若服务器超载,则按"最小连接"原则从这个集群中选出一台服务器,将该服务器加入到服务器组中,将请求发送到该服务器。同时,当该服务器组有一段时间没有被修改,将最忙的服务器从服务器组中删除,以降低复制的程度。

# Ivs ARP问题

2014年03月28日 13:08:18 我家的小白菜 阅读数: 1575更多

个人分类: mysal高可用

#### (零) 本地流量

只要是本机的进程跟本机的进程进行通讯,产生的流量,都是在lo接口上,而无论你使用的ip地址是eth0还是eth1的!

### (一) 冲突域与广播域

冲突域:发生在第一层(物理层),用于隔离冲突域的设备,是二层设备(如网桥,交换机)

广播域:发生在第二层(链路层),用于隔离广播域的设备,是三层设备(如路由器, VLAN)

### (二) ARP广播与loopback接口

前面所说,ARP广播,发生在第二层(链路层,具有物理地址) ,而loopbackup接口,可以认为是三层设备(只有IP地址而没有物理地址), 所以,loopbackup接口自身并不会接收arp广播,也就不响应ARP请求。

### (三) LVS VIP

- 1) 在LVS的DR跟Tunel模式下,Director与Realserver都必须配置VIP
- 2) Director的VIP用于接收client的请求,并将请求转发到某台Realserver(转发时将请求中的mac地址由director的改成realserver的mac,目标IP地址则仍然是director的VIP)
- 3) client的请求被Director转发并经过链路层寻址到达Realserver后,由于Realserver配置了VIP(请求中的目标IP正是VIP),所以接收请求并处理
- 4) 处理结果返回给client

### (四) LVS ARP

- 1) lvs/dr 跟 lv/tun都配置了vip
- 2) director才能响应对vip的arp请求
- 3) realserver不响应对vip的arp请求

### (五) realserver arp problem

#开启arp\_ignore

pre-up echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp\_ignore #配置eth0只响应对自己接口上ip的arp请求

pre-up echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp\_ignore #对lo接口配置arp\_ingore是不需要的! 因为lo接口不接收arp请求 # pre-up echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp\_ignore #开启arp announce

pre-up echo "2" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp\_announce #realserver接收并处理了director的转发的client请求(在lo:0接口上处理),而将处理结果返回给client的时候(lo:0生成处理结果,而从eth0发出),如果此时需要进行arp请求,arp请求的源地址,使用的是发出请求接口的ip(eth0的

ip) , 而不是产生结果的接口的ip(lo:0)...这样避免了arp请求被路由器缓存并打乱了原有的vip的mac)

pre-up echo "2" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp\_announce

- (六) ipvs/dr ipvs/nat ipvs/tun
- 1)dr跟tun有arp问题,而nat没有
- 2) nat模式下, director作为所有realserver的网关, 所有的进站出站流量, 全部通过director(瓶颈)
- 3) dr模式下,需要进行物理寻址,所以director跟realserver同在一个物理网络 (arp问题)
- 4) tun模式下, director跟realserver可以在同一个网络, 也可以跨网 (当在同一个网络时, 有arp问题)
- 5) dr跟tun模式下, director跟realserver的端口必须对应, 而nat下各台 realserver可以使用不同的端口