
16.4.6 Sara Rocío Miranda Mateos 0244643

0244643@up.edu.mx





Packet Tracer - Configure contraseñas seguras y SSH

Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
|-------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------|
| RTA | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| PCA | NIC | 172.16.1.10 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| SW1 | VLAN 1 | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |

Situación

El administrador de red le ha pedido que prepare **RTA** y **SW1** para la implementación. Antes de que puedan conectarse a la red, se deben habilitar las medidas de seguridad.

Instrucciones

Paso 1: Configure la seguridad básica en el enrutador

- a. Configure el direccionamiento IP en PCA de acuerdo con la tabla de direccionamiento.
- b. Consola en RTA desde la Terminal en PCA.
- c. Configure el nombre de host como RTA.
- d. Configure el direccionamiento IP en RTA y habilite la interfaz.
- e. Cifre todas las contraseñas no cifradas.

RTA(config) # service password-encryption

f. Establezca la longitud mínima de la contraseña en 10.

RTA(config) # security password min-length 10

- g. Establezca la contraseña secreta segura que desee. **Nota**: Elija una contraseña que recuerde, o tendrá que restablecer la actividad si está bloqueado fuera del dispositivo.
- h. Desactive la búsqueda de DNS.

RTA(config) # no ip domain-lookup

 Establezca el nombre de dominio en CCNA.com (distingue entre mayúsculas y minúsculas para la puntuación en PT).

RTA(config) # ip domain-name CCNA.com

Cree un usuario de su elección con una contraseña cifrada segura.

RTA(config) # username any user secret any password

k. Genere claves RSA de 1024bits.

Nota: En Packet Tracer, ingrese la clave criptográfica generar el comando rsa y presione Entrar para continuar.

RTA(config)# crypto key generate rsa

```
El nombre de las claves será:RTA.CCNA.com

Elija el tamaño del módulo clave en el rango de 360 a 2048 para su

llaves de uso general. Elegir un módulo clave mayor que 512 puede tomar unos minutos.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
```

 Bloquee durante tres minutos a cualquier persona que no pueda iniciar sesión después de cuatro intentos en un período de dos minutos.

```
RTA(config) # login block-for 180 attempts 4 within 120
```

m. Configure todas las líneas VTY para el acceso SSH y use los perfiles de usuario locales para la autenticación.

```
RTA (config) # linea vty 0 4
RTA(config-line)# transport input ssh
RTA(config-line)# login local
```

n. Establezca el tiempo de espera del modo EXEC en 6 minutos en las líneas VTY.

```
RTA(config-line) # exec-timeout 6
```

- o. Guarde la configuración en la NVRAM.
- p. Acceda al símbolo del sistema en el escritorio de PCA para establecer una conexión SSH a RTA.

```
C:\ > ssh/?
Packet Tracer PC SSH
Uso: SSH -1 username target
C:\ >
```

Paso 2: Configure la seguridad básica en el Switch

Configure el conmutador **SW1** con las medidas de seguridad correspondientes. Consulte los pasos de configuración del router si necesita ayuda adicional.

- a. Haga clic en SW1 y seleccione la pestaña CLI.
- b. Configure el nombre de host como SW1.
- c. Configure el direccionamiento IP en SW1 VLAN1 y habilite la interfaz.
- d. Configure la dirección de gateway predeterminado.
- e. Deshabilite todos los puertos de conmutador no utilizados.

Nota: En un switch, es una buena práctica de seguridad deshabilitar los puertos no utilizados. Un método para hacer esto es simplemente apagar cada puerto con el comando '**shutdown**'. Esto requeriría acceder a cada puerto individualmente. Existe un método de acceso directo para realizar modificaciones en varios puertos a la vez mediante el **comando** interface range. En **SW1**, todos los puertos excepto Fastethernet0/1 y GigabiteThernet0/1 se pueden apagar con el siguiente comando:

```
SW1 (config) # interface range F0/2-24, G0/2
SW1 (config-if-range) # shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down
<Output omitted>
%LINK-5-CAMBIADO: Interfaz FastEthernet0/24,cambióel estadoa administrativamente
inactivo
```

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down

El comando utilizó el rango de puertos de 2-24 para los puertos FastEthernet y, a continuación, un rango de puertos único de GigabiteThernet0/2.

- f. Cifre todas las contraseñas de texto.
- g. Establezca la contraseña secreta segura que desee.
- h. Desactive la búsqueda de DNS.
- Establezca el nombre de dominio en CCNA.com (distingue entre mayúsculas y minúsculas para la puntuación en PT).
- j. Cree un usuario de su elección con una contraseña cifrada segura.
- k. Genere claves RSA de 1024 bits.
- Configure todas las líneas VTY para el acceso SSH y use los perfiles de usuario locales para la autenticación.
- m. Establezca el tiempo de espera del modo EXEC en 6 minutos en todas las líneas VTY.
- n. Guarde la configuración en la NVRAM.