Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6 Обмен данными с ВУ по прерыванию Вариант 3204

Группа: Р3132

Выполнил: Овчаренко Александр Андреевич

Проверил: Саржевский Иван Анатольевич

г. Санкт-Петербург

2022 г.

Оглавление

Задание	3
Выполнение работы	4
МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ	7
Итог	q

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (x), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения x должна быть ограничена заданной функцией f(x) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение x в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- 1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое x (ячейки памяти с адресом 0x046) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции f(x) = -6x 3 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 прибавить утроенное содержимое РД данного ВУ к x, результат записать в x.
- 3. Если x оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в x записать максимальное по ОДЗ число.

Выполнение работы

Текст исходной программы

```
ORG 0x0
V0:
     WORD $DEFAULT, 0x180;
V1:
     WORD $INT1, 0x180;
V2:
     WORD $DEFAULT, 0x180;
V3:
     WORD $INT3, 0x180;
V4:
     WORD $DEFAULT, 0x180;
V5:
     WORD $DEFAULT, 0x180;
V6:
     WORD $DEFAULT, 0x180;
V7:
     WORD $DEFAULT, 0x180;
DEFAULT:
          IRET
INT1:
      LD X
      NOP ; (1) Change HLT
      PUSH
      CALL FX
      CALL CHECK; Change NOP
      POP
      NOP ; (2) Change HLT
      OUT 2
      IRET
INT3:
      NOP
            ; (3) Change HLT
      IN 6
      SXTB
      ST S
      ASL
      ADD S
      ADD X
      PUSH
      CALL CHECK; Change NOP
      POP
      LD X
      NOP ; (4) Change HLT
      IRET
CHECK:
      LD &1
      NOP; (5) Change HLT
      CMP MINV
      BLT REPLACEMAX
      SUB #1
      CMP MAXV
      BGE REPLACEMAX
      ADD #1
      NOP; (6) Change HLT
      RET
FX:
      LD &1
      ASL
      ADD &1
      ASL
      ADD #3
```

```
NEG
      ST &1
      RET
REPLACEMAX:
      LD MAXV
      ST &1
      RET
            ORG 0x46
X: WORD
            0x007F
S: WORD?
MAXV: WORD 0x007F
MINV: WORD 0xFF80
ORG 0x50
START:
      DI
      CLA
      OUT 1; Block interrupt signal
      OUT 5
      OUT 0xB
      OUT 0xD
      OUT 0x11
      OUT 0x15
      OUT 0x19
      OUT 0x1D
      LD #9 ; 0b1001
      OUT 3
      LD #0xB
                  ; 0b1011
      OUT 7
      EI
PROG:
      DI
      LD X
      SUB #2
      PUSH
      CALL CHECK; Change NOP
      POP
      ST X
      ΕI
      BR PROG
```

Описание программы

Программа осуществляет изменение заданной переменной в цикле, обрабатывает сигналы прерывания от ВУ-1 и ВУ-3.

- В цикле происходит уменьшение значения переменной x на два
- При получении сигнала на прерывание от ВУ-1 программа записывает в РД ВУ-1 значение функции f(x).
- При получении сигнала на прерывание от ВУ-2 программа изменяет значение переменной x.

Расположение в памяти БЭВМ программы и исходных данных:

Ячейки 0x0 - 0xF – векторы прерывания

Ячейка 0x10 – подпрограмма обработки прерываний по умолчанию

Ячейки 0x11 - 0x19 – подпрограмма обработки прерываний ВУ-1

Ячейки 0x1A - 0x26 - подпрограмма обработки прерываний ВУ-3

Ячейки 0x27 – 0x2E – подпрограмма проверки значения переменной на ОДЗ

Ячейка 0x2F - 0x36 - подпрограмма <math>f(x)

Ячейки 0x37 – 0x39 – подпрограмма замены значения переменной на максимальнодопустимое значение

Ячейка 0x46 – переменная x

Ячейка 0х47 – переменная s, хранящая число, полученное от ВУ-3

Ячейки 0x48 - 0x49 - константы MINV, MAXV

Ячейки 0x50 - 0x6A — основная программа

Область представления:

Переменная X, S, константы MINV, MAXV: 16-разрядные знаковые числа.

Область допустимых значений:

- $-128 \le f(x) \le 127$
- $-128 \le s \le 127$
- $-21 \le x \le 20$ без учета нормализации переменной

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ

Проверка корректности обработки прерываний:

- 1. Загрузить программу в БЭВМ.
- 2. В коде программы заменить NOP.
 - а. В коде подпрограммы обработки прерываний от ВУ-1 (INT1) заменить команду NOP (1) на команду HLT.
 - b. В коде подпрограммы обработки прерываний от ВУ-3 (INT2) заменить команду NOP (3) на команду HLT.
- 3. Компилировать программу.
- 4. Установить положение переключателя РАБОТА/ОСТАНОВ в положение РАБОТА.
- 5. Нажать на кнопку ПУСК.
- 6. Выставить готовность следующего ВУ.
- 7. Дождаться остановки программы.
- 8. Проверить содержимое регистра IP:
 - а. Для ВУ-1 остановка должна произойти на IP = 0x13.
 - b. Для ВУ-3 остановка должна произойти на IP = 0x1B.
 - с. Для ВУ-0, для ВУ-3 ВУ-9 остановка не должна происходить.
- 9. Повторить пункты 6-8 для ВУ-1 ВУ-9.

Проверка корректности работы функции f(x):

- 1. Загрузить программу в БЭВМ.
- 2. Заменить команды:
 - а. В коде подпрограммы обработки прерываний от ВУ-1 (INT1) заменить команды NOP (1,2) на команду HLT.
 - b. Заменить команду CALL CHECK на NOP.
- 3. Установить значение переменной X в 1.
- 4. Компилировать программу.
- 5. Установить положение переключателя РАБОТА/ОСТАНОВ в положение РАБОТА.
- 6. Нажать на кнопку ПУСК.
- 7. Нажать кнопку готов на ВУ-1.

- 8. При остановке программы запомнить значение в аккумуляторе переменной X.
- 9. Вручную вычислить значение функции для значения в аккумуляторе.
- 10. Нажать на кнопку ПРОДОЛЖЕНИЕ.
- 11. При остановке программы сравнить значение в аккумуляторе от функции f(x) с найденным вручную значением.
- 12. Повторить пункты 8-10 для значений X = -21, 0, 20.

Проверка корректности работы функции при прерывании ВУ-3:

- 1. Загрузить программу в БЭВМ.
- 2. Заменить команды:
 - а. В коде подпрограммы обработки прерываний от ВУ-3 (INT3) заменить команды NOP (3,4) на команду HLT.
 - b. Заменить команду CALL CHECK на NOP.
- 3. Установить значение переменной X в 1.
- 4. Компилировать программу.
- 5. Установить положение переключателя РАБОТА/ОСТАНОВ в положение РАБОТА.
- 6. Нажать на кнопку ПУСК.
- 7. Выставить любое значение на ВУ-3 и нажать кнопку готов.
- 8. При остановке программы запомнить значение в аккумуляторе переменной X.
- 9. Вручную вычислить значение функции для значения в аккумуляторе.
- 10. Нажать на кнопку ПРОДОЛЖЕНИЕ.
- 11. При остановке программы сравнить значение в аккумуляторе от функции с найденным вручную значением.
- 12. Повторить пункты 8-10 для значений X = -21, 0, 20.

Проверка корректности работы функции нормализации результата:

- 1. Загрузить программу в БЭВМ.
- 2. В коде программе заменить команды NOP (5, 6) на команду HLT.
- 3. Вручную установить значение переменной X в 256
- 4. Компилировать программу.
- 5. Установить положение переключателя РАБОТА/ОСТАНОВ в положение РАБОТА.

- 6. Нажать на кнопку ПУСК.
- 7. При остановке программы запомнить значение в аккумуляторе переменной X.
- 8. Вручную вычислить значение функции для значения в аккумуляторе
- 9. Нажать на кнопку ПРОДОЛЖЕНИЕ.
- 10. При остановке программы сравнить значение в аккумуляторе от функции f(x) с найденным вручную значением.
- 11. Повторить пункты 8–10 для значений X = -256, -22, 21.

Итог

В результате выполнения лабораторной работы был изучен способ организации работы БЭВМ по прерыванию. Я узнал, как писать методику тестирования.