#### Типы загрузки

**BIOS** 

**UEFI** 

### Загрузчик GRUB2

Конфигурация загрузчика GRUB2

Поменяем картинку при загрузке

Утилита для редактирования конфигурации загрузки

### Initial ramdisk

Сбрасываем пароль root

Меняем графическую заставку

Добавляем модуль в initramfs

Загрузка без загрузчика EFISTUB Kernel

Документация

# Типы загрузки

# **BIOS**

the program is written into read-only, permanent memory and is always available for use

Применяется для совместимости со старым оборудованием. Встречается в системах виртуализации.

- the processor looks at the end of system memory for the BIOS program, and runs it.
- the BIOS tests the system, looks for and checks peripherals, and then locates a valid device with which to boot the system.
- the order of the drives searched while booting is controlled with a setting in the BIOS
- BIOS loads into memory whatever program is residing in the first sector of this device, called the Master Boot Record (MBR). The MBR is only 512 bytes in size and contains machine code instructions for booting the machine, called a boot loader.
- BIOS finds and loads the boot loader program into memory, it yields control of the boot process to it.
- **first-stage boot loader** is a small machine code binary on the MBR. Its job is to locate the **second stage boot loader** (GRUB) and load the first part of it into memory

# **UEFI**

# EFI - Extensible Firmware Interface UEFI

контролирует загрузочный процесс умеет монтировать разделы и читать файловые системы

# ESP (EFI system partition)

системный раздел на котором содержатся приложения скомпилированные под архитектуру EFI

это могут быть загрузчики, утилиты или ядро ОС

ESP раздел EFI firmware может быть как GUID так и MBR. Разделы должны содержать идентификатор.

EFI system partition C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B (уточнить???) MBR partition-table scheme is <u>0xEF</u>

## Например:

```
parted /dev/sda -l
file /boot/efi/EFI/efistub/bootx64.efi
```

## Команды в UEFI shell

```
help
help map
map -r
map -u
FS0:
ls
```

### Добавить загрузочную запись

```
bcfg boot add 0 fs1:\EFI\grub\grubx64.efi grub
```

#### Вывести список загрузочных записей (-v verbose, -b paged)

```
bcfg boot dump -v -b
```

# Загрузчик GRUB2

# Конфигурация загрузчика GRUB2

## Команда обновления конфига

/usr/sbin/grub2-mkconfig

Сгенерированный конфиг

Имя зависит от типа загрузки EFI или BIOS

/boot/grub2/grub.cfg
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg

## Настройки по умолчанию

/etc/default/grub

## Добавляем пользовательское меню

/etc/grub.d/

10 linux - поиск ядра на разделе по умолчанию

40 custom - пользовательское меню

41 custom - пользовательское меню из внешнего файла

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

# Поменяем картинку при загрузке

- 1. Установим пакет grub2-efi-x64-modules
- 2. Создаем директорию

mkdir /boot/efi/EFI/centos/x86 64-efi/

3. Добавим модуль /usr/lib/grub/x86\_64-efi/gfxterm\_background.mod в директорию /boot/efi/EFI/centos/x86\_64-efi/

cp /usr/lib/grub/x86 64-efi/gfxterm background.mod

4. Добавим загрузку модуля в конфигурационный файл /etc/default/grub

GRUB\_BACKGROUND=my\_photo.jpg
GRUB\_PRELOAD\_MODULES="gfxterm\_background"

# 5. Rebuild grub2 config

grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

6. Проверить пути и модули "insmod gfxterm\_background" (можно проверить и в генераторах /etc/grub.d/00\_header)

# Утилита для редактирования конфигурации загрузки

```
grubby --help
grubby --default-kernel
grubby --default-index
grubby --default-index
grubby --info=ALL

grubby --remove-args="rhgb quiet" --update-kernel
/boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
grubby --info /boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
grubby --update-kernel=/boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
--args="rhgb quiet"

grubby --copy-default
--add-kernel=/boot/vmlinuz-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64 --title="Otus Menu Kernel" --initrd="/boot/initramfs-4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64"
ls /boot/loader/entries/
```

#### Дополнительная информация по загрузчикам

https://systemd.io/BOOT LOADER SPECIFICATION/

# Initial ramdisk

# Сбрасываем пароль root

- Дописываем в конец строки rd.break (опционально убираем quiet)
- Загружаемся нажимаем Ctrl x
- Смотрим список смонтированных файловых систем. Ищем /sysroot mount
- Перемонтируем в режиме rw /sysroot.

```
mount -o remount, rw /sysroot
```

• Проверяем командой mount что /sysroot примонтирован в rw режиме (чтение-запись)

mount

• Заходим в образ системы

chroot /sysroot

- Изменяем пароль пользователя командой passwd
- Т.к. разрешен selinux создаем файл .autorelabel. (по умолчанию разрешен) Выполняем команду touch /.autorelabel
- Команда exit выходим из chroot.
- Перемонтируем в ro (read only)

mount -o remount, ro /sysroot

#### Защита паролем

grub2-setpassword

# Меняем графическую заставку

```
yum install plymouth\*
plymouth-set-default-theme spinfinity
plymouth-set-default-theme --list
dracut -f
```

# Добавляем модуль в initramfs

```
mkdir /usr/lib/dracut/modules.d/01test
cd /usr/lib/dracut/modules.d/01test
cat >module-setup.sh<<EOF

#-----
#!/bin/bash

check() {
    return 0
}
depends() {
    return 0
}
install() {
    inst hook cleanup 00 "${moddir}/test.sh"</pre>
```

```
EOF
chmod +x module-setup.sh
vi test.sh
test.sh
#!/bin/bash
exec 0<>/dev/console 1<>/dev/console 2<>/dev/console
cat <<'msgend'</pre>
< I'm dracut module >
_____
    .--.
|0_0 |
|: / |
// \ \
(| | )
/'\_ _/`\
\ ___) = (____/
msgend
sleep 10
echo " continuing....
#-----
chmod +x test.sh
mkinitrd -f -v /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
lsinitrd -m /boot/initramfs-$(uname -r).img | grep test
```

# Загрузка без загрузчика EFISTUB Kernel

```
Проверяем что ядро собрано с EFISTUB zgrep CONFIG_EFI_STUB /boot/config-$(uname -r) CONFIG_EFI_STUB=y (минуя загрузчик)
```

EFIPATH=/boot/efi/EFI/efistub
mkdir \$EFIPATH

```
cp /boot/vmlinuz-$(uname -r) $EFIPATH/bootx64.efi
```

cp /boot/initramfs-\$(uname -r).img \$EFIPATH/initramfs.img

## Смотрим параметры загрузки

cat /proc/cmdline

## Добавляем новую загрузочную запись

```
efibootmgr -c -d /dev/sda1 --label "Linux" --loader
'\efi\efistub\bootx64.efi' -u "root=/dev/mapper/cl-root ro
crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cl-swap rd.lvm.lv=cl/root
rd.lvm.lv=cl/swap initrd=\\EFI\\efistub\\initramfs.img"
```

#### Меняем порядок загрузки

```
efibootmgr
efibootmgr --bootorder 0004,0000,0001,0002,0003,0005
```

## Дополнительная информация по EFISTUB

https://bmccarthy.net/2017/05/15/booting-efi-stub-fedora-25/https://habr.com/ru/post/197438/

```
Загрузка по сети

РХЕ, TFTP, DHCP

iPXE - DHCP, вместо TFTP можно использовать ( HTTD, iSCSI и другие )
```

http://ftp.byfly.by/pub/CentOS/8.1.1911/BaseOS/x86\_64/os/images/pxebo
ot/

Можно cobbler

# Документация

## загрузчики

https://wiki.ubuntu.com/EFIBootLoaders

https://bugzilla.redhat.com/show\_bug.cgi?id=1525228

EFI Secure Boot

https://habr.com/ru/post/308032/

старая статья, но более менее точная

https://habr.com/ru/post/113350/

Пример миграции BIOS to EFI

# https://oded.blog/2017/11/13/fedora-bios-to-uefi/

Пример установки/добавления EFI

https://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/installation.html

Про BootLoaderSpec/ grub2-switch-to-blscfg

https://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/BootLoaderSpec/

https://tiantiankan.me/a/5d582695a7c6c7fc974bbc4b