## **Inter Process Communications**

Most slides have been adapted from «The Linux Programming interface: A Linux and UNIX® System Programming Handbook», Michael Kerrisk


Sistemi di Calcolo 2 Riccardo Lazzeretti

## Process Address Space

- A process can only access its address space
- Each process has its own address space
- Kernel can access everything

# Cooperating Processes and the need for Interprocess Communication


- Processes within a system may be independent or cooperating
  - Independent process cannot affect or be affected by the execution of another process
  - Cooperating process can affect or be affected by the execution of another process
- Reasons for process cooperation
  - Information sharing
  - Computation speed-up
  - Modularity (application will be divided into modules/sub-tasks)
  - Convenience (may be better to work with multiple processes)



The overall application is designed to consist of cooperating processes

# Inter-process Communication (IPC)

Mechanism for processes to communicate and to synchronize their actions.




### **IPC** Mechanisms

- Cooperating processes require a facility/mechanism for interprocess communication (IPC)
- There are two basic IPC models provided by most systems:
  - 1) <u>Shared memory model</u> processes use a shared memory to exchange data
  - 2) <u>Message passing model</u> processes send messages to each other through the kernel

## Communication models


#### **Shared Memory**

#### **Message Passing**




## Shared Memory IPC Mechanism

- A region of shared memory is established between (among) two or more processes.
  - via the help of the operating system kernel (i.e. system calls).
- Processes can read and write shared memory region (segment) directly as ordinary memory access (pointer access)
  - During this time, kernel is not involved.
  - Hence it is fast




# Shared Memory IPC Mechanism

 To illustrate use of an IPC mechanism, a general model problem, we use the producer-consumer problem with bounded buffer




We can solve this problem via shared memory IPC mechanism

# Buffer State in Shared Memory




# Buffer State in Shared Memory

#### **Buffer Full**



in == out; sem\_empty.val == 0; sem\_filled.val == BUFFER\_SIZE

#### **Buffer Empty**



in == out; sem\_empty.val == BUFFER\_SIZE; sem\_filled.val == 0

# Bounded-Buffer - Producer and Consumer Code

```
while (true) {
        /* Produce an item */
                                                            Producer
        sem_wait(sem_empty); %named semaphores
        sem_wait(sem_cs);
        writeToBuffer (ITEM);
        in = (in+1) % BUFFER_size;
        sem_signal(sem_cs);
        sem_signal(sem_filled);
                                                                     Consumer
                                while (true) {
                                        sem_wait(sem_filled);
     Buffer (an array)
                                        sem_wait(sem_cs);
  in, out integer variable
                                        readFromBuffer (ITEM);
                                        out = (out +1) % BUFFER_size;
                                        sem_signal(sem_cs);
      Shared Memory
                                        sem_signal(sem_empty);
                                        /* Consume the item */
   12
```

# Posix Shared Memory API

- shm\_open() create and/or open a shared memory page
  - Returns a file descriptor for the shared page
  - We can create a private shared memory
    - Only child processes can access the SHM too
- Itrunc() or ftruncate() limit the size of the shared memory page
- mmap() map the memory page into the processes address space
  - Now you can read/write the page using a pointer
- close() close a file descriptor
- shm\_unlink() remove a shared page
  - Processes with open references may still access the page

```
/* Program to write some data in shared memory */
int main() {
       const int SIZE = 4096;
       const char * name = "MY PAGE";
       const char * msg = "Hello World!";
       int shm fd;
       char * ptr;
       shm_fd = shm_open(name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);
       ftruncate(shm_fd, SIZE);
       ptr = (char *) mmap(0, SIZE, PROT_WRITE,
              MAP_SHARED, shm_fd, 0);
       sprintf(ptr, "%s", msg);
       close(shm_fd);
       return 0;
```


```
/* Program to read some data from shared memory */
int main() {
      const int SIZE = 4096:
      const char * name = "MY PAGE";
      int shm fd;
      char * ptr;
      shm_fd = shm_open(name, O_RDONLY, 0666);
      ptr = (char *) mmap(0, SIZE, PROT_READ,
            MAP_SHARED, shm_fd, 0);
      printf("%s\n", ptr);
      close(shm_fd);
      shm_unlink(shm_fd);
      return 0;
                                                  15
```

## Message Passing IPC Mechanisms

- Message system processes communicate with each other without resorting to shared variables.
- We have at least two primitives:
  - send(destination, message) or send(message)
  - receive(source, message) or receive(message)
- Message size is fixed or variable.




# Basic Message-passing Primitives




# Message format

- Consists of header and body of message.
- In Unix: no ID, only message type.
- Control info:
  - what to do if run out of buffer space.
  - sequence numbers.
  - priority.
- Queuing discipline: usually FIFO but can also include priorities.



## Message Passing: pipes

- Piped and Named-Pipes (FIFOs)
- In Unix/Linux:
  - A pipe enables one-way communication between a parent and child
  - It is easy to use.
  - When process terminates, pipe is removed automatically
  - pipe() system call



## Concetti di base sulle PIPE (1/2)

- permettono a più processi di comunicare come se stessero accedendo a dei file sequenziali
- il termine "pipe" significa tubo in Inglese, e la comunicazione avviene in modo monodirezionale
- una volta lette, le informazioni spariscono dalla PIPE e non possono più ripresentarsi
  - a meno che non vengano riscritte all'altra estremità del tubo
- a livello di OS, le PIPE non sono altro che buffer di dimensione più o meno grande (solitamente 4096 byte)
  - quindi è possibile che un processo venga bloccato se tenta di scrivere su una PIPE piena

## Concetti di base sulle PIPE (2/2)

- i processi che usano una PIPE devono essere "relazionati" come conseguenza di operazioni fork()
- le named PIPE (FIFO) permettono la comunicazione anche tra processi non relazionati
- in sistemi UNIX l'uso delle PIPE avviene attraverso la nozione di descrittore


IPC methods: Pipes

| Process 1 |  |   |      | Process 2 |       |  |
|-----------|--|---|------|-----------|-------|--|
| fd[1]     |  |   | Pipe |           | fd[1] |  |
| fd[0]     |  | 1 | Tipe |           | fd[0] |  |

- File-like abstraction for sending data between processes
  - Can be read or written to, just like a file
  - Permissions controlled by the creating process
- Two types of pipes
  - Named pipe: any process can attach as long as it knows the name
    - Typically used for long lived IPC
  - Unnamed/anonymous pipe: only exists between a parent and its children
- Full or half-duplex
  - Can one or both ends of the pipe be read?
  - Can one or both ends of the pipe be written?

# IPC methods: named-pipes (FIFOs)

- A named-pipe is called FIFO.
- It has a name
- When processes terminate, it is not removed automatically
- No need for parent-child relationship
- birectional
- Any two process can create and use named pipes.



#### PIPE nei Sistemi UNIX

int pipe(int fd[2])

Descrizione invoca la creazione di una PIPE

Argomenti fd: puntatore ad un buffer di due interi
- fd[0] : descrittore di lettura dalla PIPE
- fd[1]: descrittore di scrittura sulla PIPE

Restituzione -1 in caso di fallimento, 0 altrimenti

- fd[0] è un canale aperto in lettura che consente ad un processo di leggere dati da una PIPE
- fd[1] è un canale aperto in scrittura che consente ad un processo di immettere dati sulla PIPE

fd[0] e fd[1] possono essere usati come normali descrittori di file tramite le chiamate read() e write()

#### Lettura e scrittura

- Un processo che provi a leggere da una pipe vuota rimane bloccato finché non ci sono dati disponibili
- Un processo che provi a scrivere su una pipe piena rimane bloccato finché un altro processo non ha letto (e rimosso) abbastanza dati da permettere la scrittura
- Una pipe ha una dimensione massima equivalente a 16 pagine di memoria in linux
  - 65,536 byte in un sistema con una page size di 4096 byte
- E' possibile rendere la lettura e la scrittura non bloccanti (non in questo corso)
- E' possibile cambiare la dimensione della pipe

#### Attenzione alle scritture!!!

- Una scrittura di n<=PIPE\_BUF byte è atomica
  - PIPE\_BUF = 4096 byte
  - Si blocca se non ci sono n byte disponibili
- Una scrittura di n>PIPE\_BUF byte si potrebbe inframezzare con altre write()
  - Il processo rimane bloccato finchè non sono stati scritti tutti gli n byte
- Nel caso di write non bloccanti
  - Se n<=PIPE\_BUF ma non ci sono n byte disponibili write() fallisce e setta errno
  - Se n>PIPE\_BUF potrebbe risultare in una scrittura parziale (ma non in un errore)

#### Avvertenze


- le PIPE non sono dispositivi fisici, ma logici, pertanto viene spontaneo chiedersi come un processo sia in grado di vedere la fine di un "file" su una PIPE
- per convenzione, ciò avviene quando tutti i processi scrittori che condividevano il descrittore fd[1] lo hanno chiuso
- in questo caso la chiamata read() effettuata da un lettore restituisce zero come notifica dell'evento che tutti gli scrittori hanno terminato il loro lavoro
- allo stesso modo, un processo scrittore che tenti di scrivere sul descrittore fd[1] quando tutte le copie del descrittore fd[0] siano state chiuse (non ci sono lettori sulla PIPE), riceve il segnale SIGPIPE, altrimenti detto «Broken pipe»

#### PIPE e deadlock

Per fare in modo che tutto funzioni correttamente e non si verifichino situazioni di deadlock, è necessario che tutti i processi chiudano i descrittori di PIPE che non gli servono, usando una normale close()

Si noti che ogni processo lettore che erediti la coppia (fd[0],fd[1]) deve chiudere la propria copia di fd[1] prima di mettersi a leggere da fd[0] dichiarando così di non essere uno scrittore

Se così non facesse, l'evento "tutti gli scrittori hanno terminato" non potrebbe mai avvenire se il lettore è impegnato a leggere, e si potrebbe avere un deadlock



## Un esempio: trasferimento stringhe tramite PIPE

```
#include <stdio.h>
#define Errore (x) { puts(x); exit(1); }
                                                      padre
int main(int argc, char *argv[]) {
    char messaggio[30]; int pid, status, fd[2];
                                                      pipe
    ret = pipe(fd); /* crea una PIPE */
    if (ret == -1)
       Errore ("Errore nella creazione pipe");
                                                      figlio
   pid = fork(); /* crea un processo figlio */
    if (pid == -1) Errore ("Errore nella fork");
    if (pid == 0) { /* processo figlio: lettore */
       close(fd[1]); /* il lettore chiude fd[1] */
       while (read(fd[0], messaggio, 30) > 0)
           printf("letto messaggio: %s", messaggio);
       close(fd[0]);
       exit();
```

#### .....continua

```
/* processo padre: scrittore */
    else {
        close(fd[0]);
        puts ("digitare testo da trasferire (quit per
terminare):");
        do {
            fgets (messaggio, 30, stdin);
            write(fd[1], messaggio, 30);
            printf("scritto messaggio: %s", messaggio);
        } while( strcmp(messaggio, "quit\n") != 0 );
        close(fd[1]);
        wait(&status);
```

## Named PIPE (FIFO) in Sistemi UNIX

Descrizione invoca la creazione di una FIFO

Argomenti 1) \*name: nome della FIFO da creare
2) mode: specifica i permessi di accesso alla FIFO

Restituzione -1 in caso di fallimento, 0 altrimenti

La rimozione di una FIFO dal file system avviene mediate la chiamata di sistema unlink()

#### Avvertenze

- normalmente, l'apertura di una FIFO è bloccante, nel senso che il processo che tenti di aprirla in lettura (scrittura) viene bloccato fino a quando un altro processo non la apre in scrittura (lettura)
- se si vuole inibire questo comportamento è possibile aggiungere il flag O\_NONBLOCK al valore del parametro mode passato alla system call open() su di una FIFO
- ogni FIFO deve avere sia un lettore che uno scrittore: se un processo tenta di scrivere su una FIFO che non ha un lettore esso riceve il "segnale SIGPIPE" da parte del sistema operativo

## Un esempio: client/server tramite FIFO

```
Processo server
#include <stdio.h>
                                                    1.1
                                     2.1
#include <fcntl.h>
                                           /serv
                                                            serv
                              clien
typedef struct {
                                          r.fifo_respon
                                                             er
                                t
    long type;
    char fifo response[20];
 request;
int main(int argc, char *argv[]) {
    char *response = "fatto";
    int pid, fd, fdc, ret;
    request r;
    ret = mkfifo("/serv", 0666);
    if ( ret == -1 ) {
        printf("Errore nella chiamata mkfifo\n");
        exit(1);
```

.....continua (Processo Server)

```
1.1
                                                 2.1
                                                                   server
                                           client
fd = open("/serv", O RDONLY);
                                                     r.fifo response
while(1) {
    ret = read(fd, &r, sizeof(request));
    if (ret != 0) {
           printf ("Richiesto un servizio (fifo di restituzione = %s) \n",
                   r.fifo response);
           /* switch sul tipo di servizio */
            sleep(10); /* emulazione di ritardo per il servizio */
            fdc = open(r.fifo response, O WRONLY);
           write(fdc, response, 20);
            close(fdc);
           exit(0);
         <del>en</del>d if (ret != 0) */
```

#### **Processo client**

```
2.1 /serv server

2.2 r.fifo_response 3
```

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
typedef struct { long type; char fifo response[20]; } request;
int main(int argc, char *argv[]) {
    int pid, fd, fdc, ret; request r; char response [20];
    printf("Selezionare un carattere alfabetico minuscolo: ");
    scanf("%s", r.fifo response);
    if (r.fifo response[0] > 'z' || r.fifo_response[0] < 'a' ) {</pre>
        printf("carattere selezionato non valido, ricominciare operazione\n");
        exit(1);
    r.fifo response[1] = ' \setminus 0';
    ret = mkfifo(r.fifo response, 0666);
    if ( ret == -1 ) {
        printf("\n servente sovraccarico - riprovare \n");
        exit(1);
```

......continua (Processo Client)

```
1.1
                                   2.1
                             client
                                      r.fifo response
fd = open("/serv", O WRONLY);
if (fd == -1)
    printf("\n servizio non disponibile \n");
    ret = unlink(r.fifo response);
    exit(1);
write(fd, &r, sizeof(request));
close (fd);
fdc = open(r.fifo response, O RDONLY);
read(fdc, response, 20);
printf("risposta = %s\n", response);
close (fdc);
unlink(r.fifo response);
```

server

## Confronto tra pipe e FIFO

- L'apertura di una pipe comporta ottenere sia il descrittore per la lettura che quello per la scrittura
  - Bisogna poi chiudere quello che non viene usato
- L'apertura di una FIFO avviene in lettura o in scrittura
- Nella gestione si differenziano solo nella fase di apertura e chiusura
  - Lettura e scrittura avvengono nello stesso modo