# 2

# VALORE ATTUALE NETTO e TASSO D'INTERESSE

# Argomenti trattati

- Il Valore Attuale Netto
- Interesse semplice e composto
- Interesse nominale ed effettivo
- Esercizi sui tassi d'interesse

**Fonte**: Cap. 2 - Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Sandri, S. *Principi di finanza aziendale*. McGraw-Hill Libri Italia.

#### VALORE ATTUALE E MONTANTE

#### Definiamo con:

- P il valore attuale, capitale impiegato o investito o anticipato,
- F il montante, capitale dovuto o restituito,
- n la scadenza o periodo d'impiego.

#### *VALORE ATTUALE*

Valore attuale = fattore di attualizzazione  $\times$   $F_1$ 

Fattore di attualizzazione =  $1/(1 + i)^n$  in cui il tasso di attualizzazione corrisponde al costo opportunità del capitale.

Il fattore di attualizzazione può essere utilizzato per calcolare il valore attuale di qualsiasi flusso di cassa.

$$VA = FA_n \times F_n = \frac{1}{(1+i)^n} \times F_n$$

Un euro oggi vale di più di un euro domani

#### VALORE ATTUALE NETTO

#### Calcolo del VAN

VAN = VA – Investimento richiesto

VAN = 
$$F_0 + \frac{F_1}{(1+i)}$$

#### Valutazione di un immobile a uso uffici

Fase 1: Previsione dei flussi di cassa

Costo dell'immobile = 
$$F_0$$
 = 350  
Prezzo di vendita nell'anno 1 =  $F_1$  = 400

 Fase 2: Stima del costo opportunità del capitale
 Se investimenti a uguale grado di rischio nel mercato dei capitali offrono un rendimento del 7%, allora:

Costo del capitale = i = 7%



Valutazione di un immobile a uso uffici

Fase 3: Sconto dei futuri flussi di cassa

$$VA = \frac{F_1}{1+i} = \frac{400}{1+0.07} = 374$$

 Fase 4: Se il valore attuale del flusso di cassa futuro supera l'investimento, proseguite.

$$VAN = F_0 + \frac{F_1}{1+i} = -350 + 374 = 24$$


#### Rischio e VA

- Progetti di investimento a rischio più elevato richiedono un più elevato tasso di rendimento.
- Tassi di rendimento più elevati generano un valore attuale inferiore.

VA di 
$$F_1 = € 400$$
 al 7%  
VA =  $\frac{400}{1 + 0.07} = 374$ 

#### Rischio e VA

VA di 
$$F_1 = €400$$
 al 12%  
VA =  $\frac{400}{1+0.12}$  = 357



VA di 
$$F_1$$
 = €400 al 7%

$$VA = \frac{400}{1 + 0.07} = 374$$

Un euro sicuro vale più di uno rischioso

#### Rischio e VA

Se i= 12%, il VAN sarà pari a:

$$VAN = -350 + 357 = 7$$

L'immobile a uso uffici presenta ancora un incremento netto di valore, sebbene inferiore rispetto a quello ottenuto con il tasso precedente.

**REGOLA DEL VALORE ATTUALE NETTO** 

ACCETTARE GLI INVESTIMENTI CHE HANNO VAN POSITIVO

# Regola del tasso di rendimento

Accettare investimenti che offrono un tasso di rendimento maggiore del loro costo opportunità del capitale.

#### **Esempio**

Nel progetto di seguito illustrato, il costo opportunità del capitale ammonta al 12% (nel primo caso al 7%). È opportuno effettuare l'investimento?

Rendimento = 
$$\frac{\text{profitto}}{\text{investimento}}$$
 =  $=\frac{400\ 000 - 350\ 000}{350\ 000} = 0.143\ \text{o}\ 14.3\%$ 

Valutazione di acquisto di terreno agricolo e costruzione di un casolare

- Fase 1: Previsione dei flussi di cassa Costo d'investimento (acquisto terreno e ristrutturazione) =  $F_0$  = 350.000 Prezzo di vendita nell'anno 1=  $F_1$  = 450.000
- Fase 2: Stima del costo opportunità del capitale investimenti a uguale grado di rischio hanno un rendimento del 15% (sulla base della stima di un esperto immobiliare)

Costo del capitale = i = 15%

Regola del VAN

$$VAN = \frac{450000}{1.15} - 350000 = 41304$$

Regola del tasso di rendimento

$$rendimento = \frac{450000 - 350000}{350000} = 28.57\%$$

Valutazione di acquisto di terreno agricolo e costruzione di un casolare

Si supponga di stimare autonomamente il rendimento atteso del terreno agricolo, considerando le diverse condizioni dell'economia e ipotizzando che il valore dei terreni adiacenti al nostro è pari a 50 000€.

Scenario futuro	Recessione	Normale	Crescita
Valore stimato	40000	60000	80000

ritorno atteso = 
$$\frac{40000 + 60000 + 80000}{3} = 60000$$

Fase 2: Stima del costo opportunità del capitale

rendimento atteso = 
$$\frac{60000 - 50000}{50000} = 20\%$$

Regola del VAN

$$VAN = \frac{450000}{1.20} - 350000 = 25000$$

Regola del tasso di rendimento

$$28.57\% > 20\%$$




ACCETTARE L'INVESTIMENTO

### Valutazione delle attività a lungo termine

$$VA = \frac{F_1}{(1+i_1)^1} + \frac{F_2}{(1+i_2)^2} + \dots$$

- I valori attuali possono essere sommati tra loro per valutare una serie di flussi di cassa.
- Esempio
  - Ipotizzate di ricevere 100€ tra 1 anno al tasso di interesse del 2% e 200€ tra 2 anni al tasso di interesse del 3%.

# Calcolo del valore attuale



# Valutazione dei flussi di cassa di più periodi

$$VA = \frac{F_1}{(1+i_1)^1} + \frac{F_2}{(1+i_2)^2} + \frac{F_3}{(1+i_3)^3} + \dots + \frac{F_N}{(1+i_N)^N}$$

# FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO (DCF – DISCOUNTED CASH FLOW)

$$VA = \sum_{n=1}^{N} \frac{F_n}{(1+i_n)^n}$$

#### VALORE ATTUALE NETTO

$$VAN = F_0 + VA = F_0 + \sum_{n=1}^{N} \frac{F_n}{(1+i_n)^n}$$