RouteLogger 利用者の手引

バージョン: 202603 **最終更新日:** 2026年3月7日

目次

1. はじめに
2. アプリの起動
3. 画面の見方
4. GPS記録を開始する
5. 写真を撮影する
6. GPS記録を停止する
7. データを確認する
8. データを保存する
9. データを読み込む
10. データを初期化する
11. 設定を変更する
12. ホーム画面に追加する
13. よくある質問
14. トラブルシューティング

---

1. はじめに

1.1 RouteLoggerとは

RouteLoggerは、ウォーキングやハイキングの際にGPS位置と写真を記録するアプリです。国土地理院の地図上に現在地を表示し、移動経路を自動的に記録します。

1.2 主な機能

- **GPS追跡**: 移動経路を自動記録
- **写真撮影**: 現在地と撮影方向を紐付けて写真を保存
- **KMZエクスポート**: 記録データをKMZファイルとして保存（Google Earthで表示可能）
- **クラウド保存**: Firebaseに記録データをバックアップ（設定でON/OFF）
- **外部データ表示**: 他のアプリで作成したKMZ/GeoJSONを地図上に表示
- **オフライン対応**: 電波がなくても基本機能が使用可能

1.3 対応環境

- スマートフォン（iPhone、Android）のWebブラウザ
- Chrome、Safari推奨
- GPS機能が必要です

---

2. アプリの起動

2.1 初回アクセス

1. ブラウザでRouteLoggerのURLにアクセスします
2. 「位置情報の使用を許可しますか？」と表示されたら「許可」をタップします
3. 地図が表示され、現在地に緑の三角マーカーが表示されます

2.2 許可が必要な機能

機能	許可内容
GPS追跡	位置情報の使用
写真撮影	カメラの使用
方向表示	モーションセンサーの使用（iOSのみ）

---

3. 画面の見方

3.1 メイン画面

```
┌──────────────────────────┐
│ [10:30]                  │ ← 現在時刻（設定でON/OFF）
│ ステータス表示エリア      │ ← 現在の状態・座標を表示
├──────────────────────────┤
│                          │
│      地図表示エリア       │ ← 国土地理院地図
│      △ ← 現在地マーカー   │
│      ● ← 写真マーカー     │
│                          │
├──────────────────────────┤
│ Start Stop Photo Data ⚙  │ ← 操作ボタン
└──────────────────────────┘
```

3.2 操作ボタン

ボタン	色	機能
Start	緑	GPS記録を開始
Stop	赤	GPS記録を停止
Photo	青	写真を撮影（GPS記録中のみ有効）
Data	紫	データ管理メニューを表示/非表示
⚙	グレー	設定ダイアログを表示

3.3 データ管理パネル

Dataボタンをタップすると表示されます。

ボタン	色	機能
List	オレンジ	撮影した写真の一覧を表示
Size	シアン	記録データのサイズを表示
Save	緑	データを保存（Firebase ON: クラウド保存 / OFF: KMZファイル）
Reload	青	データを読み込み（Firebase ON: クラウドから / OFF: ファイルから）
Clear	グレー	表示データとローカルデータを初期化

> **Save/Reloadボタンの動作は設定の「Use Firebase」によって切り替わります。**

---

4. GPS記録を開始する

4.1 記録の開始手順

1. **Start**ボタン（緑）をタップします
2. 確認ダイアログが表示されます
    - 初回の場合: 「新規記録を開始」をタップ
    - 前回のデータがある場合:
        - 「データ初期化」: 前回のデータを消して新規開始
        - 「データ追記」: 前回のデータに追記

4.2 記録中の表示

- ステータスに「追跡中」と表示されます
- 画面上部に現在の緯度・経度・精度が表示されます
- 移動すると地図上に緑色の軌跡が描かれます

4.3 記録条件

GPSポイントは以下の条件で自動記録されます：

- **60秒以上経過した場合**
- **20m以上移動した場合**（GPSの誤差を超えた実際の移動のみ）

これにより、バッテリー消費を抑えながら効率的に記録します。

4.4 注意事項

- 記録中は画面がスリープしません
- バッテリー消費に注意してください
- 建物内や谷間ではGPS精度が低下する場合があります

---

5. 写真を撮影する

5.1 撮影手順

1. GPS記録中に**Photo**ボタン（青）をタップします

2. カメラ画面が表示されます
3. 被写体を画面に合わせます
4. 白い丸の**シャッターボタン**をタップします
5. 撮影した写真と確認画面が表示されます

5.2 撮影後の操作

操作	説明
方向ダイアルをドラッグ	撮影角度を設定（-180°〜+180°、10°単位）
◄ ► ボタン	角度を10°ずつ変更
Forward / Backward ボタン	進行方向の前方/後方を選択してタップすると保存
Text	写真にメモを残す（メモ入力済みの場合はボタンが青色になります）
Retake	撮り直す（現在の編集内容は破棄）
×	カメラ画面を閉じる

5.3 方向の設定と保存

撮影後に**方向ダイアル**で角度を調整し、**Forward**または**Backward**ボタンをタップすると写真が保存されます。

設定値	意味
角度 0°・Forward	進行方向の正面を撮影
角度 +90°・Forward	進行方向の右側を撮影
角度 -90°・Forward	進行方向の左側を撮影
角度 0°・Backward	後方の正面を撮影

選択した角度に応じた矢印が写真の下部にスタンプされます。

ポイント: 間違った方向で保存しても、再度ダイアルを調整してボタンをタップすれば**同じ写真を上書き更新**できます（新しい写真は作成されません）。

5.4 テキストメモの入力

Textボタンをタップするとメモ入力ダイアログが表示されます。

- メモを入力して「OK」をタップすると、写真にメモが紐付けられます
- **メモが入力されているときはTextボタンが青色になります**（メモの有無が一目でわかります）
- 保存済みの写真にメモを追加・変更した場合は、即座にデータが更新されます

5.5 保存後の状態

- 保存後もプレビュー画面は閉じないので、続けて方向を修正したりメモを追加したりできます
- 終了する場合は×ボタンをタップしてください
- 地図上にオレンジ色の丸マーカーが追加（または更新）されます

5.6 写真マーカーをタップする

地図上のオレンジ色マーカーをタップすると、その写真の拡大ビューアが開きます。ビューアには常に最新の情報（方向・メモなど）が表示されます。

5.7 写真の解像度

- 保存される写真のサイズ: 720×1280ピクセル（縦向き）
- ファイル形式: JPEG

---

6. GPS記録を停止する

6.1 停止手順

1. **Stop**ボタン（赤）をタップします
2. 「追跡を停止しました」と表示されます
3. 記録データが自動的にローカル保存されます

6.2 停止後の状態

- 画面のスリープ防止が解除されます
- 記録したデータはアプリ内に保持されます
- 次回Startで「データ追記」を選ぶと続きから記録できます

---

7. データを確認する

7.1 写真一覧を見る

1. **Data**ボタン → **List**ボタンをタップ
2. 撮影した写真がグリッド表示されます
3. 写真をタップすると拡大表示されます
4. 拡大画面では撮影日時・位置・方向角度・テキストメモが確認できます
5. 左右の矢印ボタンで前後の写真に切り替えられます

7.2 データサイズを確認する

1. **Data**ボタン → **Size**ボタンをタップ
2. 以下の情報が表示されます：
    - トラック件数と記録ポイント数
    - GPSデータのサイズ
    - 写真の枚数とサイズ

---

8. データを保存する

SaveボタンはSettings（⚙）の「**Use Firebase**」設定によって動作が変わります。保存先はドキュメント名入力画面のタイトルで確認できます。

8.1 KMZファイルとして保存（Use Firebase: OFF）

Firebase設定がOFFの場合、KMZファイルとしてダウンロードできます。

1. **Data**ボタン → **Save**ボタンをタップ
2. **「Save to file as...」**というタイトルのダイアログが表示されます
   - デフォルト: `RLog-YYYYMMDD`（当日の日付、JST）
   - 任意の名前に変更可能
3. 「Save」をタップ
4. ステータスに `Save to file as "ファイル名.kmz"...` と表示され、KMZファイルがダウンロードされます

KMZファイルについて:

- Google Earth、Google Mapsなどで開けます
- GPS軌跡と写真位置・画像が含まれます
- 保存中は画面がスリープしません

8.2 クラウドに保存（Use Firebase: ON）

Firebase設定がONの場合、クラウド（Firebase）にデータを保存します。

1. GPS記録を開始した後（Start後）
2. **Data**ボタン → **Save**ボタンをタップ
3. **「Save to cloud as...」**というタイトルのダイアログが表示されます
   - デフォルト: `RLog-YYYYMMDD`
   - 任意の名前に変更可能
4. 「Save」をタップ
5. ステータスに `Save to cloud as "ドキュメント名"...` と表示され、保存が始まります

保存されるデータ:

- GPS軌跡データ
- 撮影した写真（テキストメモ含む）

注意事項:

- インターネット接続が必要です
- 写真が多い場合は保存に時間がかかることがあります
- 保存中は画面がスリープしません
- 同じ名前で保存すると自動的に連番が付きます（例: RLog-20260307_2）

---

9. データを読み込む

ReloadボタンはSettings（⚙）の「**Use Firebase**」設定によって動作が変わります。

9.1 KMZ/GeoJSONファイルを読み込む（Use Firebase: OFF）

1. **Data**ボタン → **Reload**ボタンをタップ
2. ファイル選択ダイアログが表示されます
3. 読み込むファイルを選択します（対応形式: .kmz, .kml, .geojson, .json）

RouteLoggerで作成したKMZの場合:

- 確認ダイアログが表示されます
- 「OK」をタップすると現在のデータをクリアしてKMZのデータを復元します
- 復元後、ページが自動的に再読み込みされます

他のアプリで作成したKMZ/GeoJSONの場合:

- 外部レイヤーとして地図上に表示されます
- 現在の記録データには影響しません
- アプリを再起動しても表示が維持されます

9.2 クラウドから読み込む（Use Firebase: ON）

1. **Data**ボタン → **Reload**ボタンをタップ
2. 保存済みドキュメントの一覧が表示されます
3. 読み込みたいドキュメントをタップ
4. データが読み込まれ、地図上に軌跡と写真マーカーが表示されます

---

10. データを初期化する

10.1 初期化手順

1. **Data**ボタン → **Clear**ボタンをタップ
2. 確認ダイアログが表示されます
3. 「OK」をタップ

10.2 初期化される内容

- 地図上のルートとマーカーが消去されます
- ローカルデータ（IndexedDB）が初期化されます

> **注意:** クラウド（Firebase）に保存済みのデータは削除されません。ローカルのデータのみ削除されます。

---

11. 設定を変更する

11.1 設定の開き方

⚙（設定）ボタンをタップします。

11.2 設定項目

設定名	説明	デフォルト
Show Clock	地図上に現在時刻を表示する	ON
Use Firebase	Save/LoadをFirebase（クラウド）経由にする	OFF
Show Facing Buttons	写真撮影時のForward/Backwardボタンを表示する	ON

11.3 Use Firebaseについて

設定	Saveボタン（ダイアログタイトル）	Reloadボタン
OFF	KMZファイルをダウンロード（Save to file as...）	ファイルを選択して読み込み
ON	Firebaseクラウドに保存（Save to cloud as...）	Firebaseから読み込み

---

12. ホーム画面に追加する

RouteLoggerはPWA（Progressive Web App）対応のため、ホーム画面にアプリとして追加できます。

12.1 iPhoneの場合

1. Safariでアプリを開きます
2. 画面下部の共有ボタン（□↑）をタップ
3. 「ホーム画面に追加」をタップ
4. 名前を確認して「追加」をタップ

12.2 Androidの場合

1. Chromeでアプリを開きます
2. 「ホーム画面に追加」のバナーが表示されたらタップ
3. または、メニュー（⋮）から「ホーム画面に追加」を選択

12.3 メリット

- ブラウザのアドレスバーなしで全画面表示
- ホーム画面からワンタップで起動
- 一部機能がオフラインでも使用可能

---

13. よくある質問

Q1. GPS精度が悪いのですが？

A: 以下をお試しください：

- 建物の外に出る
- 空が開けた場所に移動する
- 端末の位置情報設定を「高精度」にする
- しばらく待つ（GPS補足に時間がかかる場合があります）

Q2. 写真が保存されません

A: GPS記録中（Start後）でないと写真は撮影できません。Startボタンをタップしてから撮影してください。

Q3. SaveボタンでKMZが保存されず、Firebaseに繋ごうとします

A: 設定（⚙）の「Use Firebase」がONになっています。OFFにすると、KMZファイルとして保存されます。なお、ダイアログのタイトルが「Save to cloud as...」ならクラウド保存、「Save to file as...」ならファイル保

存です。

Q4. KMZをGoogle Earthで開いたら写真が表示されない

A: KMZファイルには写真データが含まれています。Google Earthを最新版に更新してお試しください。

Q5. クラウド保存ができません

A:

- インターネット接続を確認してください
- 設定の「Use Firebase」がONになっているか確認してください
- 写真のサイズが大きい場合、アップロードに時間がかかります

Q6. 過去のデータが消えました

A:

- ブラウザのデータを削除すると、ローカルデータは消去されます
- 重要なデータは必ずSave（KMZまたはクラウド）してください

Q7. バッテリーの消費が激しいです

A: GPS追跡中は位置情報を常に取得するため、バッテリー消費が増加します。長時間の記録時はモバイルバッテリーの携帯をおすすめします。

Q8. 方向ボタン（Forward/Backward）が表示されません

A: 設定（⚙）の「Show Facing Buttons」がOFFになっています。ONにすると表示されます。

Q9. Textボタンが青くなっています

A: 写真にテキストメモが入力されていることを示しています。Textボタンをタップするとメモを確認・編集できます。

Q10. ポケットの中でiPhoneを振ったら「元に戻す」ダイアログが表示された

A: iOSの「Shake to Undo」機能によるものです。RouteLoggerはアプリをポケットに入れた際（画面非表示時）に自動的にフォーカスを解除することで、このダイアログが表示されにくくなるよう対策しています。完全に防止したい場合は、iOSの設定アプリ → アクセシビリティ → タッチ → 「振って元に戻す」をOFFにしてください。

---

14. トラブルシューティング

14.1 位置情報が取得できない

1. ブラウザの位置情報許可を確認
2. 端末の位置情報サービスがONになっているか確認
3. 屋外の開けた場所で再試行

14.2 カメラが起動しない

1. ブラウザのカメラ許可を確認
2. 他のアプリがカメラを使用していないか確認
3. ページを再読み込み

14.3 画面が固まった

1. ページを再読み込み（更新）
2. ブラウザを一度閉じて再起動
3. 端末を再起動

14.4 データが読み込めない（Firebase）

1. インターネット接続を確認
2. 設定の「Use Firebase」がONか確認
3. しばらく待ってから再試行
4. 別のネットワーク（Wi-Fi/モバイル）で試す

14.5 KMZファイルが読み込めない

1. ファイルの拡張子が `.kmz`, `.kml`, `.geojson`, `.json` のいずれかか確認
2. ファイルが破損していないか確認
3. ブラウザを再読み込みして再試行

お問い合わせ

問題が解決しない場合は、以下の情報とともにお問い合わせください：

- 使用端末（iPhone/Android）とOS版
- 使用ブラウザとバージョン
- エラーメッセージ（表示された場合）
- 発生した操作の手順

RouteLogger - GPS位置記録 © 2026