

箕面ハイキングマップ 利用者の手引

バージョン: 2026.15 最終更新日: 2026年9月4日

1. このアプリについて

「箕面ハイキングマップ」は、箕面エリアの国土地理院地図を **オフラインでも閲覧できる** 地図アプリ（PWA）です。事前に地図を端末にダウンロードしておけば、電波の届かない山の中でも地図と現在地を確認できます。緊急ポイントやハイキングルート・スポット、通行止め・通行困難地点も地図に重ねて表示され、歩いた移動経路を記録して GPX ファイルに出力することもできます。

動作環境

- スマートフォン／PCの最新Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox など）
- 現在地表示・オフライン機能を使うには、**https://** のページである必要があります。
- はじめてお使いのときは、**電波のある場所で一度開いてください**。緊急ポイント・ルート・スポット・通行止めの情報は、開いたときにインターネットから受け取ります（一度受け取れば、次からはオフラインでも表示されます）。

アプリのインストール（ホーム画面に追加）

ブラウザのメニューから「ホーム画面に追加」「アプリをインストール」を選ぶと、通常のアプリのように 全画面で起動できます。

2. 画面の構成

起動すると **ホーム画面** が表示されます。次のメニューがあります。

メニュー	内容
ハイキングマップ表示	地図に緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地などを表示します（→第4章）
地図データのダウンロード	オフラインで使う地図データを端末に保存します（→第3章）
バージョン情報	地図・アプリのバージョンやデータ件数を表示します（→第7章）
設定/Settings	時刻表示・メッセージ履歴・マーカーの設定・言語の設定をまとめています（→第8章）
使い方	アプリの使い方を1ページずつご案内します（→第10章）
QR	いま開いているページのQRコードを表示します（→第9章）

各画面右下には、**ズームボタン**（＋／－）、**現在のズームレベル**（z=NN）、**スケール**、**国土地理院クレジット** が表示されます。

「設定/Settings」は日本語と英語を併記しています。英語表示のまま使い方が分からなくなっても、このボタンから言語を日本語に戻せます。

地図に重ねて表示される情報（緊急ポイント・ルート・スポット・通行止め）は、公開された内容がそのまま表示されるだけで、特別な操作は不要です。データを**登録・公開する担当者**の方は、専用の運用アプリをお使いください（このアプリからの登録・公開はできません）。

3. はじめに：地図データをダウンロードする（オフライン準備）

山に入る前に、**電波のある場所**で 地図データをダウンロードしておきましょう。

- ホーム画面で「**地図データのダウンロード**」を選びます。
- 「**詳細地図データ(Z=18)を含む**」のスイッチを選びます。
 - オフ（初期値）**：標準的な範囲（ズーム14～17）。約 8.5 MB です。

- **オン:** より細かい地図（ズーム18）まで含みます。**合計 約 14.1 MB** になります。
3. 「ダウンロード」を押すと開始します。進捗が画面に表示されます。
 4. 「ダウンロード完了」と表示されれば準備完了です。

画面に表示される情報

- **端末の地図データ ⇒ 配信中の最新:** 端末に保存されている地図データの版と、配信されている 最新の版です。まだ保存していないときは「未ダウンロード」、最新のときは「2026.01（最新）」のように表示されます。新しい版があるときは色が変わります。
- **サイズ:** スイッチで選んだ内容の目安サイズです。「合計 約 14.1 MB」のように表示され、すでに端末にある分を除いた不足分がある場合は「更新分 約 5.6 MB」も並びます（すべて保存済みのときは「更新分 なし」）。表示は目安のため「約」を付けています。

地図を消したいとき

「クリア」を押すと、ダウンロード済みの地図をすべて削除します（確認が表示されます）。空き容量を増やしたいときに使います。

ヒント: ダウンロード中に通信が切れると、一部のタイルが失敗することがあります。電波の良い 場所で行ってください。失敗しても、後から「差分のみ更新」で不足分だけ追加できます。

4. 地図を見る（ハイキングマップ表示）

ホーム画面で「ハイキングマップ表示」を選ぶと、地図に各種情報が重なって表示されます。

右上のメニュー（≡）

メニューボタン（≡）を押すと **表示設定パネル** が開きます。地図をタップするとパネルは閉じます。

項目	内容
現在地点をマーカー表示	現在地（青い丸）を表示します（最初からオン→第5章）
現在地点は中央に表示	地図を現在地に合わせて自動で動かします（最初からオン→第5章）。オンにするとパネルは自動で閉じます
移動経路を記録	歩いた移動経路の記録を始めます（→第5章）
地点数・移動距離	経路ごとの地点数と移動距離(km)を表で表示します（→5.3）
読み込み	GPX ファイルの移動経路を地図に表示します（→5.4）
出力	記録した移動経路を GPX ファイルに出力します（→5.5）
クリア	記録した移動経路を消します（→5.6）
マーカーの設定	マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章）
起動時の画面に戻る	ホーム画面に戻ります

「時刻を表示」の切り替えは、ホーム画面の「**設定/Settings**」にあります（→第8章）。緊急ポイント・ハイキングルート・通行止め地点は常に表示されます（切り替えスイッチはありません）。

ポイントやルートの詳細を見る

地図上のマーカーや線をタップすると、名称やポイント番号などの情報が吹き出しで表示されます。

通行止め・通行困難地点の表示

通行止め・通行困難地点があると、地図に次のマーカーで表示されます。

マーカー	意味
赤い×	通行止め
橙色の三角	通行困難

マーカーの色・形・大きさは「マーカーの設定」で変更できます（→第6章）。上記は初期設定の見た目です。

マーカーをタップすると、地点名・理由・更新日などが吹き出しで表示されます。安全のため、通行止め・通行困難の情報を確認してからルートを選びましょう。

表示される内容は、電波のある場所でアプリを開いたときに最新へ更新されます。山の中（オフライン）では、最後に取得した内容が表示されます。これは緊急ポイント・ルート・スポットも同じです。

5. 現在地と移動経路を記録する

5.1 現在地を表示する

ハイキングマップを開くと、現在地の取得が始まります（「**現在地点をマーカー表示**」「**現在地点は 中央に表示**」は最初からオンです）。

- 青い丸 が現在地です。
- 地図は現在地が中央に来るように自動で追従します。
- 画面右下の **現在地点を表示ボタン**（照準のようなアイコン）を押すと、現在地が画面の中央に 来るように地図が動き、現在地を囲む 薄い青色の円 が表示されます。円は 3秒かけて ゆっくり小さくなり、そのあと消えます。現在地がどこかを一目で確かめたいときに使ってください。
- 初回は位置情報の利用許可を求められます。「許可」を選んでください。

それぞれのスイッチで表示を切り替えられます。

- 現在地点をマーカー表示 ...** オフにすると青い丸を消します。現在地点を表示ボタンを押したときも、このスイッチがオフなら青い丸は出ず、薄い青色の円だけが表示されます。
- 現在地点は中央に表示 ...** オフにすると地図の自動追従を止め、好きな場所を自由に見られます。もう一度オンにすると、現在地が画面の中央に来るように地図が動きます。このときパネルは 自動的に閉じます（パネルが開いたままだと、中央に来た現在地がパネルの下に隠れて見えないため）。

スイッチを切り替えた直後は、現在地をとり直している数秒のあいだ青い丸が出ないことが あります（前の場所をそのまま表示しないようにしているためです）。

位置情報が取得できないとき（許可されていない・対応していない等）は、画面下にメッセージが 表示されます。

5.2 移動経路を記録する

「移動経路を記録」をオンにすると、**メニューボタン（≡）の左** に操作ボタンが表示されます。

ボタン	役割
▶（緑）	記録を開始します
■（赤）	記録を停止します（記録中に表示されます）。「 停止しますか 」の確認が出ます

- ▶ **ボタン** を押すと記録が始まります。
 - すでに地図に移動経路が表示されているときは、次の3つを選ぶ画面が出ます。

ボタン	動作
クリアして記録開始	表示中の経路を消してから記録します
追加して記録開始	表示中の経路を残し、 新しい経路として追加 で記録します（→5.3）
キャンセル	記録を始めずに やめます （経路はそのまま残ります）

2. 歩くと、通った道が **線** で地図に描かれます。

- **記録の間隔**: 直近の地点から **約20m 移動** するか、**約1分** ごとに地点を記録します。
- 記録した地点の先から現在地までも同じ線がつながるので、経路が途中で途切れて見えることは **ありません**。
- 出発地点には **開始マーカー（四角）**、現在地には **進行方向を向いた三角マーカー** が表示されます。経路を追加すると、**経路ごとに** 開始マーカーと終了マーカーが付きます。

3. **■ ボタン** を押すと「移動経路の記録を停止します。よろしいですか?」と確認が出ます。**OK** を選ぶと記録を停止し、記録した地点数と移動距離がメッセージで表示されます。**キャンセル** を選ぶと記録はそのまま続きます。

- **■** はメニューボタン（≡）のすぐ左にあるため、≡ を押すつもりで触れてしまうことがあります。確認は、その**誤操作で記録が終わってしまうのを防ぐためのものです**。
- 「移動経路を記録」をオフにして止めるときも、同じ確認が出ます。

記録中は画面が消えないようにします。画面が消えると位置の取得が止まり、記録が途切れてしまうためです（対応していない端末では、その旨のメッセージが出ますが記録は続きます）。電池の消耗が増えるので、記録が終わったら停止してください。

記録が止まった理由はメッセージ履歴で確かめられます。（「設定」→「メッセージ履歴の表示」）

- 移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)をタップ] ... **■** を押して止めた
- 移動記録を終了しました[「移動経路を記録」をオフ] ... スイッチをオフにして止めた
- 前回の移動記録は停止操作なしで中断されました ... アプリが再読み込み・終了されたため 記録が消えた（このときは記録した経路も残りません）

覚えのない停止が起きたときは、この行を見るとどれが起きたのかが分かります。

ホーム画面に戻っても記録は続きます。記録が終わるのは、**■ ボタン** を押して確認に **OK** と 答えたときか、「移動経路を記録」をオフにして **OK** と答えたときだけです。他のアプリに切り替えると位置の取得が止まる ことがありますが、アプリに戻ると記録を再開します。

5.3 記録の情報を見る（複数の経路）

表示設定パネルの **地点数・移動距離の表** に、**地点数** と **移動距離(km)** が表示されます（記録が進むと自動で更新されます）。

経路は **何本でも** 地図に重ねて持てます。記録を追加したり GPX を追加で読み込むと、経路は **経路 1 経路 2 ...** と順番に増えていきます。

- 経路が **1本だけ** のときは、**地点数** と **移動距離** だけを表示します。
- 経路が **2本以上** のときは、行の左に **経路 1 経路 2 ...** と番号が付き、**経路ごとに1行** で 地点数と移動距離を表示します。

記録を停止したときのメッセージも、経路が複数あるときは **経路 2: 記録地点 12 点 ...** のように どの経路の記録かが分かる形で表示されます。

5.4 GPX ファイルを読み込む

「読み込み」を押すと、GPX ファイルの移動経路を地図に表示できます（以前に「出力」した ファイルや、他の地図アプリで作ったファイルも読み込めます）。

1. すでに地図に移動経路が表示されているときは、次の3つを選ぶ画面が出ます。

ボタン	動作
クリアして読み込み	表示中の経路を消してから読み込みます
追加して読み込み	表示中の経路を残し、 追加 で読み込みます
キャンセル	読み込まずに やめます （経路はそのまま残ります）

- 2. ファイルを選ぶと経路が地図に描かれ、全体が見えるように地図が動きます。
- 3. ファイルの中に経路が複数（GPX の **trkseg** が複数）ある場合は、**それぞれが別の経路** として 読み込まれます。

記録中は読み込みできません。先に ■ ボタン で記録を停止してください。

5.5 記録した経路を出力する（GPX）

「出力」を押すと、記録した移動経路を **GPX ファイル**（他の地図アプリでも開ける形式）として 保存できます。

- 1. 「出力」を押すと、ファイル名の入力画面が開きます。
- 2. ファイル名は最初から **日付-連番**（例: **20260725-01**）が入っています。日付は記録を始めた日、連番は同じ日に2回目を出力するときは自動で **02** になります。
 - **全体を自由に編集できます**（日付の部分も変更できます）。
 - 入力欄が開いたときは文字は選ばれておらず、カーソルが末尾にあります。そのまま続きを打ち足したり、消したりできます。
 - **.gpx** は入力する必要はありません（保存するときに自動で付きます）。
- 3. 「出力」を押すとファイルがダウンロードされます。

表示中の経路は **すべて** 1つのファイルに出力されます。経路ごとの区切りも保存されるので、出力したファイルを読み込み直すと**同じ経路の並び**に戻ります。

記録がないときは「出力する移動経路がありません」と表示されます。

5.6 記録を消す

「クリア」を押すと、表示中の移動経路を **すべて**（複数ある場合も全部）消します（確認が表示されます）。

注意: スイッチをオフにしたりホーム画面に戻っても、記録した経路はすぐには消えません。完全に消したいときは「クリア」を使ってください。なお、記録はアプリを再読み込みすると失われます。残しておきたいときは、消す前に「出力」で GPX ファイルに保存してください。

6. マーカーの見た目を変える

「マーカーの設定」では、地図上の目印（マーカー）の **色・形・大きさ** を種類ごとに変更できます。ハイキングマップ表示のマップ画面メニュー（≡）、またはホーム画面の「設定/Settings」から開けます。

設定できる種類

緊急ポイント／ハイキングルート／スポット／通行止め地点／通行困難地点／ 移動記録開始点／移動記録現在地点／移動記録経路

操作方法

- **色:** カラーパレットから選びます。
- **形:** 円・四角・三角・ひし形・星・線・✕ から選びます。
- **大きさ:** 数値（1～50）で指定します。

変更はすぐに地図と次回起動時に反映されます。元に戻したいときは「**規定値に戻す**」を押します。

7. バージョン情報

ホーム画面の「バージョン情報」では、次の内容を確認できます。

項目	内容
起動時にアプリの更新版を確認	オンにすると、起動時に新しいアプリがあるか確認します
アプリバージョン	アプリ本体（画面・機能、ハイキングルート等を含む）のバージョン
国土地理院地図タイル	ダウンロード対象の地図タイルのバージョン
ハイキングマップ	いま表示している緊急ポイント・ルート・スポットのバージョン
通行止め・通行困難地点	いま表示している通行止めデータのバージョン
データ件数	ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数

この画面を開いたとき、新しい地図やアプリがあれば更新のご案内が表示されます（→第11章）。

8. 設定/Settings

ホーム画面の「設定/Settings」では、表示や動作の設定をまとめて行えます。

項目	内容
時刻を表示	地図画面に現在時刻（時:分）を表示します（最初からオン）
メッセージ履歴の表示	これまでの記録（起動時の確認、ダウンロード、移動記録など）を新しい順に表示。ゴミ箱アイコンで全消去できます
このアプリについて	アプリ名・URL・contributors（アプリ企画・開発／マップのデータ構築／プロジェクト推進の担当者）を表示します
マーカーの設定	マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章）
言語の設定/Language Settings	表示する言語を選びます（日本語／English、最初は日本語）

- 「メッセージ履歴の表示」「このアプリについて」は、スイッチで内容の表示・非表示を切り替えられます。
- 言語を選ぶと画面が読み込み直され、選んだ言語で表示されます（読み込み後はこの設定画面が開いた状態に戻ります）。※ 地図上の地名やポイント名などは日本語のままです。

9. QRコードで知らせる

ホーム画面の「QR」を押すと、いま開いているページの **QRコード** が表示されます。一緒に歩く人にカメラで読み取ってもらうと、その人の端末でも同じページを開けます。

- QRコードの下には、読み取り先のアドレス（URL）も文字で表示されます。
- QRコードはアプリの中で作っているため、**電波が届かない場所でも表示できます**。ただし、読み取った相手がそのページを開くには通信が必要です。
- 閉じるときは、右上の × を押すか、QRコードの外側をタップします。

10. 使い方ガイド

ホーム画面の「**使い方**」を押すと、このアプリの使い方を **1ページずつ順番に** ご案内します。画面が暗くなり、**説明している場所だけが明るく残る**ので、どこを話しているのかが一目で分かります。

はじめて開いたときは**自動で表示**されます。途中で閉じても、次回からは自動では出ません。もう一度見たいときは、いつでも「**使い方**」から開けます。

操作のしかた

ボタン	動作
次へ	次のページへ進みます（最後のページでは「 終わり 」になり、押すと閉じます）
戻る	前のページへ戻ります（1ページ目では押せません）
閉じる	途中でやめます

パソコンでは、→ キーで次へ、← キーで戻る、Esc キーで閉じることもできます。

ご案内する内容（全11ページ）

#	内容
1	このアプリでできること
2	ハイキングマップ表示（→第4章）
3	地図データのダウンロード（→第3章）
4	バージョン情報（→第7章）
5	設定/Settings（→第8章）
6	使い方 と QR（→本章・第9章）
7	地図に表示される情報（→第4章）
8	画面の右下（縮尺・ズーム・現在地点表示ボタン）（→5.1）
9	メニュー（≡）と現在地の表示（→第4章・5.1）
10	移動経路の記録（→5.2）
11	マーカーの設定と、画面の戻り方（→第6章）

7ページ目からは **ハイキングマップ表示に自動で切り替わり**、実際の画面を見ながらご案内します。このとき、はじめてお使いの端末では位置情報の利用許可を尋ねられます。「許可」を選んでください（→5.1）。案内を閉じると、**開く前の画面に戻ります**。

案内の最中は、**説明を読むことに集中していただけるよう、下の画面は操作できません**（ページごとに画面が切り替わるため、途中で操作されると説明と食い違ってしまいます）。実際に試すときは「閉じる」で案内を終えてから操作してください。

11. アプリ・地図を最新にする

地図の更新

地図データ（タイル）が新しくなると、画面上部に **更新バナー** が表示されます。

- 「**差分のみ更新**」... まだ持っていない地図だけを追加でダウンロードします（おすすめ）。

- 「すべて更新」... すべての地図を取り直します。
- 「後で」 「×」... パナーを閉じます（後で更新できます）。

「バージョン情報」を開いたときにも、新しい地図があれば「地図データのダウンロード」からの更新を ご案内します。

アプリの更新

アプリ本体に新しい版があると、起動時または「バージョン情報」を開いたときに、更新するか尋ねる メッセージが表示されます。「OK」を選ぶとアプリが最新になり、自動的に再読み込みされます。（ダウンロード済みの地図は消えません。）

12. 困ったときは（よくある質問）

Q. 現在地（青い丸）が表示されません。 A. 表示設定パネルの「現在地点をマーカー表示」がオンか確認してください。また、位置情報の利用を許可しているか、<https://> のページであるかも確認してください。屋内や谷間では位置の取得に時間がかかることがあります。

Q. 現在地のまわりの円がすぐ消えます。 A. この円は、画面右下の **現在地点を表示ボタン** を押したときに **3秒間だけ** 表示され、小さくなりながら消える仕様です。もう一度見たいときは、ボタンをもう一度押してください。

Q. オフラインで地図が真っ白（穴あき）になります。 A. その範囲・ズームの地図がダウンロードされていない可能性があります。電波のある場所で、必要な 範囲をダウンロードしてください。詳細（Z=18）まで見たい場合は「詳細地図データ(Z=18)を含む」を オンにしてダウンロードします。

Q. 地図にポイントやルートが表示されません。 A. これらの情報はインターネットから受け取るため、一度も電波のある場所で開いていない端末では表示されません。電波のある場所でアプリを開き直してください。一度受け取れば、次からはオフラインでも表示されます。

Q. 通行止め・通行困難のマーカーが古い気がします。 A. 表示は、電波のある場所でアプリを開いたときに最新へ更新されます。登山口など電波のある場所で 一度開き直してください。ポイント・ルート・スポットも同じしくみです。

Q. 記録中に画面が消えて、経路が飛んでしまいました。 A. 記録中は画面が消えないようにしていますが、端末によっては省電力設定などで消灯することがあります。他のアプリに切り替えていた間も位置は取得できません。アプリに戻ると記録を再開します。

Q. 記録した移動経路を残しておきたいです。 A. 「出力」で GPX ファイルとして保存してください。アプリ内には保存されないため、再読み込みや「クリア」で経路は失われます。保存したファイルは「読み込み」で地図に戻せます（→5.4）。

Q. 前に記録した経路と、今日歩いた経路を並べて見たいです。 A. 前の経路を「読み込み」で表示してから記録を始め、確認画面で「追加して記録開始」を選んでください。経路が **経路 1** **経路 2** として別々に残り、それぞれの地点数・移動距離が表示されます（→5.3）。

Q. 端末の空き容量を増やしたいです。 A. 「地図データのダウンロード」画面の「クリア」で保存済みの地図データを削除できます（確認が表示されます）。詳細地図データを含めても合計 約 14.1 MB です。

Q. 地図やアプリのバージョンを確認したいです。 A. ホーム画面の「バージョン情報」で、アプリバージョン・国土地理院地図タイル・ハイキングマップ・通行止め地点のバージョンと各データの件数を確認できます。

Q. 英語表示にしたら戻し方が分からなくなりました。 A. ホーム画面の「設定/Settings」（日英併記のまま変わりません）を開き、「言語の設定/Language Settings」で「日本語」を選んでください。

13. 用語

用語	意味
タイル	地図を小さな正方形に分割した画像。これを集めて地図が表示されます
オフライン地図	端末に保存した地図。電波がなくても表示できます
ルート	ハイキングの個別区間（線）。複数のルートをまとめた「コース」は今後対応予定です
スポット	ルート沿いの見どころなどの地点
通行止め・通行困難地点	通れない・通りにくい場所の目印（初期設定: 赤✕＝通行止め、橙三角＝通行困難）
移動記録（移動経路）	あなたが実際に歩いた経路の記録
GPX	移動経路を保存する標準的なファイル形式。他の地図アプリでも開けます
PWA	Webサイトをアプリのように使える仕組み。ホーム画面に追加して全画面で使えます

本書は機能仕様書（`funcspec-202609.md`, バージョン 2026.33）に基づいて作成されています。通行止め・通行困難地点の登録・公開の手順は、専用の運用アプリの利用者ガイドを参照してください。