

箕面ハイキングマップ 利用者の手引

バージョン: 2026.1 最終更新日: 2026年6月1日

1. このアプリについて

「箕面ハイキングマップ」は、箕面エリアの国土地理院地図を **オフラインでも閲覧できる** 地図アプリ（PWA）です。事前に地図を端末にダウンロードしておけば、電波の届かない山の中でも地図と現在地を確認できます。緊急ポイントやハイキングルート・スポットも地図に重ねて表示され、歩いた移動経路を記録することもできます。

動作環境

- スマートフォン／PCの最新Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox など）
- 現在地表示・オフライン機能を使うには、<https://> のページである必要があります。

アプリのインストール（ホーム画面に追加）

ブラウザのメニューから「ホーム画面に追加」「アプリをインストール」を選ぶと、通常のアプリのように全画面で起動できます。

2. 画面の構成

起動すると **ホーム画面** が表示されます。次の4つのメニューがあります。

メニュー	内容
ハイキングマップ表示	地図に緊急ポイント・ルート・現在地などを表示します
ハイキングコースの案内・ナビ	（準備中の機能です）
地図のダウンロード（オフライン用）	地図を端末に保存します
設定と情報	各種設定とアプリ情報を表示します

各画面右下には、**ズームボタン**（+／-）、**現在のズームレベル**（z=NN）、**スケール**、**国土地理院クレジット** が表示されます。

3. はじめに：地図をダウンロードする（オフライン準備）

山に入る前に、**電波のある場所**で 地図をダウンロードしておきましょう。

- ホーム画面で「**地図のダウンロード（オフライン用）**」を選びます。
- 「**詳細地図(z=18)を含む**」のスイッチを選びます。
 - オフ**: 標準的な範囲（ズーム14～17）。データ量が小さくて済みます。
 - オン**: より細かい地図（ズーム18）まで含みます。データ量は大きくなります。
- 「**ダウンロード**」を押すと開始します。進捗が画面に表示されます。

4. 「ダウンロード完了」と表示されれば準備完了です。

ダウンロード済みの情報

モーダル上部に、**ダウンロード済み地図バージョン** と **ファイルサイズ(MB)** が表示されます。

地図を消したいとき

「**クリア**」を押すと、ダウンロード済みの地図をすべて削除します（確認が表示されます）。 空き容量を増やしたいときに使います。

ヒント: ダウンロード中に通信が切れると、一部のタイルが失敗することがあります。電波の良い場所で実行してください。失敗しても、後から「差分のみ更新」で不足分だけ追加できます。

4. 地図を見る（ハイキングマップ表示）

ホーム画面で「**ハイキングマップ表示**」を選ぶと、地図に各種情報が重なって表示されます。

右上のメニュー（≡）

メニューボタン（≡）を押すと **表示設定パネル** が開きます。地図をタップするとパネルは閉じます。

項目	内容
時刻を表示	画面に現在時刻（時:分）を表示します（最初からオン）
緊急ポイントを表示	緊急時の目印となるポイントを表示します
ハイキングルートを表示	ルート（線）とスポットを表示します
現在地点をマーカー表示	現在地（青い丸）と精度の円を表示します（最初からオン・→第5章）
現在地点は中央に表示	地図を現在地に合わせて自動で動かします（最初からオン・→第5章）
移動経路を記録	歩いた移動経路の記録を始めます（→第5章）
サイズ／クリア	記録した移動経路の情報表示・消去
マーカーの設定	マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章）
撮影画像の解像度の設定	（準備中）
起動時の画面に戻る	ホーム画面に戻ります

ポイントやルートの詳細を見る

地図上のマーカーや線をタップすると、名称やポイント番号などの情報が吹き出しで表示されます。

5. 現在地と移動経路を記録する

5.1 現在地を表示する

ハイキングマップを開くと、現在地の取得が始まります（「**現在地点をマーカー表示**」「**現在地点は 中央に表示**」は最初からオンです）。

- **青い丸** が現在地、**薄い円** が位置の精度（誤差の目安）です。
- 地図は現在地が中央に来るように自動で追従します。
- 初回は位置情報の利用許可を求められます。「許可」を選んでください。

それぞれのスイッチで表示を切り替えられます。

- **現在地点をマーカー表示** ... オフにすると青い丸と精度の円を消します。
- **現在地点は中央に表示** ... オフにすると地図の自動追従を止め、好きな場所を自由に見られます。

位置情報が取得できないとき（許可されていない・対応していない等）は、画面下にメッセージが表示されます。

5.2 移動経路を記録する

「移動経路を記録」をオンにすると、メニューボタンの下に操作ボタンが表示されます。

ボタン	役割
▶（緑）	記録を開始します
■（赤）	記録を停止します（記録中に表示されます）
カメラ	写真を撮影します

1. ▶ **ボタン** を押すと記録が始まります。
2. 歩くと、通った道が **線** で地図に描かれます。
 - **記録の間隔**: 直近の地点から **約20m 移動** するか、**約1分** ごとに地点を記録します。
 - 出発地点には **開始マーカー（四角）**、現在地には **進行方向を向いた三角マーカー** が表示されます。
3. ■ **ボタン** を押すと記録を停止します。停止すると、記録した地点数・写真の枚数・移動距離がメッセージで表示されます。

5.3 記録の情報を見る・消す

表示設定パネルの下部にあるボタンを使います。

- 「**サイズ**」... 現在の **記録地点 ○点** / **写真 ○枚** / **移動距離 okm** を表示します。
- 「**クリア**」... 記録した移動経路をすべて消します（確認が表示されます）。

注意: スイッチをオフにしたりホーム画面に戻っても、記録した経路はすぐには消えません。完全に消したいときは「クリア」を使ってください。

5.4 写真を撮る（一部機能）

カメラボタンを押すと、端末のカメラ／写真選択が起動します。記録中に撮った写真は枚数として数えられます。※ 撮影した写真を保存して地図に表示する機能は、今後のバージョンで対応予定です。

6. マーカーの見た目を変える

「マーカーの設定」では、地図上の目印（マーカー）の **色・形・大きさ** を種類ごとに変更できます。マップ画面メニュー、または「設定と情報」から開けます。

設定できる種類

緊急ポイント／ハイキングルート／ルート案内写真／スポット／トラック開始点／トラック現在地点／トラック／写真撮影場所

操作方法

- **色:** カラーパレットから選びます。
- **形:** 円・四角・三角・ひし形・星・線 から選びます。
- **大きさ:** 数値（1～50）で指定します。

変更はすぐに地図と次回起動時に反映されます。元に戻したいときは「**規定値に戻す**」を押します。

7. 設定と情報

ホーム画面の「**設定と情報**」では、設定の確認とアプリ情報を表示できます。

設定

- **起動時にアプリの更新版を確認:** オンにすると、起動時に新しいアプリがあるか確認します。
- **マーカーの設定／撮影画像の解像度の設定:** 各設定画面を開きます。

情報

スイッチで各項目の表示・非表示を切り替えられます。

項目	内容
バージョン情報	地図バージョン・アプリバージョンを表示。新しい版があれば更新を案内します
メッセージ履歴の表示	これまでの記録（起動時の確認、ダウンロード、移動記録など）を新しい順に表示。ゴミ箱アイコンで全消去できます
このアプリについて	アプリ名・参照先URL・クレジットを表示します

8. アプリ・地図を最新にする

地図の更新

地図データ（タイル）が新しくなると、画面上部に **更新バナー** が表示されます。

- 「**差分のみ更新**」... まだ持っていない地図だけを追加でダウンロードします（おすすめ）。
- 「**すべて更新**」... すべての地図を取り直します。
- 「**後で**」「**×**」... バナーを閉じます（後で更新できます）。

アプリの更新

アプリ本体に新しい版があると、起動時または「設定と情報」を開いたときに、更新するか尋ねるメッセージが表示されます。「OK」を選ぶとアプリが最新になり、自動的に再読み込みされます。（ダウンロード済みの地図は消えません。）

9. 困ったときは（よくある質問）

Q. 現在地（青い丸）が表示されません。 A. 表示設定パネルの「現在地点をマーカー表示」がオンか確認してください。また、位置情報の利用を許可しているか、<https://> のページであるかも確認してください。屋内や谷間では位置の取得に時間がかかることがあります。

Q. オフラインで地図が真っ白（穴あき）になります。 A. その範囲・ズームの地図がダウンロードされていない可能性があります。電波のある場所で、必要な範囲をダウンロードしてください。詳細（z=18）まで見た場合は「詳細地図(z=18)を含む」をオンにしてダウンロードします。

Q. 記録した移動経路が消えてしまいました。 A. 「クリア」を押すと経路は削除されます。現状、移動経路は端末に保存されず、地図を閉じたり再読み込みすると失われます（保存機能は今後対応予定）。

Q. 空き容量が足りないと出ます。 A. 「地図のダウンロード」画面の「クリア」で不要な地図を削除すると空き容量を増やせます。

Q. 地図やアプリのバージョンを確認したいです。 A. 「設定と情報」→「バージョン情報」で、地図バージョンとアプリバージョンを確認できます。

10. 用語

用語	意味
タイル	地図を小さな正方形に分割した画像。これを集めて地図が表示されます
オフライン地図	端末に保存した地図。電波がなくても表示できます
ルート	ハイキングの個別区間（線）。複数のルートをまとめた「コース」は今後対応予定です
スポット	ルート沿いの見どころなどの地点
トラック（移動経路）	あなたが実際に歩いた経路の記録
PWA	Webサイトをアプリのように使える仕組み。ホーム画面に追加して全画面で使えます

本書は機能仕様書（`funcspec-202606.md`, バージョン 2026.2）に基づいて作成されています。