

箕面ハイキングマップ 利用者の手引

バージョン: 2026.6 最終更新日: 2026年7月25日

1. このアプリについて

「箕面ハイキングマップ」は、箕面エリアの国土地理院地図を **オフラインでも閲覧できる** 地図アプリ（PWA）です。事前に地図を端末にダウンロードしておけば、電波の届かない山の中でも地図と現在地を確認できます。緊急ポイントやハイキングルート・スポット、通行止め・通行困難地点も地図に重ねて表示され、歩いた移動経路を記録して GPX ファイルに出力することもできます。

動作環境

- スマートフォン／PCの最新Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox など）
- 現在地表示・オフライン機能を使うには、<https://> のページである必要があります。

アプリのインストール（ホーム画面に追加）

ブラウザのメニューから「ホーム画面に追加」「アプリをインストール」を選ぶと、通常のアプリのように全画面で起動できます。

2. 画面の構成

起動すると **ホーム画面** が表示されます。次のメニューがあります。

メニュー	内容
ハイキングマップ表示	地図に緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地などを表示します（→第4章）
地図のダウンロード	オフラインで使う地図を端末に保存します（→第3章）
バージョン情報	地図・アプリのバージョンやデータ件数を表示します（→第7章）
設定/Settings	時刻表示・メッセージ履歴・マーカーの設定・言語の設定をまとめています（→第8章）

各画面右下には、**ズームボタン（+／-）**、**現在のズームレベル（z=NN）**、**スケール**、**国土地理院クレジット** が表示されます。

「設定/Settings」は日本語と英語を併記しています。英語表示のまま使い方が分からなくなっても、このボタンから言語を日本語に戻せます。

通行止め・通行困難地点を**登録・公開する担当者**の方は、専用のリンク（[?closure=true](#) 付き）で起動したときだけ「通行止め・通行困難地点」ボタンが表示されます。操作手順は [運用手順書 closures-operations-202607.md](#) を参照してください。一般の利用者は、公開された通行止め地点が地図に表示されるだけで、特別な操作は不要です。

3. はじめに：地図をダウンロードする（オフライン準備）

山に入る前に、**電波のある場所**で 地図をダウンロードしておきましょう。

1. ホーム画面で「**地図のダウンロード**」を選びます。
2. 「**詳細地図(z=18)を含む**」のスイッチを選びます。
 - **オフ**: 標準的な範囲（ズーム14～17）。データ量が小さくて済みます。
 - **オン**: より細かい地図（ズーム18）まで含みます。データ量は大きくなります（合計20MB弱）。
3. 「**ダウンロード**」を押すと開始します。進捗が画面に表示されます。
4. 「ダウンロード完了」と表示されれば準備完了です。

ダウンロード済みの情報

モーダル上部に、**ダウンロード済み地図バージョン** と **ファイルサイズ(MB)** が表示されます。

地図を消したいとき

「**クリア**」を押すと、ダウンロード済みの地図をすべて削除します（確認が表示されます）。空き容量を増やしたいときに使います。

ヒント: ダウンロード中に通信が切れると、一部のタイルが失敗することがあります。電波の良い場所で実行してください。失敗しても、後から「**差分のみ更新**」で不足分だけ追加できます。

4. 地図を見る（ハイキングマップ表示）

ホーム画面で「**ハイキングマップ表示**」を選ぶと、地図に各種情報が重なって表示されます。

右上のメニュー（≡）

メニューボタン（≡）を押すと **表示設定パネル** が開きます。地図をタップするとパネルは閉じます。

項目	内容
現在地点をマーカー表示	現在地（青い丸）を表示します（最初からオン・→第5章）
現在地点は中央に表示	地図を現在地に合わせて自動で動かします（最初からオン・→第5章）
移動経路を記録	歩いた移動経路の記録を始めます（→第5章）
地点数・移動距離	記録中の地点数と移動距離(km)を表で表示します
出力	記録した移動経路を GPX ファイルに出力します（→5.4）
クリア	記録した移動経路を消します（→5.5）
マーカーの設定	マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章）
起動時の画面に戻る	ホーム画面に戻ります

「時刻を表示」の切り替えは、ホーム画面の「**設定/Settings**」にあります（→第8章）。緊急ポイント・ハイキングルート・通行止め地点は**常に表示**されます（切り替えスイッチはありません）。

ポイントやルートの詳細を見る

地図上のマーカーや線をタップすると、名称やポイント番号などの情報が吹き出しで表示されます。

通行止め・通行困難地点の表示

通行止め・通行困難地点があると、地図に次のマーカーで表示されます。

マーカー	意味
赤い×	通行止め
橙色の三角	通行困難

マーカーの色・形・大きさは「マーカーの設定」で変更できます（→第6章）。上記は初期設定の見た目です。

マーカーをタップすると、地点名・理由・更新日などが吹き出しで表示されます。安全のため、通行止め・通行困難の情報を確認してからルートを選びましょう。

表示される内容は、電波のある場所で地図を開いたときに最新へ更新されます。山の中（オフライン）では、最後に取得した内容が表示されます。

5. 現在地と移動経路を記録する

5.1 現在地を表示する

ハイキングマップを開くと、現在地の取得が始まります（「**現在地点をマーカー表示**」「**現在地点は 中央に表示**」は最初からオンです）。

- **青い丸** が現在地です。
- 地図を開いたときや「現在地点をマーカー表示」をオンにしたとき、現在地のまわりに **薄い円**（位置の精度＝誤差の目安）が **数秒間だけ** 表示され、その後自動的に消えます。
- 地図は現在地が中央に来るように自動で追従します。
- 初回は位置情報の利用許可を求められます。「許可」を選んでください。

それぞれのスイッチで表示を切り替えられます。

- **現在地点をマーカー表示** ... オフにすると青い丸を消します。
- **現在地点は中央に表示** ... オフにすると地図の自動追従を止め、好きな場所を自由に見られます。

位置情報が取得できないとき（許可されていない・対応していない等）は、画面下にメッセージが表示されます。

5.2 移動経路を記録する

「移動経路を記録」をオンにすると、**メニューボタン（≡）の左** に操作ボタンが表示されます。

ボタン	役割
▶（緑）	記録を開始します
■（赤）	記録を停止します（記録中に表示されます）

1. ▶ **ボタン** を押すと記録が始まります。
2. 歩くと、通った道が **線** で地図に描かれます。
 - **記録の間隔**: 直近の地点から **約20m 移動** するか、**約1分** ごとに地点を記録します。
 - 記録した地点の先から現在地までも同じ線でつながるので、経路が途中で途切れて見えることはありません。
 - 出発地点には **開始マーカー（四角）**、現在地には **進行方向を向いた三角マーカー** が表示されます。
3. ■ **ボタン** を押すと記録を停止します。停止すると、記録した地点数と移動距離がメッセージで表示されます。

記録中は画面が消えないようにします。画面が消えると位置の取得が止まり、記録が途切れてしまうためです（対応していない端末では、その旨のメッセージが出ますが記録は続きます）。電池の消耗が増えるので、記録が終わったら停止してください。

ホーム画面に戻っても記録は続きます。記録が終わるのは、■ ボタンを押したときか、「移動経路を記録」をオフにしたときだけです。他のアプリに切り替えると位置の取得が止まる ことがあります が、アプリに戻ると記録を再開します。

5.3 記録の情報を見る

表示設定パネルの **地点数・移動距離の表** に、現在記録されている **地点数** と **移動距離(km)** が表示されます（記録が進むと自動で更新されます）。

5.4 記録した経路を出力する（GPX）

「出力」を押すと、記録した移動経路を **GPX ファイル**（他の地図アプリでも開ける形式）として 保存できます。

1. 「出力」を押すと、ファイル名の入力画面が開きます。
2. ファイル名は **日付-連番.gpx**（例: **20260725-01.gpx**）です。
 - **日付の部分は変更できません**（記録を始めた日になります）。
 - **連番の部分だけ** 編集できます。同じ日に2回目を出力するときは、自動で **02** が入ります。
3. 「出力」を押すとファイルがダウンロードされます。

記録がないときは「出力する移動経路がありません」と表示されます。

5.5 記録を消す

「クリア」を押すと、記録した移動経路をすべて消します（確認が表示されます）。

注意: スイッチをオフにしたりホーム画面に戻っても、記録した経路はすぐには消えません。完全に消したいときは「クリア」を使ってください。なお、記録はアプリを再読み込みすると失われます。残しておきたいときは、消す前に「出力」で GPX ファイルに保存してください。

6. マーカーの見た目を変える

「マーカーの設定」では、地図上の目印（マーカー）の **色・形・大きさ** を種類ごとに変更できます。ハイキングマップ表示のマップ画面メニュー（≡）、またはホーム画面の「設定/Settings」から開けます。

設定できる種類

緊急ポイント／ハイキングルート／スポット／通行止め地点／通行困難地点／移動記録開始点／移動記録現在地点／移動記録経路

操作方法

- **色:** カラーパレットから選びます。
- **形:** 円・四角・三角・ひし形・星・線・✕ から選びます。
- **大きさ:** 数値（1～50）で指定します。

変更はすぐに地図と次回起動時に反映されます。元に戻したいときは「**規定値に戻す**」を押します。

7. バージョン情報

ホーム画面の「バージョン情報」では、次の内容を確認できます。

項目	内容
起動時にアプリの更新版を確認	オンにすると、起動時に新しいアプリがあるか確認します
地図バージョン	ダウンロード対象の地図タイルのバージョン
アプリバージョン	アプリ本体のバージョン（ハイキングルート等のデータを含みます）
通行止め・通行困難地点	いま反映されている通行止めデータのバージョン
データ件数	ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数

この画面を開いたとき、新しい地図やアプリがあれば更新のご案内が表示されます（→第9章）。

8. 設定/Settings

ホーム画面の「設定/Settings」では、表示や動作の設定をまとめて行えます。

項目	内容
時刻を表示	地図画面に現在時刻（時:分）を表示します（最初からオン）
メッセージ履歴の表示	これまでの記録（起動時の確認、ダウンロード、移動記録など）を新しい順に表示。ゴミ箱アイコンで全消去できます
このアプリについて	アプリ名・URL・contributors を表示します
マーカーの設定	マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章）
言語の設定/Language Settings	表示する言語を選びます（日本語／English、最初は日本語）

- 「メッセージ履歴の表示」「このアプリについて」は、スイッチで内容の表示・非表示を切り替えられます。
- 言語を選ぶと画面が読み込み直され、選んだ言語で表示されます（読み込み後はこの設定画面が開いた状態に戻ります）。※ 地図上の地名やポイント名などは日本語のままです。

9. アプリ・地図を最新にする

地図の更新

地図データ（タイル）が新しくなると、画面上部に **更新バナー** が表示されます。

- 「**差分のみ更新**」 ... まだ持っていない地図だけを追加でダウンロードします（おすすめ）。
- 「**すべて更新**」 ... すべての地図を取り直します。
- 「**後で**」「**×**」 ... バナーを閉じます（後で更新できます）。

「バージョン情報」を開いたときにも、新しい地図があれば「地図のダウンロード」からの更新を ご案内します。

アプリの更新

アプリ本体に新しい版があると、起動時または「バージョン情報」を開いたときに、更新するか尋ねるメッセージが表示されます。「OK」を選ぶとアプリが最新になり、自動的に再読み込みされます。（ダウンロード済みの地図は消えません。）

10. 困ったときは（よくある質問）

Q. 現在地（青い丸）が表示されません。 A. 表示設定パネルの「現在地点をマーカー表示」がオンか確認してください。また、位置情報の利用を許可しているか、<https://> のページであるかも確認してください。屋内や谷間では位置の取得に時間がかかることがあります。

Q. 現在地のまわりの円（精度の円）がすぐ消えます。 A. 精度の円は、地図を開いたときや「現在地点をマーカー表示」をオンにしたときに **数秒間だけ** 表示される仕様です。もう一度見たいときは、スイッチを入れ直すか地図を開き直してください。

Q. オフラインで地図が真っ白（穴あき）になります。 A. その範囲・ズームの地図がダウンロードされていない可能性があります。電波のある場所で、必要な範囲をダウンロードしてください。詳細（z=18）まで見たい場合は「詳細地図(z=18)を含む」をオンにしてダウンロードします。

Q. 通行止め・通行困難のマーカーが古い気がします。 A. 表示は、電波のある場所で地図を開いたときに最新へ更新されます。登山口など電波のある場所で一度地図を開き直してください。

Q. 記録中に画面が消えて、経路が飛んでしまいました。 A. 記録中は画面が消えないようにしていますが、端末によっては省電力設定などで消灯することがあります。他のアプリに切り替えていた間も位置は取得できません。アプリに戻ると記録を再開します。

Q. 記録した移動経路を残しておきたいです。 A. 「出力」で GPX ファイルとして保存してください。アプリ内には保存されないため、再読み込みや「クリア」で経路は失われます。

Q. 空き容量が足りないと出ます。 A. 「地図のダウンロード」画面の「クリア」で不要な地図を削除すると空き容量を増やせます。

Q. 地図やアプリのバージョンを確認したいです。 A. ホーム画面の「バージョン情報」で、地図バージョン・アプリバージョン・通行止め地点のバージョンと各データの件数を確認できます。

Q. 英語表示にしたら戻し方が分からなくなりました。 A. ホーム画面の「設定/Settings」（日英併記のまま変わりません）を開き、「言語の設定/Language Settings」で「日本語」を選んでください。

11. 用語

用語	意味
タイル	地図を小さな正方形に分割した画像。これを集めて地図が表示されます
オフライン地図	端末に保存した地図。電波がなくても表示できます
ルート	ハイキングの個別区間（線）。複数のルートをまとめた「コース」は今後対応予定です
スポット	ルート沿いの見どころなどの地点
通行止め・通行困難地点	通れない・通りにくい場所の目印（初期設定: 赤×＝通行止め、橙三角＝通行困難）
移動記録（移動経路）	あなたが実際に歩いた経路の記録
GPX	移動経路を保存する標準的なファイル形式。他の地図アプリでも開けます
PWA	Webサイトをアプリのように使える仕組み。ホーム画面に追加して全画面で使えます

本書は機能仕様書（[funcspec-202607.md](#), バージョン 2026.9）に基づいて作成されています。通行止め・通行困難地点の登録・公開の手順は、[運用手引（closures-operations-202607.md）](#)を参照してください。