进程互斥与同步 ——浅淡信号量的设置与使用

赵素萍

(洛阳师范学院计算机科学系,河南 洛阳 471002)

【摘 要】 进程的同步与互斥是操作系统的重要内容,合理运用 P、V 操作可以防止进程死锁,本文给出分析进程同步与互斥的方法及如何编制程序。

【关键词】 进程 同步 互斥 临界资源 P操作 V操作

多道程序系统中进程是并发执行的,这些进程之间存在着不同的相互制约关系,为了协调进程之间的相互制约关系,就需要实现进程间的同步。互斥是同步的一种特殊情况。操作系统中实现进程间同步和互斥的一种常用工具是信号量。本文就如何设置信号量以及如何对其进行 P、V 操作做一简单讨论。

一、正确区分互斥与同步

信号量是一个确定的二元组 (s, q), 其中 s 是一个具有非负 初值的整型变量, q 是一个初始状态为空的队列。整型变量 s 表 示系统中某类资源的数目。设置信号量, 首先必须正确区分进程 间是同步关系还是互斥关系。

互斥是两个进程不能同时进入访问同一临界资源的临界 区;同步是进程未获得合作进程发来的消息之前,该进程等待, 消息到来之后方可继续执行。无论是同步还是互斥,都是在执行 的时间顺序上对并发进程的操作加以某种限制。对于互斥的进 程,它们各自单独执行时都是正确的;同步的进程,它们各自单 独执行会产生错误,必须互相配合共同推进,也就是说,同步条 件高。同步一方面要互斥进入临界区使用临界资源,另一方面进 人临界区有先后顺序

如:进程 P、Q 共享一台磁带机,磁带机任一时刻只能被一个进程所使用,而不能同时使用, P、Q 单独执行不会发生错误,故 P、Q 是互斥进程。再如:P 进程往缓冲区送数,Q 进程从缓冲区取数,如果 P、Q 单独执行就可能发生错误:往满缓冲区送数或从空缓冲区取数,故 P、O 是同步进程。

二、用信号量实现进程互斥、同步

一个信号量的建立必须经过说明,即应该准确说明 s 的意义和初值,信号量的值仅能由 p、v 两条原语来改变。P 操作是申请资源,它使信号量值减 1,若结果非负,该进程继续,否则该进程被封锁; V 操作是释放资源,它使信号量值增 1,若结果大于零,该进程继续,否则从该信号量的等待队列中移出一个进程,解除它的等待状态。

1, P、V 实现进程互斥

要实现进程互斥,只需设公用信号量 S,初值为 1,用 P(S)、 V(s)框住临界区 CS。若 S=1,无进程进人 CS;S=0,有一个进程进人 CS;S <0,有 |S|个进程等待进人 CS。程序编制如下:

进程 B
•••••
P(S)
CSB
V(S)

此时的信号量可看作进人临界区的通行证,P操作申请通 程第 i 个进程已经完成。 行证、退出临界区的V操作是归还通行证。 解法二:设信号量 si

2. P、V 实现进程同步

(1)合作进程的执行次序(前趋关系)

方法一:

有几个前趋关系,设几个公用信号量,且初值为零,表示前 趋进程是否执行完。

程序编制方法如下:

有前趋又有后继的进程

P(S₁)

V(S2)

有前趋无后继的进程

 $P(S_1)$

无前趋有后继的进程


V(S2)

注:S1 为前趋进程信号量,S2 为后继进程信号量。

方法二:在前趋图中,有多少个没有后继的结点,就设多少个信号量,且初值为零,表示进程是否完成,此时,一个进程如果有多个后继,就要做多次 V 操作

例如:

讲程 P1:



解法一: 设信号量 S_{12} 、 S_{13} 、 S_{24} 、 S_{25} 、 S_{36} 、 S_{46} 、 S_{56} , 初值均为零, S_{ij} 表示第 i 个进程否完成,第 j 个进程能否开始。程序如下:

讲程 P3.

• • •	$P(S_{12})$	$P(S_{13})$
$V(S_{12})$		
V(S ₁₃)	$V(S_{24})$	$V(S_{36})$
	$V(S_{25})$	
进程 P4:	进程 P5:	进程 P6:
P(S24)	P(S ₂₅)	P(S ₃₆)
		P(S46)
$V(S_{46})$	V(S ₅₆)	P(S ₅₆)

讲程 P2:

注解: P(S_{ij}) 检查第 j 个进程能否开始, V(S_{ij}) 通知第 j 个进程第 i 个进程已经完成。

解法二:设信号量 \$1、\$2、\$3、\$4、\$5,初值均为零,分别表示 P1、P2、P3、P4、P5 是否执行完成,此时,程序如下:

进程 P1:	进程 P2:	进程 P3:
	$p(s_1)$	$p(s_1)$
$v(s_1)$		
v(s1)	$v(s_2)$	v(s ₃)
	$v(s_2)$	

进程 P4:	进程 P5:	进程 P6:
$p(s_2)$	$p(s_2)$	P(s ₃)
		P(s4)
v(s4)	v(s ₅)	P(s ₅)

注意: 进程 $P1 \ P2$ 分别有两个 $V(S_1) \ V(S_2)$ 操作,因为它们分别有两个后继。

(2)共享缓冲区

对于两个进程共享缓冲区,设两个私用信号量,此时,程序编制和信号量初值有关。若 S1=1,S2=0,则进程 1 为:P(S1)… W(S2),进程 2 为 P(S2) … W(S1),即申请自己的信号量,释放对方的信号量;若 S1=0, S2=0,则进程 1 为: … W(S2), P(S1),进程 2 为 P(S2) … W(S1),即其中一个进程先执行,然后释放对方的信号量。

例: 某计算进程 CP 和打印进程 LOP 共用一个单缓冲, 其中 CP 负责不断地计算数据并送如缓冲区中, LOP 进程负责从缓冲区中取数。

解法一:设 $s_1 = 0$,表示缓冲区中无数可打印, $S_2 = 1$,表示缓冲区空,此时同步关系描述为:

 CP 进程
 LOP 进程

 生产一个数据
 P(S₁)

 P(S₂)
 从缓冲区取数

送入缓冲区 V(S₂)

V(S₁) 输出数据

解法二: 设 $s_1 = 0$,表示缓冲区中无数可打印, $S_2 = 0$,表示缓冲区空,此时同步关系描述为:

 CP 进程
 LOP 进程

 生产一个数据
 P(S₁)

 送入缓冲区
 从缓冲区取数

 V(S₁)
 V(S₂)

P(S₂) 输出数据

三、应用举例

用 PV 操作实现进程同步与互斥时,应注意:(1)对每一个共享资源(含变量)都要设立信号量,互斥时对一个共享资源设一个信号量,同步时对一个共享资源可能要设两个或多个信号量,视有几个进程来使用该共享变量而定。(2)互斥时信号量的初值可大于或等于1,同步时,至少有一个信号量的初值大于等于1。(3)PV 操作一定成对调用(前趋关系除外),互斥时在临界区前后对同一信号量作 PV 操作,同步时对不同的信号量作 PV 操作。(4)对互斥和同步混合问题,PV 操作可能会嵌套,一般同步的 PV 操作在外,互斥的 PV 操作在内。大家可仔细阅读"生产者一消费者"问题以及"读者一写者"问题。下面再举两例。

例1:(北京大学1991年考研试题)

有一个仓库,可以存放 A 和 B 两种产品,但要求:(1)每次只能存入一种产品(A 或 B);(2)-N <A 产品数量-B产品数量 <M。其中,N 和 M 是正整数。试用 P、V 操作描述产品 A 与产品 B 的人库过程。

【分析】将放 A 产品看成一个进程, 放 B 产品看成另一个进程, 这两个进程单独执行会产生错误: 产品数量不符合条件(2),

故两个进程是同步的。由第二个条件知:B产品的数量不能比 A产品的数量多 N个以上,A产品的数量不能比 B产品的数量多 M个以上。即:每次放 A产品时先检查 A产品的数量是否比 B产品的数量多 M个以上,若是,不允许放,放 B产品时也做检查。因此设两个同步信号量,分别表示 A产品比产品多人库的数量和 B产品比 A产品多人库的数量,有条件可知,初值分别为 M-1 和 N-1。

本题给出的第一个条件是临界资源的访问控制,设一个互斥信号量解决该问题。

解:设互斥信号量 mutet = 1 同步信号量 sa = M - 1sb = N - 1A进程: B讲程 P(sa) P(sb) P(mutex) P(mutex) 将产品入库 将产品入库 V(mutex) V(mutex) V(sb) V(sa)

注:A 进程中同步的 P(sa)、V(sb)在外, 互斥的 P(mutex)、V (mutex)在内。B 进程也如此。

例 2: 一个海底隧道中只有一个车道,规定同一方向的可以连续过隧道;某方向有列车过隧道时,另一个方向的列车就要等待,现在东岸和西岸都有列车要过隧道,如果把每个过隧道的列车看作一个进程,为保证安全,请用 PV 操作实现正确管理。

【分析】将从东岸向西岸行驶看成一个进程,从西岸向东岸行驶看成另一个进程,这两个进程单独执行都是正确的,故属于互斥进程,因此应定义一个互斥信号量,初值为1。由于同方向的列车可以连续过隧道,因此该方向的第一个列车应该去争取过隧道权,其它同方向列车直接过隧道,直到该方向没有列车经过隧道才释放共享资源一隧道权的使用,为此,应该设两个共享变量,分别记录同方向的过隧道的列车数,还应该设两个互斥信号量,用于对共享变量的互斥访问。

部分程序如下:

设两个计数器 rc_1 、 rc_2 ,分别记录由东向西和由西向东的列车数,初值为零;设互斥信号量 S_1 、 S_2 ,初值均为 1,分别表示对隧道的互斥使用和两个计数器的互斥访问。

东岸到西岸

P(S₁); /*申请对临界资源 rc₁ 的访问*/rc₁ = rc₁ + 1; if rc₁ = = 1 P(S); /*申请过隧道权*/V(S₁); /*释放对临界资源的使用权*/过隧道; P(S₁); rc₁ = rc₁ - 1; if rc₁ = 0 V(S); /*释放隧道使用权*/V(S₁);

西岸到东岸程序类似。

参考资料

- [1] 汤子瀛 哲风屏 汤小丹,计算机操作系统、西安电子科技大学出版社,2001.
- [2] 张尧学 史美林. 计算机操作系统数程. 清华大学出版社, 1997.
- [3] 孙钟秀等,操作系统教程、第二版、高等教育出版社,2000.
- [4] 曾平等、操作系统—习题与解析、清华大学出版社,2001.