# Porter节点部署

#### 一、依赖环境

- 支持ubuntu、mac OS、windows操作系统
- Go 1.12.2 及以上版本
- 均衡性+高带宽型服务器(100G SSD + 8G RAM + 100M带宽)

## 二、安装

从代码库Release处可以下载最新的Porter

## 三、使用源代码进行编译

porter节点可使用Makefile进行编译。执行如下命令

```
$ make
```

编译完成之后会在当前目录生成 porter 可执行程序

### 四、配置文件

配置文件名字目前为 config.json, 具体含义如下

```
{
 Configuration": {
   "InterfaceName":网卡别名,通过ifconfig查看
   "InnerIP": 在云服务器上, 会有内网IP和外网IP之分, InnerIP表示内网;
   "PortTimeout":7200, 当没有数据交互时, porter为某个代理机器保留端口的最大时长, 单位是
秒;
   "PublicIP": "40.73.103.72",在云服务器上,会有内网IP和外网IP之分,PublicIP表示外
网;
   "RandomPortBegin": 30000, 随机端口的起始端口值;
   "RandomPortRange": 10000, 随机端口的范围宽度; 例如当前的值为10000, 则随机端口的范围
是[30000, 30000+10000];
   "TPort":6007, TCP协议监听端口;
   "UPort":6008, UDP协议监听端口;
   "KPort":6009, KCP 协议监听端口;
   "QPort":6010, QUIC协议监听端口;
   "LogDir": "./Log/", Porter log日志文件目录;
   "NetworkID":1565267317, 网络ID;
```

```
"LogLevel": 1, 日志等级;

"PorterDBPath":"./PorterDB" Porter持久化目录(leveldb);
}
```

配置项	
可自定义	InterfaceName (网卡别名) InnerIP (内网IP) PortTimeout (保留端口的最大时长) PublicIP (公网IP) RandomPortBegin (随机端口的起始) RandomPortRange (随机端口的范围) TPort (TCP协议监听端口) UPort (UDP协议监听端口) KPort (KCP 协议监听端口) QPort (QUIC协议监听端口) LogDir (log日志文件目录) LogLevel (日志等级) PorterDBPath (本地数据库)
不能修改	NetworkID (网络ID)

## 五、启动Porter

1. 使用TCP协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=tcp >/dev/null 2>nohup.log &
```

2. 使用UDP协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=udp >/dev/null 2>nohup.log &
```

3. 使用QUIC协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=quic >/dev/null 2>nohup.log &
```

4. 使用KCP协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=kcp >/dev/null 2>nohup.log &
```

命令解释:

--protocol: 启动的网络代理协议