Porter节点部署

一、依赖环境

- 支持ubuntu、mac OS、windows操作系统
- Go 1.12.2 及以上版本
- 均衡性+高带宽型服务器(100G SSD + 8G RAM + 100M带宽)

二、安装

从代码库Release处可以下载最新的Porter

三、使用源代码进行编译

porter节点可使用Makefile进行编译。执行如下命令

```
$ make
```

编译完成之后会在当前目录生成 porter 可执行程序

四、配置文件

配置文件名字目前为 config.json, 具体含义如下

```
{
    Configuration": {
        "InterfaceName":网卡别名,通过ifconfig查看
        "InnerIP": 在云服务器上,会有内网IP和外网IP之分,InnerIP表示内网;
        "PortTimeout":7200,当没有数据交互时,porter为某个代理机器保留端口的最大时长,单位是
秒;
        "PublicIP": "40.73.103.72",在云服务器上,会有内网IP和外网IP之分,PublicIP表示外
网;
        "RandomPortBegin": 30000,随机端口的其实端口值;
        "RandomPortRange": 10000,随机端口的范围宽度;例如当前的值为10000,则随机端口的范围是[30000, 30000+10000];
        "TPort":6007,TCP协议监听端口;
        "UPort":6008,UDP协议监听端口;
        "KPort":6010,QUIC协议监听端口;
        "QPort":6010,QUIC协议监听端口;
        "LogDir": "./Log/",Porter log日志文件目录;
```

```
"NetworkID":1565267317, 网络ID;
"LogLevel": 1, 日志等级;
"PorterDBPath":"./PorterDB" Porter持久化目录(leveldb);
}
```

五、启动Porter

1. 使用TCP协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=tcp >/dev/null 2>nohup.log &
```

2. 使用UDP协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=udp >/dev/null 2>nohup.log &
```

3. 使用QUIC协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=quic >/dev/null 2>nohup.log &
```

4. 使用KCP协议的Porter启动命令为:

```
$ nohup ./porter -protocol=kcp >/dev/null 2>nohup.log &
```

命令解释:

--protocol: 启动的网络代理协议