

王道24考研交流群: 769832062

知识总览

单级页表存在什么问题? 如何解决?

两级页表的原理、逻辑地址结构


两级页表

如何实现地址变换?

两级页表问题需要注意的几个细节

单级页表存在的问题

内存块号/页框号



某计算机系统按字节寻址,支持 32 位的逻辑地址,采用分页存储管理,页面大小为4KB,页表项长度为 4B。

4KB = 2¹²B, 因此页内地址要用12位表示, 剩余 20 位表示页号。

因此,该系统中用户进程最多有 2^{20} 页。相应的,一个进程的页表中,最多会有 2^{20} = 1M = 1,048,576 个页表项,所以一个页表最大需要 2^{20} * 4B = 2^{22} B,共需要 $2^{22}/2^{12}$ = 2^{10} 个页框存储该页表。

根据页号查询页表的方法: K号页对应的页表项存放位置 = 页表始址 + K*4 要在所有的页表项都连续存放的基础上才能用这种方法找到页表项


需要专门给进程分配 2¹⁰ = **1024 个连续的页 框**来存放它的页表

王道考研/CSKAOYAN.COM

王道24考研交流群: 769832062

单级页表存在的问题

内存块号/页框号



4KB = 2¹²B, 因此页内地址要用12位表示, 剩余 20 位表示页号。

因此,该系统中用户进程最多有 2^{20} 页。相应的,一个进程的页表中,最多会有 2^{20} = 1M = 1,048,576 个页表项,所以一个页表最大需要 2^{20} * 4B = 2^{22} B,共需要 $2^{22}/2^{12}$ = 2^{10} 个页框存储该页表。

根据局部性原理可知,很多时候,进程在一段时间内只需要访问某几个页面就可以正常运行了。因此没有必要让整个页表都常驻内存。

内存

如何解决单级页表的问题?

问题一: 页表必须连续存放, 因此当页表很大时, 需要占用很多个连续的页框。

问题二:没有必要让整个页表常驻内存,因为进程在一段时间内可能只需要访问某几个特定的页面。




把页表再分页并离散存储,然后再建立一张页表记录页表各个部分的存放位置,称为页目录表,或称外层页表,或称顶层页表

两级页表的原理、地址结构

32位逻辑地址空间,页表项大小为4B,页面大小为4KB,则页内地址占12位

31				12	11		0	单级页表结构的
页号					页内偏移	星		逻辑地址结构
0# 页表	0	2		页号	块号			内存块号/页框号
				0	2			1
1# 页表	0	762	分为 1024		762			3
	1023		个部 分		702			4
1023# 页表					加 有 2 ²⁰ 个页			762
1025# 火衣		•••		表示 0~22	二进制刚好 ²⁰ -1个页号	0		··· 内存
王道24考研交流郡	1023 拳: 7698320	 62		10/7 Na v A	可存放 4K/ 1024 个页》			王道考研/CSKAOYAN.COM



如何实现地址变换

31		22	21	 12	11	•••••	0
一级页号	(页目录号)		二级页号		页内值	扁移量	

两级页表结构的 逻辑地址结构

例:将逻辑地址(000000000,000000001,11111111111)转换为物理地址(用十进制表示)。


内存块号

0	3
1	
	676
1023	

内存块号

	1 4 14 2 4 4
0	2
1	4
1023	

内存块号/页框号



- ①按照地址结构将逻辑地址拆分成三部分
- ②从PCB 中读出页目录表始址,再根据一级页号查页目录表,找到下一级页表在内存中的存放位置
- ③根据二级页号查二级页表,找到最终想访问的内存块号
- ④结合页内偏移量得到物理地址

王道24考研交流群: 769832062

页表项存放位置: 3*4096+1*4 = 12,292

如何解决单级页表的问题?

问题一: 页表必须连续存放, 因此当页表很大时, 需要占用很多个连续的页框。


问题二:没有必要让整个页表常驻内存,因为进程在一段时间内可能只需要访问某几个特定的页面。

可以在需要访问页面时才把页面调入内存(虚拟存储技术)。可以 在页表项中增加一个标志位,用于表示该页面是否已经调入内存

一级 页号	内存 块号	是否在 内存中
0	3	是
1	无	否
1023		

二级页号	内存 块号	是否在 内存中
0	2	是
1	4	是
1023	•••	(G) **

若想访问的页面不在内存中, 产生缺页中断(内中断/异常) 然后将目标页面从外存调入内存



需要注意的几个细节

1. 若分为两级页表后,页表依然很长,则可以采用更多级页表,一般来说各级页表的大小不能超过一个页面例:某系统按字节编址,采用 40 位逻辑地址,页面大小为 4KB,页表项大小为 4B,假设采用纯页式存储,则要采用()级页表,页内偏移量为()位?

页面大小 = $4KB = 2^{12}B$,按字节编址,因此页内偏移量为12位页号 = 40 - 12 = 28 位

页面大小 = 2¹²B, 页表项大小 = 4B,则每个页面可存放 2¹²/4 = 2¹⁰个页表项 因此各级页表最多包含 2¹⁰个页表项,需要 10 位二进制位才能映射到 2¹⁰个页表项,因此每一级的页 表对应页号应为10位。总共28位的页号至少要分为三级

逻辑地址: 页号 28位 页内偏移量 12位

逻辑地址: 一级页号8位 二级页号10位 三级页号10位 页内偏移量12位

2. 两级页表的访存次数分析(假设没有快表机构)

第一次访存:访问内存中的页目录表第二次访存:访问内存中的二级页表

第三次访存:访问目标内存单元

如果只分为两级页表,则一级页号占 18 位, 也就是说页目录表中最多可能有 2¹⁸ 个页表项, 显然,一个页面是放不下这么多页表项的。

知识回顾与重要考点

所有页表项必须连续存放, 页表过大时需要很大的连续空间

单级页表存在的问题

在一段时间内并非所有页面都用得到,因此没必要让整个页表常驻内存

将长长的页表再分页

两级页表

逻辑地址结构:(一级页号,二级页号,页内偏移量)

注意几个术语:页目录表/外层页表/顶级页表

要能根据逻辑地址位数、页 面大小、页表项大小确定 多级页表的逻辑地址结构

两级页表

①按照地址结构将逻辑地址拆分成三部分

如何实现地址变换

②从PCB 中读出页目录表始址,根据一级页号查页目录表,找到下一级页表在内存中的存放位置

③根据二级页号查表,找到最终想访问的内存块号

⑤结合页内偏移量得到物理地址

几个细节

多级页表中,各级页表的大小不能超过一个页面。若两级页表不够,可以分更多级。

多级页表的访存次数(假设没有快表机构)—— N 级页表访问一个逻辑地址需要 N+1次访存

王道24考研交流群: 769832062



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音:王道计算机考研