

Market Cipher B (VuManChu) — hvad viser den?

En momentum-indikator i det nederste panel, bygget om **WaveTrend**-bølgen med pengestrøm, RSI og — dens egentlige styrke — **divergenser**. Det er et **timing- og konfluens-værktøj**, ikke et komplet system: den viser *hvornår* momentum vender, ikke *hvad* du skal købe.

Hovedbølgen (de blå/lilla flader). Svinger om nul: over 0 = stigende momentum, under 0 = faldende. **Overkøbt** ved +53/+60 (top nær), **oversolgt** ved -53/-60 (bund nær). Den lyse flade er en hurtigere bølge (VWAP) der typisk vender lidt før hovedbølgen.

Prikkerne på bølgen: - **Grøn cirkel** = køb (bølgen krydser op mens den er oversolgt). **Rød cirkel** = salg (krydser ned mens den er overkøbt). - **Guld cirkel** = sjælden: ekstrem oversolgt (RSI < 20, bølge ≤ -80) efter bullish divergens. Forfatteren råder til forsigtighed — en advarsel om et strakt marked, ikke et automatisk køb. - **Divergens-prik (•)** = køb/salg hvor der *samtidig* er en divergens. Små prikker markerer hvert bølge-kryds (mindre vigtige).

Pengestrøm (den grøn/røde flade + bjælken nederst). Køber- mod sælgerpres (RSI+MFI): **grøn** = **penge strømmer ind**, **rød** = **ud**. En grøn bølge med grøn pengestrøm er stærkere end bølgen alene.

Divergenser (kernen). Pris og momentum peger hver sin vej: - **Bearish:** prisen laver en højere top, men bølgen en lavere → skjult svaghed. - **Bullish:** prisen laver en lavere bund, men bølgen en højere → skjult styrke.

En **lilla trekant** = divergens sammen med et bølge-kryds i et yderpunkt (den stærkeste variant). Ekstra **RSI**- og **Stochastic RSI**-linjer kan slås til som yderligere overkøbt/oversolgt-bekræftelse.

Sådan læses den — konfluens. Størst tillid når flere ting peger samme vej: grøn cirkel i oversolgt + bullish divergens + grøn pengestrøm = stærk long-*timing* (modsat for short). Ét signal alene er svagt — det er *sammenfaldet* der tæller.

Forbehold. Ingen indikator er sikker; prikkerne er information, ikke ordrer. Brug den til at time og bekræfte dine egne setups, ikke som selvstændigt system. Standard-indstillingerne er tunet til 2–4 timers grafer; på 15-min (som i eksemplet) kommer der flere, men mere støjfyldte, signaler.