FUNDAMENTOS DE TICS

Modos de Direccionamiento





Un modo de direccionamiento especifica la forma establecer la dirección de memoria correspondiente a un operando, mediante el uso de la información contenida en registros, o en una instrucción de la máquina.

DIRECCIONAMIENTO ABSOLUTO

En este modo de direccionamiento, la dirección de memoria del operando, se informa de manera completa. Se proporciona la dirección real del operando.




Código de Operación


Dirección de memoria del Operando

DIRECCIONAMIENTO ABSOLUTO


Para conocer la dirección real del operando (DRO), no es necesario hacer ninguna operación, la dirección está en la propia instrucción:



Fundamentos de TICS



DIRECCIÓN	CONTENIDO	
В0	96 BE DR	0
B2		
B4		
В6		
B8		
ВА		
BC		
BE	₅₀ DAT ()
CO		
C2		
C4		
C8		
CA		



DIRECCIÓN	CONTENIDO	
В0	96 BE DR	0
B2		
B4		
В6		
B8		
ВА		
ВС		
BE	₅₀ DAT	
CO		
C2		
C4		
C8		
CA		

DIRECCIONAMIENTO RELATIVO

En este modo de direccionamiento, la posición absoluta del operando, se expresa mediante un desplazamiento a partir de una posición prefijada. La Dirección Real del Operando se obtiene como el desplazamiento (offset) a partir de una posición base.





Registro Base

Desplazamiento (offset)

CLASIFICACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO RELATIVO

Para conocer la DRO es necesario realizar una operación con el desplazamiento que está en la instrucción y a partir de una posición base que está en un registro, según la forma de obtener la DRO se clasifican en:




DIRECCIONAMIENTO RELATIVO

 La DRO se calcula sumando la dirección que aparece en la instrucción (desplazamiento u OFFSET) más el contenido de un registro de CPU llamado genéricamente REGISTRO BASE.

DRO = REG. BASE + OFFSET O DESPLAZAMIENTO

Ejemplo: Leer un dato que se encuentra en la dirección BE.



DIRECCIONAMIENTO RELATIVO

Dentro de esta categoría se incluyen los siguientes modos:

- INDEXADO
- RELATIVO PROPIAMENTE DICHO
- INMEDIATO
- PAGINADO


DIRECCIONAMIENTO INDEXADO

Para obtener la DRO, la Base es el Registro Índice (Ix) y el desplazamiento (offset) puede ser fijo en la instrucción y permite el incremento o decremento del registro índice:



Registro Índice

Desplazamiento



DIRECCIONAMIENTO INDEXADO

En este modo el REGISTRO BASE se denomina REGISTRO ÍNDICE

DRO = REG. INDICE + OFFSET

El Registro Índice puede ser por ejemplo: Puntero de Pila o Puntero de Memoria.

REGISTRO ÍNDICE: PUNTERO DE MEMORIA

- Se utiliza cuando se desea acceder a un conjunto de datos consecutivos en Memoria.
- Por ejemplo: un VECTOR.
- Ej: Lectura de un Vector de 5 posiciones.
- Dentro de un ciclo for de 5 vueltas se encuentra la siguiente instrucción:

96 BE


CODOP DRO

EJEMPLO

DRO = REGISTRO ÍNDICE + OFFSET

DRO = PUNTERO DE MEMORIA + OFFSET

DRO = 2 + C0 = C2





SE INCREMENTA EN 2 EL PUNTERO DE MEMORIA


DRO = REGISTRO ÍNDICE + OFFSET


DRO = PUNTERO DE MEMORIA + OFFSET

$$DRO = 2 + C0 = C2$$










DIRECCIONAMIENTO RELATIVO PROPIAMENTE DICHO

Para obtener la DRO, la Base es el Registro Contador de Programa (PC) y el desplazamiento (offset) puede ser fijo en la instrucción, puede cargarse en cualquier parte de la memoria principal y por ello se **llama** REUBICABLE O RELOCABLE:



Registro Contador de Programa

Desplazamiento




Fundamentos de TICS 21

RELATIVO PROPIAMENTE DICHO


- Se utiliza para realizar saltos condicionales o incondicionales dentro de un programa
- Recordamos que el CP siempre se incrementa y apunta a la próxima instrucción de programa.
- La forma que emplea la CPU para realizar saltos es cambiar el contenido del CP
- El REGISTRO BASE es el CONTADOR DE PROGRAMA.
- El OFFSET puede ser positivo o negativo.

FASE DE BÚSQUEDA: CP CONTIENE LA DIR QUE MEMORIA PRINCIPAL



DIRECCIÓN	CONTENIDO
В0	96 CO
B2	97 C2
B4	96 C8
В6	97 CA
B8	JMP -6
ВА	9B C0
ВС	
BE	
C0	10
C2	20
C4	
C 6	
C8	


FASE DE EJECUCIÓN: CP SE INCREMENTA Y SE LE MEMORIA PRINCIPAL



	
DIRECCIÓN	CONTENIDO
В0	96 CO
B2	97 C2
B4	96 C8
В6	97 CA
B8	JMP -6
ВА	9B C0
ВС	
BE	
C0	10
C2	20
C4	
C6	
C8	

SALTO PARA ABAJO

FASE DE BÚSQUEDA: CP CONTIENE LA DIR QUE MEMORIA PRINCIPAL



DIRECCIÓN	CONTENIDO
В0	96 C0
B2	97 C2
B4	96 C8
В6	97 CA
B8	JMP -6
ВА	9B C0
ВС	
BE	
C0	10
C2	20
C4	
C6	
C8	

SALTO PARA ABAJO

FASE DE EJECUCIÓN: CP SE INCREMENTA Y SE LE MEMORIA PRINCIPAL

SUMA EL OFFSET
MAR
PUNTERO DE
MEMORIA
PUNTERO DE PILA
RTDOp
ALU CP BA
DRO= CP + 2 + OFFSET
DRO = B4 + 2 + (4) = BA
MBR


DIRECCIÓN	CONTENIDO
ВО	96 CO
B2	97 C2
B4	JMP 4
В6	ъ C0
B8	96 C4
ORO P	9B CA
ВС	
BE	
CO	10
C2	20
C4	
C6	
C8	

DIRECCIONAMIENTO RELATIVO INMEDIATO

Para obtener la DRO, la Base es el Registro Contador de Programa (PC) y el desplazamiento (offset) es cero, puede considerarse como un caso particular del Relativo Propiamente Dicho.



Registro Contador de Programa



29

Fundamentos de TICS


DIRECCIONAMIENTO INMEDIATO

EL REGISTRO BASE es el CP (Contador de Programa) DRO = CP + OFFSET DRO = CP + O

Ejemplo: SR 2

Sumar 2 a un registro


2 es el dato que está almacenado en la misma dirección de la instrucción.



CONTENIDO
96 C0
97 CA
AR 2 DAT
9B C0
96 C4
9B CA
10
20

DIRECCIONAMIENTO RELATIVO PAGINADO

Para obtener la DRO, la Base es el Número de Página y el desplazamiento (offset) es la línea dentro de esa página en donde se encuentra la posición del objetivo.



Fundamentos de TICS 32


DIRECCIONAMIENTO DIRECTO DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

De acuerdo a la forma de acceder a la dirección objetivo, podemos definir dos modos de accesos:

Difecto: La dirección indicada en la instrucción es "directamente" la posición de memoria objetivo.




[Interector la dirección indicada en la instrucción corresponde a la posición donde se encuentra la dirección de memoria objetivo.



DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

- Se guarda la dirección de la dirección.
- Hace más flexible la asignación de memoria



DIRECCIÓN	CONTENIDO
В0	96 C0
B2	9 CA
B4	AR 2
В6	9B CO
B8	96 C4
BA	9B CA
B	
В	
C0	CA
C2	20
C4	
C8	
CA	80 DAT

DIRECCIONAMIENTO IMPLÍCITO O INHERENTE

A aquellas instrucciones que se refieran a datos contenidos en registros internos de la C.P.U. y que no acceden a la memoria, se dicen que utilizan un modo de direccionamiento Implícito o Inherente.

Existen también instrucciones que no tienen operando, como algunas instrucciones de control (por ejemplo: NOP "no operar"), y por lo tanto no admiten clasificación de direccionamiento alguno.

las clasificaciones: Absoluta, Relativa, Directa e Indirecta, pueden combinarse para describir la manera en que funciona una instrucción de un procesador determinado.

Fundamentos de TICS 36

4 POSIBILIDADES

- ABSOLUTO DIRECTO
- ABSOLUTO INDIRECTO
- RELATIVO DIRECTO
- RELATIVO INDIRECTO

MODOS

ABSOLUTO

- DRO ES EL QUE VIENE EN LA INSTRUCCIÓN RELATIVO
- INDEXADO. DRO = REG. INDICE + OFFSET
- PPTE. DICHO. DRO = CP + OFFSET
- INMEDIATO DRO = CP + 0
- PAGINADO DRO = PAGINA + LINEA