

Übung 9 – Lösung

С	Assembler		
int function1(int par1, short par2, char par3)	0: push ebp		
{	1: mov ebp,esp		
return par1 + par2 + par3;	3: sub esp,0x0		
}	9: mov eax,DWORD PTR [ebp+0x8]		
	c: movsx ecx,WORD PTR [ebp+0xc]		
int main()	10: add eax,ecx		
{ int a = 1; return function1(a, 1, '0') + 1;	12: movsx ecx,BYTE PTR [ebp+0x10]		
}	16: add eax,ecx		
	18: leave		
	19: ret		
	1a: push ebp		
	1b: mov ebp,esp		
	1d: sub esp,0x4		
	23: mov eax,0x1		
	28: mov DWORD PTR [ebp- 0x4],eax		
	2b: mov eax,0x30		
	30: push eax		
	31: mov eax,0x1		



36: push	eax
37: mov	eax,DWORD PTR [ebp-
0x4]	
3a: push	eax
3b: call	0x0
40: add	esp,0xc
43: inc	eax
44: leave	
45: ret	

Gegeben ist ein C-Programm und der von einem Compiler

(Befehle: tcc -m32 -nostdlib -WI,-Ttext,0x0 -WI,--oformat,binary -static uebung11.c -o uebung11 objdump -b binary -mi386 -M intel -D uebung11 > uebung11.s) erzeugte x86 32bit Assembler Code (Tipp: https://c9x.me/x86/):

1. Erörtern Sie die Bedeutung der folgenden Anweisungen für die

Programmausführung, sowie deren Einfluss auf den Stack:

push ebp Legt den aktuellen Basepointer auf dem Stack ab

(Stackpointer -= 4)

mov ebp,esp Überschreibt den Basepointer mit dem Stackpointer

Bedeutung für Programmausführung: Es wird ein neuer

Stackframe für eine Funktion erstellt

- call

Programmausführung:

Ein Unterprogramm wird aufgerufen

Stack: Adresse des nach der Ausführung des Unterprogramms zu verarbeitendem Befehl wird

auf den Stack gelegt (Stackpointer -= 4)



- leave

Gleichbedeutend mit mov esp,ebp pop ebp

Stack: Der vom aktuellen Unterprogramm auf dem Stack genutzte Speicherplatz wird freigegeben. Der Stackpointer zeigt auf die Rücksprungadresse.

Programmausführung: Der aktuelle Stackframe wird auf den der Aufruferfunktion gesetzt.

- Ret

Stack: Lädt die Rücksprungadresse vom Stack in das IPRegister (Stackpointer +=4)

Programmausführung: Unterprogramm wird verlassen und die Programmausführung wird an der durch den Call-Befehl auf dem Stack abgelegten Adresse fortgesetzt

2. Erstellen Sie eine Skizze des Programmstacks, die für die Funktionen "main" und "function1" die Position des gesicherten "eip", des gesicherten "ebp", der lokalen Variablen, der übergebenen Parameter, sowie den aktuellen Wert des "esp" wiederspiegelt. Gehen Sie dabei davon aus, dass die Rücksprungadresse der Funktion "main" an Position "Oxfffffffc" im Speicher liegt (bezeichnen Sie diese als EIP<_start>) und die Programmausführung in Zeile 16 des Assembler-Codes angehalten wurde.

FFFFFFC	EIP<_start>	
FFFFFF8	EBP<_start>	
FFFFFFF4	0x1 (a)	
FFFFFFF0	0x30	
FFFFFEC	0x1	
FFFFFE8	0x1	
FFFFFE4	0x40 (EIP <main>)</main>	
FFFFFE0	0xFFFFFFFF8 (EBP <main>)</main>	EBP ESP

3. Wo befindet sich im gezeigten Beispiel der jeweilige Rückgabewert der



Funktionen Im EAX-Register

4. Erläutern sie Anhand des gezeigten Codes, wie lokale Variablen einer C-Funktion in Assembler abgebildet werden. 1d: sub esp,0x4 23: mov eax,0x1

28: mov DWORD PTR [ebp-0x4],eax Sie werden auf dem Stack abgelegt

5. Erläutern sie Anhand des gezeigten Codes, wie die Übergabe von Funktionsparametern in Assembler realisiert wird.

30: push eax 31: mov eax,0x1 36: push eax

37: mov eax,DWORD PTR [ebp-0x4]

3a: push eax

3b: call 0x0

Sie werden in umgekehrter Reihenfolge auf dem Stack abgelegt

6. Erläutern sie Anhand des gezeigten Codes, wie der Zugriff auf Funktionsparameter in Assembler realisiert wird und vervollständigen Sie den nachfolgenden Befehl so, dass der erste Funktionsparameter in Form eines 32bit Wertes in das Register "eax" abgelegt wird.

Der Zugriff erfolgt abhängig vom Inhalt des EBP-Registers. Auf diesen wird ein Offset addiert, das die Position des Parameterwertes angibt.

mov eax, DWORD PTR [ebp+0x8]

7.

a) Erörtern sie den folgenden Assemblercode

sub esp,0x0 mov eax,DWORD
PTR [ebp+0x8] movsx ecx,WORD
PTR [ebp+0xc] add eax,ecx
movsx ecx,BYTE PTR [ebp+0x10]
add eax,ecx
parameter1 + parameter2 + parameter3



b) Welchem Abschnitt des C-Codes entspricht der in a) gezeigte Code?

return par1 + par2 + par3;