

응용 SW 기초 활용 기술 part 2

IP 주소의 이해



한국기술교육대학교 온라인평생교육원

᠍ 학습목표





- IPv4의 주소 체계를 설명하고, 서브넷팅을 할 수 있다.
- IPv6를 설명할 수 있다.



1 인터넷 프로토콜

인터넷 프로토콜

(Internet Protocol)

✓ IP

■ 패킷 교환 네트워크(Packet Switching Network)에서 정보를 주고 받기 위해 사용하는 프로토콜

OSI 7계층 중 3계층인 네트워크 계층 혹은 인터넷 모델의 인터넷 계층에 속함

패킷 헤더(Packet Header)에 포함된 IP 주소를 기반으로 패킷 전달

IP 기반 네트워크에 연결된 기기

호스트의 주소 지정과 패킷 분할 및 조립 기능을 담당함

■ 현재 가장 널리 사용하고 있는 버전은 인터넷 프로토콜 네 번째 버전임(IPv4)

패킷 전송과 정확한 순서를 보장하려면 TCP 프로토콜과 같은 IP의 상위 프로토콜을 이용해야 함

- IPv4
- 2 IP 주소의 이해
 - 1) 개요

인터넷 쇼핑 으로 물건 구매 시

원하는 장소에서 물건을 수령할 수 있는 이유?



주문할 때 주소를 지정하기 때문임

주소

중복되지 않으며, 원하는 위치를 구별하기 위해 사용함

- 1 컴퓨터 네트워크에서 장치들에 부여되는 고유한 주소
 - ☑ 인터넷에 연결된 기기들 간의 통신을 위해 사용함
 - IP 주소를 이용하여 송신 호스트에서 수신 호스트로 패킷을 전달함
- 2 8비트 크기의 필드 네 개를 모아서 구성한 32비트(4바이트) 논리 주소
 - XXX.XXX.XXX.XXX
 - ➡ 즉 203.152.10.114처럼 .(점)으로 구분한 10진수 형태 네 개로 구성함
- 3 네트워크 주소와 호스트 주소로 구성
 - 하나의 네트워크에서는 네트워크 부분은 모두 같아야 하고, 호스트 부분은 모두 달라야 정상적인 통신이 가능함
 - ☑ 라우팅 시 네트워크 부분만 참조함

IPv4


- 2 IP 주소의 이해
 - 2) IP 주소의 체계

IP 주소의 효율적인 배정을 위해 클래스(Class)라는 개념을 도입함

- ☑ 네트워크 부분과 호스트 부분을 나타냄
- IP 주소의 클래스는 A, B, C, D, E 클래스가 있음

실제 사용 클래스 A, B, C 클래스 멀티 캐스트용 D 클래스

연구용 E 클래스



- 할당할 수 있는 네트워크 주소가 많지만, 참여할 수 있는 호스트의 수가 상대적으로 적음
- ☑ 각 클래스의 네트워크 주소 : 네트워크 자체의 주소
- ☑ 호스트 주소 : 각 네트워크에 속한 호스트의 주소

- IPv4
- 2 IP 주소의 이해
 - 2) IP 주소의 체계

IP 주소 체계



호스트 주소 부분이 All 0일 경우: 네트워크 자체를 의미

호스트 주소 부분이 All 1일 경우: 브로드캐스트

➡ 각 클래스별 할당 가능한 호스트 수 : 2^{호스트 비트 수} - 2



B 클래스에서 가질 수 있는 네트워크 시작 주소

1000000.00000000.00000000.000

B클래스에서 가질 수 있는 네트워크 마지막 주소

10111111.11111111.00000000.0000 0000

➡첫 2비트 10을 제외한 나머지는 all 0인 경우 ➡첫 2비트 10을 제외한 나머지는 all 1인 경우

이진수 → 십진수

 $2^{7} x1 + 2^{6} x0 + 2^{5} x0 + 2^{4} x0 + 2^{3} x 0 + 2^{2} x 0 + 2^{1} x 0 + 2^{0} x 0 = 128$

네트워크 주소

128.0.0.0 ~191.255.0.0

사용 IP 주소 범위

128.0.0.1 ~191.255.255.254

- IPv4
- 2 IP 주소의 이해
 - 2) IP 주소의 체계

2진수와 10진수 간의 변환

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

값이 1인 자리에 해당하는 값을 더함

128+64+8=200

■ 2진수 11001000을 10진수로 나타내기

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

220=128+64+16+8+4

각 클래스의 IP 주소 범위

| 클래스 | IP 범위 | 호스트 수 |
|-----|--|-------------------------------|
| Α | 1.0.0.1 ~ <mark>126</mark> 255.255.254 | 2 ²⁴ -2=16,777,214 |
| В | 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254 | 2 ¹⁶ -2=65,534 |
| С | 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254 | 2 ⁸ -2=254 |

미리 예약된 IP 주소 범위

- 루프백(Loopback), 로컬 검증용: 127.0.0.1
- ▶ 사설 네트워크 주소: 10.0.0.0, 172.16.0.0, 192.168.0.0

- IPv4
- 3 서브넷(Subnet)
 - 1) 개요

집 주소가 중복되면 안 되는 것처럼 네트워크 간의 통신을 위해 사용하는 IP 주소 또한 중복되면 안 됨



본사의 호스트 수가 120개이고, 자사의 호스트 수가 100개라고 가정

- ☑ 본사와 지사를 다른 네트워크로 구축하고자 할 때, IP 주소 자원은 한정되어 있음
 - ➡ 따라서 254개의 호스트를 포함할 수 있는 할당받은 C클래스의 네트워크 주소를 이용하여 여러 개의 네트워크를 구성하여 사용하는 것이 합리적임

서브넷(Subnet)

하나의 네트워크 주소를 이용하여 여러 개의 네트워크로 구성하는 것

호스트 주소 비트의 일부를 네트워크 주소로 사용

주소에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분해주어야 할 필요성이 있음

IPv4

- 3 서브넷(Subnet)
 - 2) 서브넷마스크(Subnet Mask)

네트워크 부분과 호스트 부분을 명시하는 역할

네트워크 부분

1

호스트 부분

0


기본 서브넷마스크

- A 클래스: 255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000)

IP 주소와 서브넷마스크의 논리적 AND

서브넷 주소

201.10.34.0을 이용하여 2개의 네트워크로 구축



서브넷마스크 11111111 11111111 11111111 1 0000000

☑ 서브넷 수 : 2(네트워크 주소 사용 호스트 비트 수)

서브넷마스크: 255.255.255.128

IPv4

3 서브넷(Subnet)

2) 서브넷마스크(Subnet Mask)

C 클래스의 201.10.34.0에서 네트워크 부분으로 사용한 호스트 비트가 0일 때 IP 주소 범위

서브넷마스크 255,255,255,128

호스트 비트 : All 0

호스트 비트 : All 1

201,10,34,127

201.10.34.255

▲ 서브넷 주소: 201.10.34.0

■ 브로드캐스트 주소: 201.10.34.127

☑ 호스트 할당 IP 주소 범위: 201.10.34.1 ~ 201.10.34.126

C 클래스의 201.10.34.0에서 네트워크 부분으로 사용한 호스트 비트가 1일 때 IP 주소 범위

서브넷마스크 255,255,255,128

호스트 비트 : All 0

호스트 비트: All 1

| 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 01 | .1 | 0. | 34 | .1 | 28 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

▲ 서브넷 주소: 201.10.34.128

☑ 브로드캐스트 주소: 201.10.34.255

☑ 호스트 할당 IP 주소 범위: 201.10.34.129 ~ 201.10.34.254

IP 주소/네트워크 비트 수

201.10.34.130/25

- IPv6
- 1-IPv6
 - 1) 개요

네트워크를 구축하기 시작했던 초기에는 IPv4를 이용하여, <u>네트워크에 연결하고자</u> 하는 모든 호스트들에게 고유한 IP 주소를 부여할 수 있을 것이라 예상함

그러나

웨어러블 장치 및 스마트 가전 기기의 발전으로, 모든 기기를 구별할 수 있는 IP 주소가 필요해짐



기존의 IPv4 주소 체계에서 부여할 수 있는 주소 자원이 부족하게 됨

IPv6

IPv4 주소 자원의 부족과 인터넷 보안의 강화를 위해 제시된 인터넷 프로토콜 6번째 버전

IPv4와 IPv6의 차이점

IPv4

- ☑ 주소를 나타내기 위해 32비트 사용
- 32비트를 8비트 단위로 구분하여 10진수로 표현

IPv6

- ✓ 주소를 나타내기 위해 128비트 사용
 •사용 가능 주소 : : 2128
- 16비트를 16진수로 표현하여 8자리로 표현하며 ":"으로 구분
 - 2010:0DAC:0000:0000:00 00:0000:14C0:75AB

- IPv6
- 1 IPv6
 - 1) IPv4/IPv6 전환 기술

기존 대다수의 네크워크망은 IPv4 프로토콜을 이용하여 구축됨

▶ IPv6를 이용하여 구축한 네트워크와 기존 네트워크 간의 호환성이 지원되어야 함

즉, IPv6 패킷이 IPv4망을 통해 전달될 수 있어야 함

듀얼 스택(Dual Stack)

- IPv4/IPv6를 동시에 지원
- IPv4/IPv6 패킷을 주고받을 수 있음

터널링(Tunneling)

- ▼ F IPv6 네트워크 간에 터널을 이용하는 기술
- IPv4/IPv6 호스트와 라우터에서 IPv6 패킷을 IPv4 패킷에 캡슐화하여 전송

주소 변환

■ IPv4와 IPv6 간에 주소를 변환하여 두 버전을 연동

☑ 요점정리

IPv4

- + 인터넷 프로토콜(Internet Protocol)
 - IP
 - 호스트의 주소 지정과 패킷 분할과 조립 기능을 담당함
 - 패킷을 주고받기 위해 사용하는 프로토콜
- + IP 주소의 이해
 - IP 주소는 컴퓨터 네트워크의 각 장치들에게 할당하는 논리적인 주소임
 - IPv4의 IP 주소는 32비트로 네트워크 부분과 호스트 부분으로 구성되며, 효율적인 관리를 위해 클래스의 개념을 도입함
- + 서브넷(Subnet)
 - 하나의 네트워크를 여러 개의 네트워크로 나누는 것으로, IP 주소의 호스트 주소 비트 중 일부를 네트워크 주소로 사용
 - 서브넷마스크(Subnet Mask)는 네트워크 부분과 호스트 부분을 명시하는 역할을 수행하며, 네트워크 부분은 1. 호스트 부분은 0으로 나타냄

IPv6

- + IPv6
 - IPv6은 IPv4 주소 자원의 부족과 인터넷 보안의 강화를 위해 제시된 인터넷 프로토콜의 6번째 버전임
 - IP 주소를 나타내기 위해 총 128비트를 사용하며, 16진수 4자리로 표현된 8개의 집합으로 구성함
 - IPv4/IPv6 전환 기술에는 듀얼 스택(Dual Stack), 터널링(Tunneling), 주소 변환이 있음

᠍ 요점정리

POINT MANUAL

+ 기본 서브넷마스크

■ A 클래스: 255.0.0.0 (11111111.00000000.00000000.00000000)