VPN 搭建教程

服务器的搭建是在 windows 系统下进行的,购买 5 美刀一月的服务器一般能供 3-5 人使用。另外有一个免费的方式,通过在火狐浏览器上安装插件 setupvpn 实现,该方法较简单(完成插件安装后有视频教程),但是只能在火狐浏览器上使用。

1 购买 VPS


通过 **Vultr** 官网 https://www.vultr.com/?ref=7774891 (这个链接是我推荐的,通过这个链接申请会给我 10 美刀,哈哈哈哈)申请账号并购买 **VPS**。

具体步骤如下:

1. 申请账号并登陆。

推荐使用山大邮箱注册,登陆之后按照提示进行邮箱验证。

2. 按照下图部署新的服务器。




Dedicated Cloud


- 3. 按如下选项选择服务器:
 - 1. Choose Sever: 选择云计算(Cloud Compute)。




2. Server Location: 选择东京或者新加坡。



3. Server Type: 选择 64 位的 CentOS 7。



4. Server Size: 选 5 美刀一个月的。



- 5. 其他选项默认即可。
- 4. 最后点击立即部署。
- 5. 部署完成后可以在 products 里面看到刚刚部署的服务器,其中有三个数值很重要。如下图:



完成服务器的购买部署后通常就可以 Xshell 远程连接到服务器进行虚拟服务器的搭建了。

PS: 但偶尔会出现不能使用的情况,具体检查方法是打开 windows 的命令


行,键入指令: ping ip_addr -t (将 ip_addr 替换为服务器的 ip 地址),如果请求超时或者 ping 值过高,重新申请服务器,直到得到满意的服务器,将其他服务器删除即可。

2 部署 VPS 服务器

- 1. 首先下载 XShell 免费版(<u>https://www.netsarang.com/zh/free-for-home-school/</u>)并安装,按照默认选项安装即可。
 - 2. 打开 XShell 软件,选择文件->新建



3. 在**连接**界面下修改名称和主机,其中名称为任意值,主机为服务器 ip 地址,如下图



4. 在连接->用户身份验证下输入用户名(即服务器的 Username)以及密码 (服务器的 Password)。

类别(C):			
□・连接	连接 > 用户身份验证		
□ 用 户身份验证 □ 登录提示符 □ 受录脚本 □ SSH □ 安全性	请选择身份验证方法和其它参数。 使用此部分以节省登录时间。但是,为了最大限度地提高安全性,如果担心安全问题, 建议您将此部分留空。		
SFTP	方法(M):	Password v	设置(S)
RLOGIN	用户名(U): →		
SERIAL 代理	密码(P): →		
保持活动状态	用户密钥(K):	<无>	浏览(B)
□ 终端 □ 键盘	密码(A):		

5. 输入完成后点击连接,等待连接成功,点击接受并保存。



连接成功后出现下图,可能稍有不同:



6. 完成该步骤后, 键入下列指令:

wget --no-check-certificate https://freed.ga/github/shadowsocksR.sh; bash shadowsocksR.sh

若提示: wget:command not found

请执行: yum install wget -y

具体参数配置按照下面步骤进行:

1. 密码,键入你自己希望的 vpn 密码。

2. 端口,建议为任意5位端口

```
请输入ShadowsocksR连接端口 [1-65535](建议使用5位数端口):
(如不输入端口则默认端口: 25565):□
```

3. 按任意键继续,过程大约 3-5 分钟,安装完成后出现下图,注意保留涂黑部分的内容:



4. 配置完成后键入下述指令安装锐速,提高连接速度:


wget --no-check-certificate -O rskernel.sh

https://raw.githubusercontent.com/hombo125/doubi/master/rskernel.sh && bash rskernel.sh


3 配置 SSR

windows 系统

1. 解压 Windows_ShadowsocksR.7z 文件,然后运行文件夹下 ShadowsocksR-dotnet2.0.exe,右键状态栏中小飞机图标,代理模式选择 PAC 模式,然后选择选项设置,按照下图进行设置,如果想要全局使用代理 VPN,则将开启代理打勾:



2. 右键小飞机图标,选择服务器->编辑服务器。



在弹出的界面中添加新的服务器,根据之前**配置服务器时保存的信息**进行填写,保存的信息中没有的空下。

🅞 编辑服务器(local:1080	Version4.7.0)		;	×
*.84:25565		服务器(截图打码))	
		□ * 服务器 IP	•••••	
		* 服务器端口	25565	
		□ * 密码	•••••	
		* 加密	aes-256-cfb	
		* 协议	auth_sha1_v4 ~	
		协议参数		
		* 混淆	http_simple ~	
		混淆参数		
		备注		
		Group		
		✓ SSR链接	OlkzTmpaVEl3TVRnLz9vYmZzcGFyYW09	
添加(<u>A</u>)	删除(<u>D</u>)	□高级选项	以下选项不是所有服务端都支持	
上移	下移			
		确定	取消	

3. 在谷歌浏览器中添加 SwitchyOmega 插件,并进行相关配置。

Ubuntu 系统

1. 运行 Ubuntu_amd64.deb 安装 ssr 软件,安装结束后,打开软件,选择开启应用,然后同样启动 PAC 代理。



2. 点击服务器->编辑服务器选项,添加一个新的服务器。将搭建的 VPS 信息填入其中,不包含在内的地方空出即可。



3. 完成 ssr 的配置后,同样在谷歌浏览器中添加 SwitchyOmega 插件,完成相关配置。

SwitchyOmega 配置

1. 首先将情景模式仅保留如图两项:



2. 其中 proxy 配置如下:

代理服务器

网址协议	代理协议	代理服务器	代理端口	
(默认)	SOCKS5 ▼	127.0.0.1	1080	
▼ 显示高级设	设置			

不代理的地址列表

不经过代理连接的主机列表: (每行一个主机)
(可使用通配符等匹配规则...)

127.0.0.1
::1
localhost

3. 将 auto switch 配置中除下图所示条件删除,并按下图修改,其中网址为 https://raw.githubusercontent.com/gfwlist/gfwlist/master/gfwlist.txt, 输入完毕后点击立即更新:



4. 点击左侧应用选项按钮完成配置。