# پروژهی فیزیک محاسباتی

# دینامیک ملکولی دو بعدی

نام استاد: دكتر ابراهيم فولادوند

نام تهیه کنن*د*گان:

۱. رضا فرهاد*ی*فر

۲. محمد اولین چهارسوقی

۳. نرگس رضوانی

#### مقدمه

برنامهای که ما نوشتهایم دینامیک ملکولی است. در اکثر متون بحث MD (دینامیک مولکولی) بعد از مبحث سرنامهای که ما نوشتهایم دینامیک ملکولی است. الگوریتم Monte - Carlo (Monte - Carlo) برای مطالعه ی خواص تعادلی یک سیستم بسیار مناسب است. اما سوالات بسیار زیادی هستند که به وسیله ی این متد به پاسخ آنها نمی توان دست یافت. به طور مثال ، فرض کنید بخواهیم بدانیم که بعد از یک تغییر ناگهانی در دما ، چقدر طول می کشد که سیستم به تعادل برسد ، در این حالت این روش پاسخگو نیست. هم چنین با این روش نمی توان گفت که زمان واقعی که طول می کشد تا از یک میکرو حالت به یک میکرو حالت دیگر برویم ، چقدر است.

یک راه برای برخورد با چنین مسئلهای این است که مستقیم، دینامیک مسئله را بوسیلهی معادلات حرکت میکروسکوپی بدست آوریم. این مطلب فلسفهی تکنیک MD است. ایده ی اصلی این است که از نوشتن معادلات حرکت برای تکتک جرمها استفاده می شود. در واقع در اینجا جعبهای در نظر گرفته می شود که ملکولها در آن قرار دارند و ملکولها در آن بر اساس پتانسیلی که بین آنها برقرار است حرکت می کنند و با یکدیگر و دیوارههای جعبه (دیوارههای جعبه را در ادامه، در قسمت شرایط مرزی بیشتر توضیح خواهیم داد.) برهمکنش دارند.

برای شبیه سازی چنین سیستمی، ابتدا قانون دوم نیوتن را برای تمامی ملکولها می نویسیم و از روی آن مکان و سرعت تمام ملکولها را بر حسب زمان بدست می آوریم. نوع سوالاتی که با این روش می توان به آنها پاسخ داد، عبارتند از: گذار فاز مایع، زمان و سرعت (نرخ) رسیدن به تعادل بعد از ایجاد یک تغییر ناگهانی و بحث یخش و ضرایب یخش.

### یایه های MD


# - قوانین مکان و حرکت حاکم بر MD در این برنامه

در واقع یک سیستم فیزیکی متشکل از کلیهی مختصههای مکان است که به صورت زیر نشان داده شده است

$$\{r_i = (x_i, y_i, z_i) | x_i, y_i, z_i \in R, i = \circ, \cdots, N - 1\}$$

که x,y,z سه مختصه ی فضای سه بعدی دکارتی هستند و R مجموعه ی اعداد حقیقی میباشد. i از  $\circ$  تا i-N-i دو بعدی نظر گرفته شده است، که بیانگر i ذره ی موجود در برنامه میباشد. از آنجایی که برنامه ی ما یک i

است، از x و y برای نشان دادن مکان در این بعد استفاده می کنیم و همچنین N تعداد ذرات می باشد.



شکل ۱: نمایی از جعبه ی برنامه.

شکل بالا نمایی از جعبه ی برنامه است که در آن مبدا مختصات و هم چنین جهت x,y مشخص شده است. رابطه ای که برای سرعت و برای شتاب در این سیستم داریم به صورت زیر است

$$\vec{v_i}(t) = \dot{\vec{r_i}}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta \to \circ} \frac{\vec{r_i}(t + \Delta t) - \vec{r_i}(t)}{\Delta} \tag{Y}$$

$$\vec{a_i}(t) = \ddot{\vec{r_i}}(t) = \frac{d^{\mathsf{Y}}\vec{r}}{dt^{\mathsf{Y}}} = \frac{d\vec{v_i}}{dt} = \lim_{\Delta \to \circ} \frac{\vec{v_i}(t + \Delta t) - \vec{v_i}(t)}{\Delta} \tag{\Upsilon}$$

در روابط بالا  $\vec{r}=x\hat{i}+y\hat{j}$  در برنامه از پتانسیل لنارد جونز استفاده شده است، لذا با توجه به رابطه ی F=ma و F=-du/dr مشتق گیری مکانی از پتانسیل لنارد جونز محاسبه کرده ایم.

معادلهی حاکم بر سیستم ذرات در برنامه، قانون دوم نیتون می باشد که در آن m را ۱ فرض کرده ایم.

$$m\ddot{\vec{r_i}}(t) = \vec{F_i}(t)$$
 (\*)

## انرژی یتانسیل

انرژی پتانسیل استفاده شده در برنامه، پتانسیل لنارد — جونز می باشد. در واقع بوسیله ی پتانسیل لنارد — جونز نیروهایی که ذرات به یکدیگر وارد می کنند را بدست می آوریم

$$\vec{F_k} = -\frac{\partial}{\partial \vec{r_k}} V(vecr^N) = -\left(\frac{\partial V}{\partial x_k}, \frac{\partial V}{\partial y_k}, \frac{\partial V}{\partial z_k}\right) \tag{\triangle}$$

پتانسیل لنارد - جونز به صورت زیر مطرح می شود


$$V(\vec{r}^{N}) = \sum_{i < j} u(r_{ij}) = \sum_{i = \circ}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N-1} u(|\vec{r_{ij}}|)$$
(7)

به طوری که  $\vec{r_{ij}} = \vec{r_i} - \vec{r_j}$  فاصله ی نسبی ذرات i,j می باشد و u(r) به صورت زیر است

$$u(r) = \operatorname{f}_{\epsilon} \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{1} - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^{1} \right] \tag{Y}$$


در این جا محاسبات ریاضی مربوط به محاسبه ی نیروها را جداگانه در خارج از برنامه انجام داده ایم و نتایج لازم را در برنامه وارد کرده ایم.

پتانسیل لنارد — جونز که در اینجا استفاده شده است، درواقع بیانگریک دافعه ی کوتاه برد (عبارت اول در رابطه ی (۷)) و یک جاذبه ی بلند برد (عبارت دوم در رابطه ی (۷)) است. دافعه ی کوتاه برد ناشی از اصل طرد پائولی می باشد که الکترونها نمی توانند یک مکان را اشغال کنند که در نتیجه باعث بوجود آمدن یک دافعه بین ذرات می شود.



شكل ۲: دافعهى كوتاه برد.

جاذبه ی بلند برد ناشی از قطبی شدن الکترون حول هسته و تغییر توزیع میباشد که باعث ایجاد نیروهای الکتروستاتیک بین ذرات می شود.



شکل ۳: دافعهی بلند برد.

#### — واحدها

برای کاهش خطای round off بهتر است واحدها را به گونهای انتخاب کنیم که مقادیر محاسبه شده نه خیلی کوچک باشند و نه خیلی بزرگ. از آنجایی که مقادیر متناظر فاصله و انرژی برای یک مایع در واحد SI بسیار کوچک باشند و نه خیلی بزرگ. از آنجایی که مقادیر متناظر فاصله و انرژی برای یک مایع در واحد SI بسیار کوچک است، لذا پارامترهای لنارد — جونز  $\delta$  و  $\delta$  را به ترتیب به عنوان واحدهای فاصله و انرژی در نظر می گیریم. همچنین واحد جرم را جرم اتم در نظر می گیریم و با m نشان می دهیم. بقیه ی مقادیر را می توان بر حسب این مقادیر نوشت که در جدول زیر آمده است.


values for Argon	unit	quantity
$ au.$ f $E-1\circ m$	$\sigma$	length
1.70 $E-$ ۲ 1 $j$	$\epsilon$	energy
$\operatorname{7.79}E-\operatorname{F7}kg$	m	mass
Y.NYE - NYs	$\sigma(m/\epsilon)^{1/7}$	Time
ነ.ዕሃ $E+$ ۲ $m/s$	$(\epsilon/m)^{1/7}$	velocity
۴.አዕ $E-$ ነፕ $N$	$\epsilon/\sigma$	force
1.FT $E-$ T $N/m$	$\epsilon/\sigma^{\Upsilon}$	pressure
$NY\circ k$	$\epsilon/k$	temperature

به طور خلاصه معادلات نیوتن نرمالایز شده برای اتمهایی که تحت پتانسیل لنارد - جونز با یکدیگر برهمکنش دارند، به صورت زیر است

$$\frac{d^{\mathsf{Y}} \vec{r_i}}{dt^{\mathsf{Y}}} = -\frac{\partial V}{\partial \vec{r_i}} = \vec{a_i} V(\vec{r}^N) = \sum_{i \le j} u(r_i j) \tag{$\mathsf{A}$}$$

$$u(r) = \operatorname{f}\left(\frac{\operatorname{1}}{r} - \frac{\operatorname{1}}{r}\right) \tag{9}$$

- و همانطور که میبینید ما در برنامه از کمیتهای بالا استفاده کردهایم. شکل زیر، پتانسیل نرمالایز شده ی لنارد و همانطور که میبینید ما در برنامه از کمیتهای بالا استفاده کردهایم. شکل زیر، پتانسیل نرمالایز شده ی به صورت زیر جونز را بر حسب فاصله نشان میدهد.  $r_{\circ}$  جایی است که انرژی کمینه مقدار خود را دارد و  $u(r_{\circ})$  به صورت زیر بدست می آید



شكل ۴: تابع نرمالايز شدهي پتانسيل لنارد - جونز.

$$\frac{du}{dr}\Big|_{r=r} = \circ \Rightarrow r_{\circ} = \Upsilon^{1/7} \approx 1.1\Upsilon$$
 (10)

$$u(r_{\circ}) = \operatorname{f}\left(\frac{1}{r}^{1/7/7} - \frac{1}{r}^{7/7}\right) = -1 \tag{11}$$

# گسسته سازی

برای اینکه بتوانیم مسئلهای را بوسیلهی کامپیوتر حل کنیم لازم است که آن را گسسته سازی کنیم، بنابراین به جای در نظر گرفتن

$$(\vec{r}_i(t), \vec{v}_i(t))$$
 for  $\geq \circ$  (17)

برای زمان پیوسته، رشتهی گسستهی زیر را در نظر می گیریم

$$(\vec{r}_i(\circ), \vec{v}_i(\circ)) \mapsto (\vec{r}_i(Dt), \vec{v}_i(Dt)) \mapsto (\vec{r}_i(\Upsilon Dt), \vec{v}_i(\Upsilon Dt)) \mapsto \cdots$$
 (1\Cappa)

اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه حالت بعدی  $(\vec{r}_i(t+Dt), \vec{v}_i(t+Dt), \vec{v}_i(t+Dt))$  را از روی حالت اولیه ی  $(\vec{r}_i(t), \vec{v}_i(t), \vec{v}_i(t), \vec{v}_i(t))$  پیش بینی کنیم. برای حل این سوال، گسسته سازی ورله را بکار می بریم. می آییم و ابتدا از بسط تیلور زیر استفاده می کنیم

$$f(x_{\circ} + h) = \sum_{n=\circ}^{\infty} \frac{h^{n}}{n!} \left. \frac{d^{n}f}{dx^{n}} \right|_{x=x_{\circ}} = f(x_{\circ}) + h \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_{\circ}} + \frac{h^{\mathsf{r}}}{\mathsf{r}} \left. \frac{d^{\mathsf{r}}f}{dx^{\mathsf{r}}} \right|_{x=x_{\circ}} + \frac{h^{\mathsf{r}}}{\mathsf{r}!} \left. \frac{d^{\mathsf{r}}f}{dx^{\mathsf{r}}} \right|_{x=x_{\circ}} + \cdots$$
 (14)

که مقدار  $x_{\circ} + h$  را بر حسب  $x_{\circ}$  و مشتقاتش بیان می کند.

$$\vec{r}_i(t+Dt) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t)Dt + \frac{1}{7}\vec{a}_i(t)Dt^{7} + \cdots$$

$$-\vec{r}_{i}(t-Dt) = \vec{r}_{i}(t) - \vec{v}_{i}(t)Dt + \frac{1}{\mathbf{Y}}\vec{a}_{i}(t)Dt^{\mathbf{Y}} + \cdots$$

$$\Rightarrow \vec{r}_{i}(t+Dt) + \vec{r}_{i}(t-Dt) = \mathbf{Y}\vec{r}_{i}(t) + \vec{a}_{i}(t)Dt^{\mathbf{Y}}$$

$$\Rightarrow \vec{r}_{i}(t+Dt) = \mathbf{Y}\vec{r}_{i}(t) - \vec{r}_{i}(t-Dt) + \vec{a}_{i}(t)Dt^{\mathbf{Y}}$$
(10)

برای بدست آوردن سرعت به صورت زیر عمل میکنیم

$$\vec{r}_{i}(t+Dt) = \vec{r}_{i}(t) + \vec{v}_{i}(t)Dt + \frac{1}{Y}\vec{a}_{i}(t)Dt^{Y} + \cdots$$

$$-\vec{r}_{i}(t-Dt) = \vec{r}_{i}(t) - \vec{v}_{i}(t)Dt + \frac{1}{Y}\vec{a}_{i}(t)Dt^{Y} + \cdots$$

$$\Rightarrow \vec{r}_{i}(t+Dt) - \vec{r}_{i}(t-Dt) = Y\vec{v}_{i}(t)Dt$$

$$\Rightarrow \vec{v}_{i}(t) = \frac{\vec{r}_{i}(t+Dt) - \vec{r}_{i}(t-Dt)}{YDt}$$
(17)

بنابراین معادلات گسسته سازی الگوریتم ورله به صورت زیر است

$$\begin{cases} \vec{r_i}(t+Dt) = \mathbf{Y}\vec{r_i}(t) - \vec{r_i}(t-Dt) + \vec{a_i}(t)Dt^{\mathbf{Y}} \\ \vec{v_i}(t) = \frac{\vec{r_i}(t+Dt) - \vec{r_i}(t-Dt)}{\mathbf{Y}Dt} \end{cases}$$
(1Y)

مشکلی که در این برنامه وجود دارد این است که تا زمانی که مختصات را در t+Dt نداشته باشیم، نمی توانیم سرعت را در لحظه t محاسبه کنیم. با تغییر کوچکی در الگوریتم بالا (که در واقع تبدیل می شود به الگوریتم ورله سرعت) با داشتن  $(\vec{r}_i(t), \vec{v}_i(t), \vec{v}_i(t))$  می توانیم  $(\vec{r}_i(t), \vec{v}_i(t), \vec{v}_i(t))$  را بدست آوریم.

# - گسسته سازی ورله سرعت

معادلات گسسته سازی ورله سرعت به صورت زیر است که اثبات آن را در ادامه می آوریم

$$\vec{r}_i(t+Dt) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t)Dt + \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{Y}}\vec{a}_i(t)Dt^{\mathbf{Y}}\vec{v}_i(t+Dt) = \vec{v}_i(t) + \frac{\vec{a}_i(t) + \vec{a}_i(t+Dt)}{\mathbf{Y}}Dt \tag{1A}$$

اثبات

رابطه ی اول را برای t و t+Dt مینویسیم و از هم کم میکنیم

$$\vec{r}_i(t+\Upsilon Dt) = \vec{r}_i(t+Dt) + \vec{v}_i(t+Dt)Dt + \frac{1}{\Upsilon}\vec{a}_i(t+Dt)Dt^{\Upsilon} \\ -\vec{r}_i(t+Dt) = -\vec{r}_i(t) - \vec{v}_i(t)Dt - \frac{1}{\Upsilon}\vec{a}_i(t)Dt^{\Upsilon}$$
 (19)

بنابراين

$$\vec{r_i}(t+\mathbf{Y}Dt) - \vec{r_i}(t+Dt) = \vec{r_i}(t+Dt) - \vec{r_i}(t) + (\vec{v_i}(t+Dt) - \vec{v_i}(t))Dt + \frac{\vec{a_i}(t+Dt) - \vec{a_i}(t)}{\mathbf{Y}}Dt^{\mathbf{Y}}$$

$$(\mathbf{Y} \circ)$$

بوسیلهی رابطهی دوم می آییم و سرعت را حذف میکنیم

$$\vec{r_i}(t+\mathbf{T}Dt) - \vec{r_i}(t+Dt) = \vec{r_i}(t+Dt) - \vec{r_i}(t) + \left(\frac{\vec{a_i}(t+Dt) + \vec{a_i}(t)}{\mathbf{T}}\right)Dt + \frac{\vec{a_i}(t+Dt) - \vec{a_i}(t)}{\mathbf{T}}Dt^{\mathbf{T}}$$

$$(\mathbf{T}\mathbf{1})$$

با استفاده از رابطهی اول داریم

$$\vec{r}_i(t+Dt) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t)Dt + \frac{1}{\gamma}\vec{a}_i(t)Dt^{\gamma}$$

$$\vec{r}_i(t) = \vec{r}_i(t-Dt) + \vec{v}_i(t-Dt)Dt + \frac{1}{\gamma}\vec{a}_i(t-Dt)Dt^{\gamma}$$

$$\Rightarrow \vec{r}_i(t+Dt) = \vec{r}_i(t-Dt) + (\vec{v}_i(t) + \vec{v}_i(t-Dt))Dt + \frac{\vec{a}_i(t-Dt) + \vec{a}_i(t)}{\gamma}Dt^{\gamma}$$
(YY)

با ضرب Dt در رابطه Dt دوم در حالی که زمان را به اندازه Dt جابجا کردهایم، داریم

$$\circ = (\vec{v}_i(t) - \vec{v}_i(t - Dt))Dt - \frac{\vec{a}_i(t - Dt) + \vec{a}_i(t)}{\mathbf{Y}}Dt^{\mathbf{Y}}$$
 (YY)

با جمع دو رابطهی آخری که بدست آوردیم خواهیم داشت

$$\vec{r}_i(t+Dt) = \vec{r}_i(t-Dt) + \mathbf{Y}\vec{v}_i(t)Dt \tag{YF}$$

با تعریف

$$\vec{v}_i(t + \frac{Dt}{\mathbf{Y}}) = \vec{v}_i(t) + \frac{Dt}{\mathbf{Y}}\vec{a}_i(t)$$
 (Y $\Delta$ )


روش نوشتن الگوريتم بالا به صورت زير نيز مي باشد

$$\begin{cases} \vec{r}_i(t+Dt) = \vec{r}_i(t)\vec{v}_i(t+\frac{Dt}{Y})Dt \\ \vec{v}_i(t+Dt) = \vec{v}_i(t+\frac{Dt}{Y}) + \vec{a}_i(t+Dt)\frac{Dt}{Y} \end{cases}$$
(Y7)

## شرایط مرزی تناوبی

بوسیله ی تکنیک شرایط مرزی تناوبی می توانیم خواص مایع و جامد را بوسیله ی تعداد کمی اتم  $(N < 1 \circ \circ \circ)$  شبیه سازی کنیم. در واقع در اینجا بوسیله ی این روش از اثرات سطحی صرف نظر می کنیم.

مجموعهای از N ذره را در یک سلول دو بعدی در نظر بگیرید. تعداد زیادی از این سلولها را در کنار یکدیگر در نظر میگیریم تا کل فضای دو بعدی ما را پر کند. هر سلول تصویری (که در واقع تصویری از سلول اصلی مرکزی است) دارای ذراتی مشابه سلول مرکزی است، که در همان شرایط مکانی قرار دارند. شکل زیر این مطلب را بهتر نشان میدهد




شكل ٥: شرايط مرزى تناوبي.

بوسیله ی شرایط مرزی تناوبی یک سیستم بسیار بزرگ را می توانیم توصیف کنیم. اگر چه حرکت در هر یک از تصویرها به مانند سلول اصلی است، اما برای ذرات زیاد این محدودیتی ایجاد نمی کند، در واقع فضای ما از انتقال سلول واحد در فضا بگونه ای که سلول ها تمام فضا را بپوشانند و همپوشانی نداشته باشند، درست شده است.


اگر ذرهای در سلول اصلی حرکت کند، ذرات متناظر در تصاویر این سلول نیز حرکت خواهند کرد. بنابراین می بینید که تنها لازم است که حرکت ذرات در سلول اصلی را بررسی کنیم. در این حالت اگر اتمی از سلول

اصلی خارج شود بعد از آن ما توجهمان را به تصویر این اتم معطوف میداریم که به سلول وارد شده است. شکل زیر این مفهوم را بهتر نشان میدهد



شکل ٦: سلول مرکزی و سلولهای تصویری.

نکته ی مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در اصل یک اتم با تمامی تصاویر اتمهای دیگر نیز برهمکنش دارد. در واقعیت انرژی پتانسیل لنارد — جونز را که در نظر بگیرید، وقتی که فاصله از  $\pi$  بیشتر شود، دیگر نیر وی بین ذرات قابل صرف نظر کردن است و خیلی کوچک می شود. در برنامه ما برهمکنش را با ذراتی در نظر می گیریم که فاصله ی آنها از نصف طول جعبه کمتر باشد. در واقع بدین ترتیب تنها اولین تصاویر نزدیک را در نظر می گیریم و از آنجایی که طول جعبه بیش از  $\pi$  می باشد بنابراین خود به خود لازم نیست که بقیه ذرات را در نظر بگیریم.



شکل ۷: در نظر گرفتن اولین تصاویر نزدیک.

#### شرايط اوليه

برای شروع برنامه سیستم را با یک شبکهی مربعی با سرعتهای تصادفی آغاز میکنیم به طوری که توزیع این سرعتها و اندازهی آنها به گونهای است که قانون بقای اندازه حرکت را حفظ میکند.

### انرژی

علاوه بر انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و انرژی کل را نیز می توان به صورت زیر در نظر گرفت

$$E = K + V = \sum_{i=\circ}^{N-1} \frac{m}{\mathbf{Y}} |\vec{r_i}^{\mathsf{Y}}| + \sum_{i < j} u(r_{ij}) \tag{YY}$$

به طوری که در اینجا

$$|\vec{r}_i^{\mathsf{Y}}| = \dot{x}^{\mathsf{Y}} + \dot{y}^{\mathsf{Y}} \tag{YA}$$

# پایستگی انرژی

در اینجا اثبات می کنیم که با انتگرال گیری دقیق از معادلات نیوتن، انرژی بر حسب زمان تغییر نخواهد کرد و یایسته باقی خواهد ماند.

$$\dot{E} = \dot{K} + \dot{V} = \sum_{i=\circ}^{N-1} \frac{m}{\mathbf{Y}} (\dot{x}^{\mathsf{Y}} + \dot{y}^{\mathsf{Y}}) + \sum_{i=\circ}^{N-1} \left( \frac{dx_i}{dt} \frac{\partial V}{\partial x_i} + \frac{dy_i}{dt} \frac{\partial V}{\partial y_i} \right) \tag{Y9}$$


$$= \sum_{i=\circ}^{N-1} \frac{m}{\mathsf{Y}} \frac{d}{dt} \mathsf{Y} (\dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}) + \sum_{i=\circ}^{N-1} \left( \dot{x} \frac{\partial V}{\partial x_i} + \dot{y} \frac{\partial V}{\partial y_i} \right) \tag{$\mathsf{Y}$} \circ)$$

$$= \sum_{i=\circ}^{N-1} m\dot{\vec{r}}_i \cdot \ddot{\vec{r}}_i \sum_{i=\circ}^{N-1} m\dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i}$$
 (٣1)

$$= \sum_{i=\circ}^{N-1} \dot{\vec{r}}_i (m\ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) = \circ \tag{\Upsilon\Upsilon}$$

با توجه به معادلات نیوتن عبارت آخر برابر صفر است و بنابراین انرژی پایسته است.

البته زمانی که از گسسته سازی استفاده می کنیم انرژی دیگر به این صورت پایسته باقی نمی ماند. اما مسئله این است که به طور کلی انرژی پایسته است و حول مقداری افت و خیز می کند. در نمودار زیر آمده ایم و مقادیر انرژی جنبشی و پتانسیل و انرژی کل را بر حسب تابعی از زمان نشان داده ایم. نمودار زیر بیانگر پایسته بودن انرژی کل می باشد.



شکل ۸: انرژی پتانسیل، جنبشی و کل.

#### محاسبه دما

برای محاسبه ی دما از رابطهی دما با انرژی جنبشی استفاده میکنیم

$$\frac{NKT}{\mathsf{Y}} = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{m}{\mathsf{Y}} |\dot{\vec{r}}_i|^{\mathsf{Y}} \tag{TT}$$

 $k=1.78\circ 77 \times 1\circ ^{-17}rac{erg}{Kelvin}$  به طوری که k برابر است با


با مختصات نرمالایز شده به رابطهی زیر می رسیم

$$\frac{NKT}{\mathbf{Y}} = m\sigma^{\mathsf{Y}} \frac{\epsilon}{m\sigma^{\mathsf{Y}}} \sum_{i=0}^{N-1} \frac{m}{\mathbf{Y}} |\dot{\vec{r'}}_{i}|^{\mathsf{Y}} \tag{TF}$$

$$\Rightarrow \frac{T}{\epsilon/k} = \frac{1}{YN} \sum_{i=0}^{N-1} |\dot{\vec{r'}_i}|^{\Upsilon} \tag{$\Upsilon$} \Delta$$

 $rac{\epsilon}{k} = \text{ ۱۲} \circ Kelvin$  به طوری که در اینجا

در زیر نمودار دما بر حسب زمان رسم شده است. در اینجا برنامه را برای ۱۰۰ ذره در یک جعبه ۱۰ در ۱۰ در زیر نمودار دما بر حسب زمان رسم شده است و فواصل زمانی در نظر گرفته شده هم 0.01 می باشد.




شکل ۹: محاسبهی دمای سیستم.

# حالت پایه پتانسیل لنارد - جونز

برای مشاهده ی حالت پایه ی سیستم لنارد - جونز شبیه سازی ای به صورت زیر انجام می دهیم:

اتمها را با سرعت اولیه ی صفر (۰)، از شبکه ی مربعی رها کرده و میگذاریم تا سیستم خود به خود پیش رود. از هر چند گام زمانی یک تصویر از کل سیستم تهیه میکنیم. سپس کلیه این تصاویر را در یک تصویر نشان میدهیم. همانطور که در شکل زیر میبینید حالت پایه ی سیستم لنارد – جونز شبکهای مثلثی است. دما۲۹۲۲ درجه کلاس است.



شكل ۱ ه: حالت پايه ي سيستم با پتانسيل لنارد - جونز.


در این شبیه سازی ۱٦ ذره در یک جعبه ی ۴ در ۴ قرار داشتند و فاصله ی زمانی در این برنامه 0.01 بوده است. مدت زمان شبیه سازی نیز ۲۰ واحد زمانی بوده است.

# تابع توزيع شعاعي

یکی از روشهای بررسی سیستم ذرات، بررسی تابع توزیع شعاعی آنها است. برای محاسبه ی تابع توزیع شعاعی به صورت زیر عمل می کنیم: فرض کنید N ذره ی مورد نظر پخش می باشند. یکی از ذرات را به عنوان شعاعی به صورت زیر عمل می کنیم: فرض کنید N ذره ی مورد نظر پخش می باشند. یکی از ذرات را به عنوان مبدا می گیریم، سپس تعداد متوسط باقی ذرات در فاصله ی r+dr عبارت است از  $g(\vec{r})$  که  $g(\vec{r})$  فقط سطح می باشد. اگر برهمکنش بین ذرات دارای تقارم کروی باشد و سیستم در حالت گازیا مایع باشد،  $g(\vec{r})$  فقط تابعی از اندازه ی فاصله می باشد. شرط یکه کردن  $g(\vec{r})$  عبارت است از

$$\rho \int g(\vec{r})d\vec{r} = N - 1 \approx N \tag{T7}$$

r انتظار داریم در سیستم لنارد - جونز با میل کردن r به سمت صفر  $g(\vec{r})$  به سمت صفر میل کند. و با میل کند. به سمت بی نهایت  $g(\vec{r})$  به سمت  $g(\vec{r})$  به سمت بی نهایت  $g(\vec{r})$  به سمت بی نهایت  $g(\vec{r})$  به سمت بی نهایت  $g(\vec{r})$  به سمت بی نهایت و نماین کند.



شکل ۱۱: نمودار تابع توزیع شعاعی. خط چین معرف T=179.74 و خط پر معرف شکل T=77.74 و خط پر معرف T=77.74

در صفحه ی قبل نمودار  $g(\vec{r})$  برای یک سیستم لنارد — جونز با ۱۰۰ ذره در یک جعبه ی ۱۰ در ۱۰ و با گام در صفحه ی قبل نمودار  $g(\vec{r})$  برای یک سیستم لنارد — جونز با ۱۰۰ ذره در یک جعبه ی ۱۰ در ۱۰ و با گام دره ایم دره واحد زمانی نشان داده شده است. در شکل بالا محور x را به ۵۰ قسمت تقسیم شده است. و فراوانی هر بازه را آورده ایم ولی در واقع طول جعبه ۱۰ بوده است که به ۵۰ قسمت تقسیم شده است.


از جمله محاسبه ی انرژی و فشار استفاده کرد.  $g(\vec{r})$  میتوان برای محاسبه ی انرژی و فشار استفاده کرد.

# تابع همبستگی سرعت

فرض کنید به خواص مکانیکی یک کمیت A(t) علاقه مندیم. تابع A می تواند تابعی از مکان و یا سرعتهای ذرات و یا Dt مقدار A در گامهای زمانی باشد، خود است. اگر  $\tau$  نشان دهنده ی گامهای زمانی باشد، خود همبستگی غیریکه شده ی تابع A عبارت است از


$$C_{AA}(\tau) = \langle A(\circ)A(\tau) \rangle = \frac{1}{\tau_{max}} \sum_{\tau_{\circ} = \circ}^{\tau_{max}} A(\tau_{\circ})A(\tau_{\circ} + \tau)$$
 (YY)

این فرمول به این معنی است که ما  $au_{max}$  بار بر روی حاصل ضرب A در زمان  $\circ$  و در زمان t متوسط گرفته ایم. در شکل زیر ما خود همبستگی تابع سرعت در راستای x را برای دو دمای مختلف محاسبه کرده ایم. تعداد ذرات میباشد که در یک جعبه ی  $\circ$  در  $\circ$  و قرار دارند و مدت زمان  $\circ$  میباشد با گامهای  $\circ$  0.00. لازم به ذکر است که این متوسط گیریها بعد از به تعادل رسیدن سیستم صورت می گیرد.



### واريانس مكان


یکی از کمیتهای مهم برای تشخیص سیستم جامد از مایع کمیت واریانس مکان میباشد. برای محاسبه ی واریانس مکان فاصله ی دو اتم مجاور را بر حسب زمان اندازه گیری می کنیم. ایده ی اساسی در این است که این فاصله برای جامد با زمان تغییر چندانی نمی کند در حالی که برای مایع به دلیل خود پخشی ملکولهای سیال این فاصله با زمان به طور خطی افزایش پیدا می کند. همانطور که در نمودار زیر می بینید ما برای سه دمای مختلف این کمیت را رسم کزده ایم. هرچه دما بالاتر می رود شیب نمودار بیشتر می شود.



شکل ۳۱: واریانس مکان برای سه دمای مختلف.

حال در ادامه به کمک نرم افزار table curve شیب این نمودارها را بدست می آوریم. به دلیل اینکه در ابتدا سیستم در حال تعادل نیست، این شیب را از گام زمانی ۲۰۰۰ به بعد محاسبه می کنیم.


#### در نمودار زیر شیب را برای T=0.460750 محاسبه کردهایم.



 $T=\circ.$ ۴۱ شیب نمودار واریانس مکان برای  $\circ$ ۴۵، شکل ۴۱ شیب نمودار واریانس

مقدار شیب در نمودار بالا 0.00051 است.


در نمودار زیر شیب را برای T=1.67199 محاسبه کردهایم.



شکل ۵۱: شیب نمودار واریانس مکان برای T=1.7719

مقدار شیب در نمودار بالا 0.0035 می باشد.

#### در نمودار زیر شیب را برای T=2.673112 محاسبه کردهایم.



شکل  $T = \Upsilon.74$  شیب نمودار واریانس مکان برای  $T = \Upsilon.74$ 

مقدار شیب در نمودار بالا 0.0050 است.

برای محاسبه ی ضریب یخش بر اساس رابطه ی اینشتین داریم

$$\mathbf{Y}Dt = \frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{Y}} \left\langle \left| \vec{r}_i(t) - \vec{r}_i(\circ) \right|^{\mathbf{Y}} \right\rangle$$
 (TA)

که D ضریب پخش است. در اینجا دو نوع متوسط گیری انجام می دهیم. یک متوسط گیری زمانی است و یک متوسط گیری روی ذرات. یعنی در نمودار بالا واریانس مکان را برای تک تک ذرات محاسبه کرده و سپس روی ذرات جمع زده ایم. شیب نمودارهای بالا + برابر ضریب پخش است.

### متریک افت و خیز تک ذره

فرض quasi - ergodic این گونه فرض می کند که برای یک سیستمی که در حال تعادل ترمودینامیکی است متوسط گیری روی زمان با متوسط گیری روی هنگردها برابر است. معنای این فرضیه این است که اگر ما برنامهی MD را برای مدت طولانی اجرا کنیم مسیرهای دینامیکی ذرات تمام فضای فاز را خواهند پوشاند.

یکی از راههای بررسی این فرضیه این است که متوسط آنسامبلی را برای تعداد زیادی کپیهای مستقل با شرایط اولیه ی متفاوت محاسبه کنیم. راه دیگر، بررسی یک سیستم بسیار بزرگ و پس از آن مقایسه ی قسمتهای مختلف آن سیستم است. اما راه مستقیمتر و از لحاظ محاسباتی مقرون به صرفهتری برای اندازه گیری ergodicity نیز وجود دارد که بوسیله ی Thirumalai و Mountain مطرح شده است. به این اندازه گیری متریک افت و خیز می گویند و پایه ی آن بر اساس مقایسه ی متوسط زمانی  $\overline{f_i(t)}$ ، برای ذره ی اندازه گیری متریک افت و خیز می گویند و پایه ی آن بر اساس مقایسه ی متوسط زمانی f را به جای اینکه روی است منوسط برای باقی ذرات می باشد. در واقع می آییم و متوسط آنسمامبلی f را به جای اینکه روی قسمتهای مختلف سیستم بگیریم، روی تمام ذرات می گیریم. اگر سیستم prodic باشد در این صورت تمامی ذرات می شدن تمامی درات متوسط محیطی یکسانی را می بینند و اگر f به اندازه ی کافی بلند باشد  $\overline{f_i(t)}$  برای تمامی ذرات یکسان خواهد شد. دقت کنید که  $\overline{f_i(t)}$  مقدار f در زمان f نیست، بلکه متوسط گیری از کمیت f در بازه ی f می میشود

$$\overline{f_i(t)} = \frac{1}{t} \int_{t_s}^{t+t_s} f(t')dt' \tag{79}$$

و متوسط  $\overline{f_i(t)}$  روی تمام ذرات عبارت است از

$$\langle f(t) \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \overline{f_i(t)}$$
 (4.9)


یکی از کمیتهای مورد نظر فیزیکی برای اندازهگیری انر ژی  $e_i$  میباشد که به صورت زیر تعریف میشود

$$e_i = \frac{p_i^{\Upsilon}}{\Upsilon m_i} + \frac{\Upsilon}{\Upsilon} \sum_{i \neq j} u(r_{ij}) \tag{$\Upsilon$ 1)}$$

عبارت  $\frac{1}{7}$  در رابطه ی بالا به این علت است که انر ژی برهمکنش بین جفت ذرات تقسیم می شود. مطالب بالا ما را به این سمت سوق می دهند که یک متریک افت و خیز انر ژی ،  $\Omega_e(t)$  ، به صورت زیر تعریف کنیم

$$\Omega_e(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left[ \overline{e_i(t)} - \langle e(t) \rangle \right]^{\Upsilon}$$
 (FT)

در اینجا کمیت  $\Omega_e(t)$  را برای سیستم لنارد - جونز در دمای بالا محاسبه کرده ایم. اگر سیستم بیانگر رفتار ergodic در بازه t باشد در این صورت  $\Omega_e(t)$  در این بازه به صورت t کاهش پیدا می کند. این مطلب در نمودار زیر نشان داده شده است و همانطور که می بینید نمودار با تقریب خوبی به صورت t است.




شکل ۷۱: نمودار مربوط به  $\Omega_e(t)$  که به صورت 1/t افت می کند.

# دینامیک سیستم

برای بررسی دینامیک سیستم، به ذرات در جعبه اجازه ی حرکت تحت پتانسیل لنارد - جونز داده شده است و سپس داده های گرفته شده را پشت سر هم قرار داده تبدیل به فیلم کرده ایم. در زیر از دو فیلم تهیه شده ۲ و ۴ لحظه ی انتخابی را نمایش داده ایم . زمان ها در فیلم در واحد زمانی سیستم یعنی پیکو ثانیه هستند.


یکی از سیستمها با ۱۲ ذره در یک جعبه ی ۴ در ۴ و دیگری با ۱۰۰ ذره در یک جعبه ی ۱۰ در ۱۰ بر روی شبکه ی مربعی قرار داده شده است. در ابتدا ذرات سرت تصادفی داده شده است. اما این سرعتها به گونه ای هستند که قانون بقای اندازه حرکت برقرار خواهد ماند. سپس شروع به سرد کردن سیستم هم به صورت بسیار آهسته و هم به صورت یک کاهش ناگهانی در دما کرده ایم.

در فیلم زیر در هر گام زمانی سرعت هر ذره در راستای x و y در y و مرب شده است که بسیار نزدیک ۱ است و بیانگر این مطلب است که سیستم به صورت خیلی آهسته سرد می شود. همانطور که می بینید در انتها سیستم به صورت یک شبکه ی مثلثی به تعادل می رسد.



شکل ۸۱: دینامیک سیستم زمانی که به آهستگی سرد شود.

در فیلم زیر یک کاهش ناگهانی دما در زمان 2.5 وجود دارد و همانطور که میبینید سیستم فرصت نمی کند که خود را به صورت یک شبکه ی منظم مثلثی در آورد و تشکیل یک ساختار آمورف را می دهد.




شکل ۹۱: دینامیک سیستم رمانی که در لحظه ی ۲.۵ t=t به طور ناگهانی سرد شود.


# مسافت و زمان آزاد میانگین

در نمودارهای زیر مقدار مسافت و زمان آزاد میانگین را برای یک سیستم 0.0 ذرهای محاسبه نموده و رسم کرده ایم. محور x ها در هر دو نمودار بیانگر ذرات سیستم می باشند. برای محاسبه مسافت آزاد و زمان آزاد میانگین، بایستی بتوانیم برخورد را در این سیستم تشخیص بدهیم. برای این کار در هر لحظه جهت سرعت ذره اندازه گیری می شود. اگر جهت سرعت به اندازه زاویه دلخواهی (که در اینجا برای جعبه 0.0 در 0.0 در 0.0 در محسوب شده و است و برای جعبه 0.0 در 0.0 در 0.0 در وقیط ذره ثبت می شود تا برخورد بعدی صورت بگیرد.


در هر دو نمودار مثلثها بیانگر ذرات در جعبهای به ابعاد ۱۰ در ۱۰ و مربعها بیانگر ذرات در جعبهای به ابعاد ۲۰ در ۲۰ میباشند. همانطور که از نمودارهای زیر مشخص است زمانی که ابعاد جعبه را بزرگ میکنیم همانطور که انتظار داریم مقادیر مسافت و زمان آزاد میانگین بیشتر می شود.




شکل ۲۰: مسافت آزاد میانگین برای یک جعبه ۱۱ در ۱۱.



شکل ۱۲: زمان آزاد میانگین برای جعبه ۱۱ در ۱۱.



شکل ۲۲: مسافت آزاد میانگین برای جعبه ۱۰ در ۱۰.



شکل ۳۲: زمان آزاد میانگین برای جعبه ۱۰ در ۱۰.

# مراجع

- 1. "Computer Simulation of Liquids", M. P. Allen, D. J. Tildesley
- 2. "Computational Physics", Nicholas J. Giordano
- 3. "An Introducion to Computer Simulation Method", Harvey Gould, Jan Tobochink
- 4. "Understanding Molecular Simulation", D. Frenkel and B. Smit