آزمایشگاه اپتیک ₁₃₈₃

نامِ آزمایشگر: محمد اولین چهارسوقی

نامِ همكار: رضا فرهادىفر

نامِ استاد: دكتر ارشميد نهال

فهرست کلی مطالب موجود در این جزوه

آشنایی با قطعههای اپتیکی و تکنیکهای مقدماتی آزمایش و آشنایی با انواع ابیراهیها

- آینه
- عدسی
- ابيراهي
- ابیراهی رنگی
- 0 ابیراهی کروی
 - 0 کما
- آستیگاتیسم و انحنای میدان
 - ٥ پيچش
- آزمایش: موازی کردن یک باریکهی نور
 - آزمایش: ابیراهی کروی
 - آزمایش: ابیراهی رنگی

آشنایی با قطبی گر، ایجاد و تشخیص نور قطبی با حالتهای قطبش گوناگون

- قطبش خطی
- قطبش دايروي
- قطبش بيضيوار
- تولید نور پلاریزه
- و پلاریزور شبکه ی سیمی
- ٥ پلاريزاسيون بر اثر بازتاب
- پلاریزاسیون بر اثر شکست دوگانه
 - o پلاریزاسیون بر اثر پراکندگی
- آزمایش: تولید نور قطبیده با قطبش خاص

کار با پالایه خنثی چگالی

عکاسی سیاه و سفید

- ظهور
- حساسیت
- منحنی حساسیت سنجی
 - ساختمان تصوير
- ساختمان لوازم و داروهای تاریکخانه
 - لوازم لابراتوار عكاسي
 - داروهای عکاسی
 - ظهور فیلم در تانک

- سطوح دوگانهی فیلم یا شیشه
 - شرح دستگاه آگراندیسور
 - طریقی عمل
- خصوصیات اعمال چاپ یا آگراندیسمان
- آزمایش: گرفتن عکس از طیف لامپ هالوژن
 - آزمایش: ظهور و چاپ عکس
 - ٥ فيلم
 - ٥ كاغذ عكاسى

آشنایی با دوربینهای CCD

- مدلهای مختلف CCD
 - معماری CCD
 - مفاهیم اساسی CCD

همدوسی و تداخل امواج نوری

- تداخل نور و مفهوم هندسی
 - همدوسی زمانی
 - پهنای خط
 - تداخل سنج مایکلسون
- آزمایش: اندازه گیری طول همدوسی لیزر هلیوم نئون

پراش نور و اپتیک فوریه

- مقدمه و تعریف صورت مسئله
 - توری پراش
- ٥ طيفهای مرتبههای گوناگون
 - قدرت تفکیک
 - o پاشند*گی*
- آزمایش: مشاهده نقش پراش فرانهوفر
- آزمایش: مشاهده پراش فرنل از یک لبه
- آزمایش: تعیین مقدار ثابت توری پراش
 - آزمایش: تعیین بهرهی پراش توری
- آزمایش: تکرار آزمایش توری پراش یا دیود

مراجع

عنوانِ آزمایش: آشنایی با قطعههای اپتیکی و تکنیکهای مقدماتیِ آزمایش و آشنایی با انواعِ ابیراهیها

چکیده:

همانطور که میدانید اولین چیزی که در آزمایشگاه اپتیک با آن سر و کار داریم قطعات اپتیکی میباشد. این قطعات شامل آینه، عدسی، قطبی گر، جبران گر، پالایهی خنثی و خیلی موارد دیگر. بنابراین برای اینکه بهتر بتوانیم در آزمایشگاه کار کنیم بهتر است که اطلاعاتی در مورد این قطعات داشته باشیم.

از طرف دیگر زمانیکه با قطعه سر وکار پیدا میکنیم بحث ساختِ قطعات و ساختارِ قطعههای اپتیکی مطرح می شود. در اینجا بحثی وجود دارد به نامِ ابیراهی، بدین معنا که از آنجاییکه باریکههای نور همگی از محورِ اپتیکیِ عدسی نمی گذرند و با فاصله می گذرند، در نتیجه ابیراهی هایی به نامِ کروی، آستیگماتیسم، رنگی و غیره بوجود می آید که در ادامه توضیحِ بیشتری در این باره می دهیم.

مقدمه و تعریف صورت مسئله:

آينه:

مهمترین شاخصهای تعیین کننده برای یک آینه عبارتند از:

- 1. لايەي بازتابگر
 - 2. زيرلايه
- 3. كيفيت سطح آينه
- 4. وضعیت خشهای روی سطح
 - 5. شكل و اندازه
- 1. لایههای بازتابگر به دو دستهی اصلی تقسیم میشوند:

1.1. لايههاي فلزي:

این لایهها در محدودهی وسیعی از طیفِ امواجِ الکترومغناطیسی به میزانِ قابلِ توجهی بازتاب دارند. میزانِ بازتاب از این لایهها به زاویهی فرود بستگیِ چندانی ندارند. لایههای آلمینیومی و نقرهای از متداولترین مواد برای ساختِ آینه در محدودهی مرئیِ طیف میباشند. در ناحیهی فروسرخ طلا آینهای بسیار مناسب است.

1.2. لايەھاى دىالكترىك

این لایهها معمولا از یک سری لایههای نازکِ دیالکتریک که بر روی هم نشانده شدهاند ساخته میشوند. چنین آینههایی دارای درصد بازتاب بالا در یک بازهی خاصِ نسبتا باریک از طیفِ امواجِ الکترومغناطیسی هستند. بازتاب از این آینهها نسبت به تغییر زاویهی فرود حساس است.

2. یکی از مهمترین پارامترهایی که نوعِ زیر لایهی آینه را تعیین می کند، ضریب انبساطِ حرارتیِ آن است. این پرامتر در نتیجهی تغییرِ دما یا فرودِ باریکه های پر انرژی به سطحِ آینه، کیفیتِ آن را تحت ِتاثیر قرار می دهد. در زیر نمونههای مختلفی از کاربرد موادگوناگون آورده شده است:

- شیشه ی اپتیکی کروان عموما برای استفاده در سیستمهای غیر تصویری به کار میرود. شیشه ی کروان دارای ضریب انبساط نسبتا بالایی است.
- شیشههای بروسیلیکاتی با ضریب انبساط پایین از انتخابهای مناسب برای آینههای بازتاب از سطح اول با کیفیت بالا هستند. معروفترین نوع این شیشهها، شیشهی پیرکس کمپانی کورتینگ است.
- سیلیکای ذوب شده ی سنتزی (Synthetic Fused Silica) یکی از زیرلایههای مناسب برای آینهها و همچنین عدسیها است. به خطرِ انبساطِ حرارتیِ بسیار کم، آینههایی با چنین زیر لایهای در ساخت لیزرهای پرتوان بکار برده می شوند.
- زرودور (Zerodour) نوعی سرامیک است، که هر چند به دلیلِ کدر بودنش در ساختِ عدسیها قابلِ استفاده نیست اما به دلیلِ انبسیاطِ حرارتیِ بسیار کمِ خود زیر لایهی بسیار مناسبی برای ساخت آینه است.

3. دقتِ سطح یا در موردِ آینههای تخت، تختیِ سطح عموما با مشاهده ی فریزهای گوه ی هوای بوجودآمده بینِ یک سطحِ استاندارد و سطحِ آینه ی تحتِ بررسی تعیین می شود. کیفیتِ سطح را با میزانِ انحرافِ فریزها از یک خطِ راست تعیین می کنند. در زیر معیارهایی برای کیفیت آورده شده است:

- مقدار λ در 25 میلی متر برای سیستمهای غیر تصویری مناسب است.
- مقدارِ $\frac{\lambda}{4}$ برای بسیاری از مواردِ آزمایشگاهی و همچنین قطعاتِ صنعتی مناسب است.
- مقدارِ $\frac{\lambda}{10}$ معمولا در سیستمهٔای تصویری که تعداد قطعاتِ زیادی در آنها مصرف میشود، و اعوجاجِ سطحِ موج از هر یک از سطوحِاپتیکی ممکن است در تصویرِ نهایی تاثیر بگذارد موردِ استفاده قرار می گیرد.
- مقدارِ $\frac{\lambda}{20}$ در آرایههای بسیار دقیق که درآنها لیزر به عنوانِ چشمه ی نور به کار رفته استموردِ استفاده قرار می گیرد. چنین آینههایی برای تداخل سنجی و آزمایشهای حساس به فازِسطحِ موج ایده آل هستند

4. در هنگامِ سایش و صیقلِ سطوح و پردازشِ آنها خشها و یا نقصهای نقطهای روی آن بوجود می آیند. این نقصها با دو عدد مربوط به پهنا و عرض ($scratch\ and\ dig\ (SAD)$) آنها بیان می شوند.

- 80 SAD برای آرایههایی که لیزر در آنها استفاده نمیشوند و سطح مقطع باریکه بزرگ باشد بکار میروند.
 - 40-60 SAD بیشتر برای مصارف پژوهشی در ناحیه ی مرئی و مادون قرمز کاربرد دارد.

- 20-40 SAD هنگامیکه باریکه دارای قطرِ کم باشد و نورِ پراشیده شده در نتایج آزمایش موثر باشد استفاده می شود.
 - 10-20 SAD در آزمایشهای بسیار دقیق که در آنها لیزر به کار رفته باشد استفاده میشود.

عدسى:

عدسیها از عمده ترین قطعاتِ موردِ استفاده در آزمایشگاهِ اپتیک هستند. با توجه به آنکه هر عدسی دارای دو سطح است عدسیها را بر این مبنا به گروههای زیر تقسیم می کنند:

- تخت همگرا convex–plano
- تخت واگرا concave–plano
- همگرای متقارن symmetric convex
- واگرای متقارن symmetric concave
 - همگرا − واگرا meniocus

پارامترهای مشخص کننده ی یک عدسی عبارتند از:

- شعاع انحنای دو سطح
 - فاصلههای کانونی
 - ضخامت
 - قطر
 - جنس
 - كيفيت سطح
 - وضعیت خشها

ابيراهي:


در تئوری زمانی که تشکیلِ تصاویر توسطِ سطوحِ شکست و عدسیهای نازک را مطالعه می کنند، فرض می کنند که جسمِ نقطهای در فاصله ی دوری از محورِ دستگاه اپتیکی قرار ندارد و پرتوهایی که در تشکیلِ تصویر سهیمند، عمدتا آنهایی هستند که با محورِ دستگاه زاویه ی کوچکی می سازند. هیچیک از این فرضها در عمل، درست در نمی آیند. در واقع، با پرتوهایی سر و کار داریم که با محور زاویههای بزرگی می سازند. حوزه ای از اپتیک که با پرتوهای واقع در نزدیکیِ محورِ نوری که با آن زاویههای کوچک می سازند سر و کار دارد، اپتیکِ پیرامحوری نامیده می شود. در قلمروِ اپتیکِ پیرامحوری، تصاویرِ اشیا کاملند، یعنی همه ی پرتوهایی که از یک جسمِ نقطهای خارج می شوند در یک تک تصویرِ نقطهای همگرا می شوند و بزرگنماییِ دستگاه از پرتوِ خاصِ موردِ نظر، ثابتی از دستگاه نوری است. چون در دستگاههای نوریِ حقیقی، پرتوهای ناپیرامحوری نیز در تشکیلِ تصویر سهیمند، تصویرهای واقعی با تصویرهای ایده آل تفاوتهایی دارند.

می توان نشان داد که ابیراهیهای اولیهی هر دستگاه با تقارنِ دورانی را می شود با پنج ضریب مشخص کرد. این پنج ضریب نمایشِ ابیراهی کروی، کما، آستیگماتیسم، انحنای میدان، و واپیچش است. اینها ابیراهیهای سیدل seidel نامیده می شوند. چون این ابیراهی های تکفام نیز نامیده می شوند. می شوند.

لازم به یادآوری است که اگر چشمهای چند فام (مانند نورِ سفید) برای تشکیلِ تصویر بکار رود، در این صورت، به طورِ کلی تصویر رنگی خواهد بود، و این را ابیراهیِ رنگی می گویند. از نظرِ فیزیکی ابیراهیِ رنگی از بستگیِ ضریبِ شکست جنسِ عدسی به طولِ موجِ تابشِ موردِ بحث ناشی می شود. چون تشکیلِ تصویر با شکست در ناپیوستگیهای ضریبِ شکست همراه است، بستگی ضریب شکست به طول موج مایه ی رنگی بودن تصویر می شود.

ابیراهی رنگی:

باریکهای موازی از نورِ سفید را که مطابقِ شکلِ زیر بر عدسیِ همگرای نازکی می تابد در نظر می گیریم. چون نورِ آبی بیشتر از نورِقرمز شکسته می شود، نقطه ی محلِ تمرکزِ نورِ آبی نسبت به نقطه ی مکانِ تمرکزِ نورِ قرمز به عدسی نزدیک تر است. پس، تصویر رنگی دیده می شود.



شکل 1: وقتی نور سفید به عدسی بتابد طول موجها به مقادیر متفاوتی شکسته می شوند[3].

عبارتابیراهی رنگی را برای مورد عدسی نازک به آسانی میتوان به دست آورد. فاصلهی کانونی عدسی نازک از عبارت زیر به دست میآید

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

اگر تغییرِ n به اندازه ی δn (تغییرِ n ناشی از تغییرِ طولِ موجِ نور است.) باعثِ تغییرِ f به اندازه ی δn شود، با مشتق گیری از رابطه ی بالا داریم

$$-\frac{\delta f}{f^2} = \delta n \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{\delta n}{n-1} \frac{1}{f}$$

يعني

$$\delta f = -f \frac{\delta n}{n-1}$$


که نمایانگرِ ابیراهی رنگیِ عدسیِ نازک است. اگر n_b و n_r به ترتیب نمایشِضریبهای شکستِ آبی و قرمز باشند، در این صورت

$$f_r - f_b = f\left(\frac{n_b - n_r}{n - 1}\right)$$

نمایش ابیراهی رنگی خواهد بود.


ابيراهي كروي:

فرض می کنیم باریکه ی نورِ موازی با محور بر عدسیِ ناز کی فرود آید (شکلِ زیر). پر توهای نور، پس از عبور از عدسی، به طرفِ محور خم می شوند و آن را در نقطه ای قطع می کنند. اگر به ناحیه ی پیرامحوری اکتفا کنیم، دیده می شود که همه ی پر توها در همان نقطه ای محورِ \mathbf{Z} را قطع می کنند که در فاصله ی f_p از عدسی قرار دارد. اگر بررسیِ خود را به ناحیه ی پیرامحوری محدود نکنیم، آنگاه به طورِ کلی، پر توهایی که در ارتفاعهای مختلفی بر عدسی فرود می آیند، در نقاط مختلف به محور بر خورد می کنند. مثلا در عدسیِ همگرا، پر توهای کناری (که در نزدیکیِ دوره ی عدسی بر آن می تابند) در نقطه ای نزدیک تر از نقطه ی کانونی برای پر توهای پیرامحوری کانونی می شوند (شکل الف زیر). به همین ترتیب، در عدسیِ واگرا، پر توهای که دور تر از محور می تابند گویی از نقطه ای نزدیک تر به عدسی بیرون آمده اند (شکل زیر ب). نقطه ای که پر توهای پیرامحوری به محور بر خورد کرده اند (\mathbf{F}_p) کانونِ پیرامحوری و نقطه ای که پر توهای نزدیکِ کناره با آن بر خورد کرده اند، کانونِ کناری نامیده می شوند (\mathbf{F}_M).



شكل 2: الف) ابيراهي كروى عدسي همگرا ب) عدسي واگرا [3].

در هر عدسی فاصله ی بینِ دو کانون معیاری است از ابیراهیِ کروی. بتابراین اگر \div نمایشِ یک جسمِ محوری باشد، پرتوهای مختلفی که از جسم خارج می شوند در نقاطِ مختلفی همگرا می شوند. در نتیجه تصویرِ یک جسمِ نقطهای نقطهای نخواهد بود. فاصله ی بینِ تصویرِ نقطهایِ پیرامحوری و تصویرِ متناظر با پرتوهای کناری (یعنی پرتوهایی که به لبه ی عدسی برخورد می کنند) در امتدادِ محور، ابیراهیِ کرویِ طولی نامیده می شود. به همین ترتیب، فاصلهی بینِ تصویرِ نقطهایِ پیرامحوری و نقطه ای که در آنجا پرتوی کناری به صفحه ی تصویریِ پیرامحوری برخورد می کند، ابیراهیِ کرویِ عرضی خوانده می شود (شکل بالا الف). تصویر روی هر صفحه (عمود بر محورِ Z) یک لکه ی نورانیِ دایره ای است، ولی چنانکه از شکلِ بالا الف پیداست، این لکه ی دایرهای در صفحه ی AB کم ترین قطر را دارد. این لکه دایره ی کم ترین اغتشاش نامیده می شود (ر. ک. عکسِ زیر). باید خطر نشان کرد برای جسمی که روی محورِ دستگاهی با تقارنِ استوانهای قرار دارد (مانندِ دستگاهی از عدسیهای هم محور) تصویر فقط دارای ابیراهی کروی خواهد بود.




شكل 3: ابيراهي كروي عدسي همگرا [3].

كما


تصویرِ جسمِ نقطه ای واقع بر روی محور فقط دارای ابیراهیِ کروی خواهد بود. در موردِ نقاطِ خارج از محور، تصویر دارای کما، آستیگماتیسم، انحنای میدان و واپیچش نیز خواهد بود. اولین ابیراهیِ خارج از محور کماست. یعنی، تصویرش نقاطی که خیلی نزدیک به محور قرار دارند فقط دارای ابیراهی کروی و کما خواهد بود.

اثرِ کما به صورتِ نموداری در شکلِ زیر نشان داده شده است. پرتوهایی که از نزدیکِ محورِ عدسی می گذرند، در نقطهای غیر از نقطهی کانونی شدنِ پرتوهای کناری کانونی می شوند. بنابراین به نظر می رسد که بزرگنمایی در اجزای مختلف عدسی متفاوت است. اگر تشکیلِ تصویرِ منطقههای مختلف عدسی را در نظر بگیریم، آنگاه ابیراهیِ کروی ناشی از این واقعیت است که منطقههای واقعیت است که منطقههای مختلف بزرگنماییهای متفاوتی دارند. در شکلِ زیر فقط آن پرتوهایی نشان داده شده اند که در صفحهی نصف النهاری، یعنی صفحهای که محور نوری و جسم نقطهای در آن واقعاند، قرار دارد.




شكل 4: تشكيل تصوير با وجود كما [3].

در شکلِ زیر یک نمای سهبعدی را نشان دادهایم که دسته پرتوهایی که در فاصله ی یکسانی از مرکزِ عدسی به آن برخورد می کنند، در نظر گرفته شده است. پرتوهایی که در نقاطِ متقابل روی قطر به عدسی برخورد می کنند در بک تک نقطه روی صفحه ی پیرامحوری کانونی می شوند. این زوج پرتوهای مختلف در نقاطِ مختلف صفحه ی تصویر جمع می شوند، به طوری که این کانونها روی دایرهای واقع اند.




شكل 5: يك نماي سه بعدي [3].

از رویِ شعاعِ این دایره و فاصله ی مرکز از نقطه ی تصویرِ ایده آل کما را اندازه می گیرند. وقتی که شعاعِ منطقه (در شکلِ بالا با h نشان داده شده است.) افزایش می یابد، مرکزِ دایره نیز از تصویر، دلخواه دور می شود. بنابراین، تصویر، ترکیبی وضع نمایش داده شده در شکلِ زیر را خواهد داشت.



شکل6: تصویری ترکیبی را نشان دادهایم [3].


پس، تصویر یک جسم نقطهای ظاهر دنباله شکلی را دارد و از این رو کُما نامیده می شود (ر.ک. شکل زیر).



شکل 7: تصویر یک چشمهی نقطهای که کما را نشان می دهد [3].


در مورد دسته پرتوهای موازی که با زاویهی heta نسبت به محورِ z بر عدسی فرود آیند (شکل زیر)، می توان نشان داد که کما در تصویر از عبارتِ زیر به دست می آید (به کتابِ بورن و ولف رجوع کنید).

$$\log \frac{3(n-1)}{2}fh^2 \tan^2 \theta \left[\frac{(n-1)(2n+1)}{nR_1R_2} - \frac{n^2 - n - 1}{n^2R_1^2} - \frac{n}{R_2^2} \right]$$



شكل 8: پرتوهاي موازي بر عدسي نازك تابيدهاند [3].

اکنون، شرطی را استنتاج می کنیم که در مورد یک دستگاه نوریِ بدونِ ابیراهیِ کروی و کُما باید برقرار باشد. این رابطه شرطِ سینوسهای آبه نامیده می شود. ما این شرط را برای حالتِ خاصِ سطحِ شکننده ی کروی استنتاج می کنیم (برای اطلاعاتِ بیشتر رجوع کنید به کتابِ بورن و ولف). فرض می کنیم SS' سطحِ کرویِ شکننده با شعاعِ انحنای P باشد که دو محیط با ضریب شکست n را به ترتیب نمایش داده در شکل صفحه ی بعد از هم جدا می کند و P تصویرِ نقطه ی P است. فرض می کنیم P' جسمِ نقطه ای خارج از محوری به فاصله ی P از P باشد. باید شرطی را استنتاج کنیم که در آن P' تصویرِ P' باشد.



شكل 9: استنتاج شرط سينويهاي آبه [3].

از تشابه مثلثهای PP'C و QQ'C، داریم

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{(-u) + R}{v - R}$$

که در آن u و v، فاصلهی جسم و تصویر از راسِ سطحِ کروی هستند. چون Q تصویرِ P است، پرتوِ P، پس از شکست، از نقطهی Q می گذرد. با استفاده از قانونِ اسنل در نقطهی T داریم

$$\sin \alpha = n \sin \beta$$

که در آن $oldsymbol{lpha}$ و $oldsymbol{eta}$ در شکل بالا نشان داده شدهاند. با استفاده از قانون سینوسها در مثلث $oldsymbol{PTC}$ داریم

$$\frac{\sin(\pi-\alpha)}{(-u)+R} = \frac{\sin\theta_1}{R}$$

که در آن $\theta_1 = TPC = \theta_1$. بنابراین،

$$\frac{(-u)+R}{R} = \frac{\sin\alpha}{\sin\theta_1}$$

به همین ترتیب،

$$\frac{v-R}{R} = \frac{\sin \beta}{\sin \theta_2}$$

بنابراین، با استفاده از رابطههای بالا داریم

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n \frac{v - R}{(-u) + R}$$

و در نهایت به رابطهی زیر میرسیم


$x_1 \sin \theta_1 = nx_2 \sin \theta_2$

این رابطه شرطِ سینوسهای آبه نامیده می شود. بنابراین، اگر این شرط برقرار باشد، نقاطِ نزدیک به محور حتی به ازای مقادیر بزرگ زاویهی $heta_1$ تصویر واضحی خواهند داشت.

آستیگماتیسم و انحنای میدان

وقتی که یک دستگاه نوری ابیراهی کروی و کُما نداشته باشد، این دستگاه برای نقاطی که روی محور یا نزدیکِ آن واقع باشند تصویرِ واضحی خواهد داشت. ولی برای نقاط دور از محور، تصویرِ یک نقطه، یک نقطه نخواهد بود و در این صورت گفته می شود که دستگاه نوری دارای آستیگماتیسم است.


جسمِ نقطهایِ P را دور از محور در نظر می گیریم. صفحهای که شاملِ محور و جسمِ نقطهای باشد، صفحهی نصفالنهاری نامیده می شود و صفحه ی عمود بر صفحه ی نصفالنهاری (که شاملِ محور باشد) صفحه ی پیکانی نام دارد. شکلِ زیر طرزِ تشکیل تصویر را وقتی که دستگاه نوری فقط دارای آستیگماتیسم است، نشان می دهد.



شکل 10: تشکیل تصویر در هنگام وجود آستیگماتیسم (3).


پرتوهای داخلِ صفحهی نصف النهاری در مقایسه با پرتوهای داخلِ صفحهی پیکانی در نقطهی متفاوتی همگرا می شوند. مثلا، پرتوهای PA و PA در نقطهی PA و PA در نقطهی PA و می دارد همگرا می شوند. چون در نقطهی PA پرتوهای داخلِ صفحهی پیکانی هنوز کانونی نشده اند، در واقع یک خطِ کانونی وجود دارد که بر صفحهی نصف النهاری عمود است. این خطِ کانونی Tی کانون مماسی نامیده می شود. به همین ترتیب، چون در Pی پرتوهای داخلِ صفحهی نصف النهاری کانونی نیستند، یک خطِ کانونی به دست می آید که در صفحهی مماسی قرار دارد. این خط کانونی پیکانی نامیده می شود. فاصله ی بین P و P معیاری از آستیگماتیسم است.

برای اینکه سرچشمه ی آستیگماتیسم را در یابیم، مشاهده می کنیم که برای نقطه ی روی محور (وقتی که عدسی فاقد سایر ابیراهی ها است) جبهه ی موج خارج شده از عدسی کروی است و بنابراین وقتی که جبهه ی موج پیش می رود، در یک نقطه همگرا می شود. ولی وقتی که جسم نقطه ای محوری نیست، جبهه ی موجی که خارج می شود کروی نیست و در نتیجه جبهه ی موجی که همگرا می شود، در یک نقطه کانونی نمی شود بلکه روی دو خط کانونی می شود که بر یکدیگر عمودند و خطوط کانونی مماسی و پیکانی نامیده می شوند. شکل تصویر در جایی بین دو خط کانونی دایره ای است و دایره ی با کمترین اغتشاش نامیده می شود.




فاصلهی بینِ کانونهای مماسی و پیکانی با دور شدنِ جسمِ نقطهای از محور افزایش مییابد. بنابراین، کانونهای مماسی و پیکانیِ نقاطی که در فاصلههای مختلف از محور قرار دارند مطابقِ شکلِ بالا بر دو سطح قرار دارند. وقتی دستگاهِ نوری بدونِ آستیگماتیسم نامیده میشود که دو سطح بر هم منطبق باشند. ولی حتی وقتی که دو سطح بر هم منطبق هستند فوری می توان دید که سطحِ تصویرِ نتیجه شده انحنا خواهد داشت. این نقصِ نصویر انحنای میدان نامیده می شود.

به عنوانِ مثالی از تشکیلِ تصویر در هنگامی که آستیگماتیسم وجود دارد، چرخِ پرهداری را مانندِ شکلِ زیر الف هممحور با محورِ عدسی در نظر می گیریم. چون تصویرِ چشمه ی نقطه ای در سطح T خطی عمود بر صفحه ی نصفالنهاری است، در سطح T، حاشیه ی چرخ به طورِ کامل واضح خواهد بود، در حالی که پرهها مانندِ شکلِ زیر ب واضح نیستند. به همین ترتیب چون تصویرِ جسمِ نقطه ای در صفحه ی S خطی واقع در صفحه ی نصفالنهاری است، مطابقِ شکلِ زیر ج پرهها واضحاند، ولی حاشیه واضح نخوهد بود.



واپيچش

آخرین ابیراهیهای سیدل واپیچش نامیده می شود و علت آن یکنواخت نبودن بزرگنمایی دستگاه است. همانطور که در قبل آوردیم برای جسم نقطهای واقع بر محور دستگاه نوری تصویر فقط دارای ابیراهی کروی است. به همین، تر تیب، اگر روزنهای واقع بر محور در هر صفحهای از دستگاه نوری داشته باشیم (شکل زیر)، تصویر فقط دارای واپیچش خواهد بود. علت این امر از آنجا ناشی می شود که متناظر با هر نقطه در صفحه ی تصویر، فقط یکی از پر توهای خارج شده از این نقطه از روزنه می گذرد، در نتیجه، ابیراهیهای دیگری وجود ندارند. واضح است که در مورد چنین شکلی، تصویر هر نقطه یک نقطه خواهد بود. این امر را با در نظر یک نقطه خواهد بود. ولی اگر بزرگنمایی دستگاه یکنواخت نباشد، تصویر واپیچیده خواهد بود. این امر را با در نظر گرفتن طرزِ تشکیلِ چهار نقطه ی هم فاصله ی D, C, B, A که تصویر های آنها به ترتیب D', C', B', A' هستند، می توان توضیح داد.




شكل 13: باوجود روزنه در محور تصوير فقط داراي واپيچش است (3).

تحلیل ریاضی نشان میدهد که

$$X_{d} = Mx_{\circ} + E(x_{\circ}^{2} + y_{\circ}^{2})x_{\circ}$$

$$Y_{d} = My_{\circ} + E(x_{\circ}^{2} + y_{\circ}^{2})y_{\circ}$$

که در آن (x_\circ,y_\circ) و (X_d,Y_d) به ترتیب مختصات نقطه ی جسم و تصویر، M بزرگنمایی دستگاه و E ولپیچش است. شکل زیر ب با مقدارِ منفی E متناظر است که به آ ولپیچش بشکهای می گویند. ولپیچش تصویر را با در نظر گرفتنِ تصویرِ یک شبکه ی مربعی مطابقِ شکلِ زیر الف می توان به آسانی درک کرد. با فرضِ بزرگنماییِ واحد (M=1), نقاطی که دارای مختصات (M=1), (M=1), (M=1), نقاطی که دارای مختصات (M=1), (M=1),




شكل 14: الف) جسم را نشان مىدهد. ب) نمايش تصوير وقتى ${f E}$ منفى ج) وقتى ${f E}$ مثبت (3).

توضیح چگونگی و شرح مراحل مختلف کار:

آزمایش – موازی کردن یک باریکه نور:


وسایل آزمایش: لامپ سفید، چند عدد عدسی کوژ، پردهٔ سفید.

برای موازی کردن یک باریکهی نور، ابتدا میآییم و یک منبع نقطهای را در کانون یک عدسی هم گرا قرار میدهیم. یکبار از عدسي به فاصلهٔ كانوني 50 ميليمتر و يكبار به فاصلهٔ كانوني 100 ميليمتر استفاده ميكنيم در اين آزمايش همچنين اثر فاصلهی کانونی عدسی بر کیفیت نور موازی شده بررسی شد.



شكل 15: موازى كردن باريكهى نور (7).

از آنجایکه در دنیای واقعی چیزی که به عنوان منبع داریم نقطهای نمیباشد بنابراین میآییم و آزمایش بالا را یکبار دیگر انجام میدهیم، این بار ابتدا با استفاده از یک عدسی با فاصلهٔ کانونی50 میلیمتر از منبع یک تصویر نقطهای در کانون عدسی میسازیم و از آن به عنوان منبع نور نقطهای استفاده می کنیم. برای حذف کردن هالههای اضافی یک روزنه در محل نور کانونی شده قرار میدهیم. باید توجه شود که منبع حتما باید در خارج فاصلهٔ کانونی قرار داده شود تا تصویر مجازی از آن تشکیل نشود. در ضمن هر چه منبع از عدسی اول دورتر باشد نور بهتر کانونی میشود چون نور منبع به حالت موازی نزدیک تر می شود. سپس با استفاده از عدسی به فاصلهٔ کانونی 100 میلیمتر نور کانونی شده را موازی مي كنيم.



آزمایش - ابیراهی کروی:


وسایل آزمایش: لامپ سفید، چند عدد عدسی کوژ، پردهٔ سفید.

با استفاده از روشی که در بالا به آن اشاره شد یک باریکهٔ نور موازی میسازیم که در آن عدسی اول 10سانتیمتر و عدسی دوم 15 سانتیمتر باشد. سپس برای دیدن اثر ابیراهی کروی میآییم و از یک عدسی با فاصلهی کانونی 5 سانتیمتر استفاده میکنیم. نور موازی شده را کانونی میکنیم. با قرار دادن یک کاغذ در محل کانون و حرکت دادن آن در روی محور سیستم میبینیم که کانون در یک نقطه متمرکز نیست و در آنجا هالهای به وجود آورده است.

آزمایش - ابیراهی رنگی:

وسایل آزمایش: لامپ سفید، چند عدد عدسی کوژ، پردهٔ سفید.

در این آزمایش میخواهیم ابیراهی رنگی را مشاهده کنیم. برای این کار از عدسی 5 سانتیمتر استفاده میکنیم، برای بهتر دیدن این اثر میآییم و عدسی را کمی کج کنیم. یک کاغذ سفید را طوری روی نقطهی کانونی عدسی قرار میدهیم که با محور اپتیکی عدسی زاویهی کوچکی بسازد. قبل از کانون نور آبی روی پرده ظاهر میشود ولی بعد ازکانون نور قرمز روی پرده میافتد.



شكل17: ابيراهي رنگي (7).

تحلیل آزمایش، نتیجه گیری و منابع خطا:

از جمله نکاتی که در مورد موازی کردن نور باید به آن توجه کرد یکی این است که سعی کنیم با قرار دادن شکاف و روزنه در محل کانونها نور بهتری به دست آوریم و دیگری اینکه نوری را که میتابانیم با فاصلهی بیشتری از عدسی بتابانیم زیرا با عث میشود که موازی تر باشد و بهتر در کانون جمع شود.

در مورد ابیراهی رنگی، رنگ آبی را قبل از کانون میبینیم، چون زودتر کانونی میشود و رنگ قرمز را بعد از کانون میبینیم. یک راه حل برای از بین بردن این ابیراهی استفاده ازعدسیهایی است که دو تکه میباشند. در بین این دو قسمت از یک ماده خاص برای از بین بردن ابیراهی استفاده می شود.

در یک جمع بندی کلی منابع عمده ی خطا یکی نقطهای نبودن کانون و دیگری کیفیت پایین عدسی ها می باشد. منبع خطای دیگری که می توان به آن اشاره کرد گونیا نبودن طرح واره می باشد.

پاسخ به پرسشها:

پرسش - با توجه به ابزار اندازهگیری شما دقت روی موازی بودن باریکه لیزر چند رادیان است؟

حل: رابطهای را که برای انحراف داریم عبارت است از

$$\theta = \frac{\Delta y}{x_2 - x_1} Rad$$

بنابراین خطا در اینجا برابر خواهد بود با

$$\delta\theta = \delta(\frac{\Delta y}{\Delta x}) = \frac{\delta(\Delta y)}{\Delta x} - \frac{\Delta y}{(\Delta x)^2} \delta(\Delta x)$$

پرسش - اگر از اپتیکی با دقت بالا استفاده کنید آیا می توانید پر تو کاملا موازی بسازید؟ چرا؟

حل: نمی توان، زیرا چشمه ی نقطهای یک ایده آل است و دست نیافتنی. شاید بتوان آن را با اصل عدم قطعیت نیز توجیه کرد، زیرا نمی توان مکان یک جسم را به طور کاملا دقیق طبق این اصل مشخص کرد.

پرسش - معادله یک سهمی گون دوار را بنویسید.

$$z = a(x - x_0)^2 + b(y - y_0)^2$$

پرسش - ترتیب رنگها را به نسبت فاصلهشان از عدسی بنویسید.

حل: اگر از سمت عدسی به کانون حرکت کنیم، رنگ آبی را قبل از کانون میبینیم،به دلیل زاویهی شکست و این که زودتر کانونی می شود و رنگ قرمز را بعد از کانون میبینیم. دلیل این امر ارتباط بین زاویهی شکست و طول موج می باشد.

عنوانِ آزمایش: آشنایی با قطبی گر، ایجاد و تشخیصِ نورِ قطبی با حالتهای قطبشِ گوناگون

چکیده:

در آزمایشگاه یکی از چیزهایی که با آن خیلی سر و کار پیدا خواهیم کرد، نورِ قطبی میباشد. همانطور که میدانید میتوان نور را به عنوانِ یک موجِ الکترومغناطیسی عرضی در نظر گرفت. نورِ قطبیده ی خطی یا قطبیده ی تخت نوری است که سمتگیریِ میدانِ الکتریکیِ آن ثابت است، هر چند بزرگی و علامتِ آن با زمان تغییر کند. بنابراین میدانِ الکتریکی با آشفتگیِ نوری در صفحه ی به نامِ صفحه ی ارتعاش جای می گیرد. این صفحه ی ثابت هم بردارِ الکتریکی E و هم بردارِ انتشارِ E را در راستای حرکت در بر می گیرد.

حال فرض می کنیم که دو موج نوریِ هماهنگِ قطبیده ی خطی با بسامدهای یکسان داریم، که در ناحیه ی واحدی از فضا و در راستای یکسانی حرکت می کنند. اگر بردارهای میدانِ الکتریکیِ آنها همخط باشند، آشفتگیهای برهم نهاده با یکدیگر ترکیب می شوند تا موج قطبیده ی خطیِ برایندی را تشکیل دهند. برعکس، اگر این دو موج نوری چنان باشند که امتدادهای میدانِ الکتریکیِ مربوطه ی آنها متقابلا بر هم عمود باشند، ممکن است موج برایند قطبیده ی خطی باشد یا نباشد. حال مسئله ای که باید در اینجا به آن بپردازیم این است که حالتِ قطبش به چه صورت خواهد بود؟ و هم چنین چگونه می توانیم آن را تولید و مشاهده کنیم؟

مقدمه و تعریف صورت مسئله:

قطبش خطى

می توانیم دو آشفتگیِ نوری عمود بر هم را که در بالا به آن اشاره شد به صورتِ زیر نشان دهیم

$$E_{x}(z,t) = \hat{i}E_{x}\cos(kz - \omega t)$$

9

$$E_{y}(z,t) = \hat{j}E_{y}\cos(kz - \omega t + \varepsilon)$$


که در آن ${m {\cal E}}$ اختلاف فازِ نسبی بینِ این موجهاست، که هر دو در راستای ${m {\cal Z}}$ حرکت می کنند. در این صورت آشفتگی نوری برایند برابر است با

$$E(z,t) = E_x(z,t) + E_y(z,t)$$

اگر $oldsymbol{arepsilon}$ صفر یا مضربِ صحیحی از $\pm 2\pi$ باشد، می گویند موجها همفازند. در این حالتِ خاص معادلهی بالا به صورتِ زیر در می آید

$$E = (\hat{i}E_{\circ x} + \hat{j}E_{\circ y})\cos(kz - \omega t)$$

بنابراین موج حاصل دارای دامنهی ثابت $\hat{E}_{
m ey}$ بنابراین موج خاصل دارای دامنهی ثابت $\hat{E}_{
m ey}$ است، یعنی این موج خاصل دارای دامنه شده، قطبیدهی خطی است.



شكل 18: قطبش خطى (1).

این فرایند می تواند به همین سادگی در جهت عکس نیز انجام گیرد. بدین معنی که می توانیم هر موج تخت قطبیده را به دو مولفهی عمود بر هم تجزیه کنیم.

حال فرض کنید که arepsilon مضرب صحیح و فردی از π باشد، در این صورت می گویند این دو موج به اندازهی 180° با هم اختلاف فاز دارند و

$$E = (\hat{i}E_{\circ x} - \hat{j}E_{\circ y})\cos(kz - \omega t)$$

باز هم این موچ قطبیده ی خطی است، ولی صفحه ی ارتعاش نسبت به وضعیت قبلی چرخیده است (اما نه لزوما 90°).

قطبش دایرهای

حالت خاص دیگری که به ویژه درخور توجه است زمانی پیش میآید که دامنهی هر دو موج یکسان باشند، یعنی و بعلاوه، اختلافِ فازِ نسبي آنها $arepsilon=-rac{\pi}{2}+2m\pi$ باشد که در آن $m=0,\pm 1,\pm 2,...$ و بعلاوه، اختلافِ فازِ نسبي آنها $arepsilon=-rac{\pi}{2}+2m\pi$ و بعلاوه، اختلافِ فازِ نسبي تر تیب


$$\vec{E}_{x}(z,t) = \hat{i}E_{\circ}\cos(kz - \omega t)$$

$$\vec{E}_{y}(z,t) = \hat{j}E_{o}\sin(kz - \omega t)$$

موج حاصل از رابطهی زیر به دست می آید (شکل زیر)

$$\vec{E} = E_{\circ} \left[\hat{i} \cos(kz - \omega t) + \hat{j} \sin(kz - \omega t) \right]$$

توجه کنید که اکنون دامنهی نردهایِ \vec{E} ، که E_0 باشد، ثابت است. ولی راستای \vec{E} با زمان تغییر می کند و دیگر حرکتِ آن محدود به یک صفحه نیست. شکلِ زیر نشان می دهد که در نقطهی اختیاریِ z_0 واقع بر روی محور چه اتفاقی می افتد.



شكل 19: چرخش بردار الكتريكي در يك موج راست گرد (1).

در لحظهی \vec{E} ، t=0 در امتداد محور مرجع در شکل بالا الف واقع می شود و بنابراین

$$\vec{E}_{x} = \hat{i}E_{\circ}\cos kz_{\circ},$$
$$\vec{E}_{y} = \hat{j}E_{\circ}\sin kz_{\circ}$$

پس از چندی، $\vec{E}_y = 0$ ، $\vec{E}_y = 0$ ، $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، رایند میدان الکتریکی $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، از چندی، $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، راستای ساعتگرد و با بسامد زاویهای $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، دیده میشود. چنین موج به سوی او در حرکت است، در حالِ چرخش در راستای ساعتگرد و با بسامد زاویهای $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ ، در می گویند. همچنان که موج به اندازه ی یک طولِ موج به پیش می شود. چنین موجی را قطبیده ی دایره ای راستگرد می گویند. همچنان که موج به اندازه ی یک طولِ موج به پیش می رود، بردارِ $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ که در آن $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ که در آن می کند. در مقامِ مقایسه، اگر $\vec{E}_z = \hat{i}E_z$ که در آن صورت داریم

$$\vec{E} = E_{\circ} \left[\hat{i} \cos(kz - \omega t) - \hat{j} \sin(kz - \omega t) \right]$$

دامنه تغییر نمی کند، ولی $ec{E}$ الان در راستای پادساعتگرد می چرخد و این موج را قطبیده ی دایرهای چپ گرد مینامند.

یک موج قطبیده ی خطی را می توان از ترکیب دو موج قطبیده ی دایرهای در خلاف ِ جهت ِ یک دیگر و با دامنههای مساوی به دست آورد. در حالت خاص با استفاده از دو معادله ی بالا داریم

$$\vec{E} = 2E_{\circ}\hat{i}\cos(kz - \omega t)$$

که دامنهی آن بردارِ ثابتِ \hat{i}_{\circ} است و بنابراین قطبیدهی خطی است.

قطبش بيضيوار

تا آنجا که به توصیفِ ریاضی مربوط می شود، نورِ خطی و دایرهای را می توان حالتهای خاصی از قطبیده ی بیضی وار، یا به بیانِ ساده تر، نورِ بیضی وار دانست. منظورِ ما این است که عموما بردارِ الکتریکیِ برایند، \vec{E} ، هم خواهد چرخید و هم دامنها ش تغییر خواهد کرد. در چنین مواردی، هم چنان که موج جاروب می کند و می گذرد، نقطه ی انتهاییِ \vec{E} ، در صفحه ای ثابت و عمود بر \vec{k} ، یک بیضی رسم می کند. اگر عبارتی برای منحنیی که نوکِ \vec{E} طی می کند بنویسیم، می توانیم این مطلب را بهتر درک کنیم. برای این منظور به یاد می آوریم که

$$E_{x}(z,t) = \hat{i}E_{x}\cos(kz - \omega t)$$

9

$$E_{y}(z,t) = \hat{j}E_{oy}\cos(kz - \omega t + \varepsilon)$$

معادلهی منحنیی که در جستجویش هستیم نه باید تابعی از مکان باشد و نه تابعی از زمان، یعنی ما باید بتوانیم از وابستگی به $(kz-\omega t)$ خلاص شویم. عبارت مربوط به E_y را بسط میدهیم

$$\frac{E_{y}}{E_{y}} = \cos(kz - wt)\cos\varepsilon - \sin(kz - wt)\sin\varepsilon$$

و آن را با عبارتِ $\dfrac{E_x}{E_{\mathrm{ax}}}$ ترکیب می کنیم

$$\sin(kz - wt) = \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{ox}}\right)^2}$$

و بنابراین در نهایت به دست می آوریم


$$\left(\frac{E_{y}}{E_{oy}} - \frac{E_{x}}{E_{ox}} \cos \varepsilon\right)^{2} = \left[1 - \left(\frac{E_{x}}{E_{ox}}\right)^{2}\right] \sin^{2} \varepsilon$$

سر انجام با مرتب کردن جملات به دست خواهیم آورد که

$$\left(\frac{E_{y}}{E_{oy}}\right)^{2} + \left(\frac{E_{x}}{E_{ox}}\right)^{2} - 2\left(\frac{E_{y}}{E_{oy}}\right)\left(\frac{E_{x}}{E_{ox}}\right)\cos\varepsilon = \sin^{2}\varepsilon$$

این معادلهی یک بیضی است که با دستگاهِ مختصاتِ $\left(E_x,E_y
ight)$ زاویهی lpha میسازد (شکل زیر) به طوری که

$$\tan 2\alpha = \frac{2E_{\circ x}E_{\circ y}\cos \varepsilon}{E_{\circ x}^2 - E_{\circ y}^2}$$



اگر محورهای اصلیِ بیضی در امتدادِ محور های مختصات قرار بگیرند، یعنی lpha=0، یا هم ارزِ آن

$$\varepsilon = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \pm \frac{5\pi}{2}, \dots$$

در این صورت معادلهی بیضی به شکلِ ساده و آشنای زیر در خواهد آمد

$$\frac{E_y^2}{E_{ox}^2} + \frac{E_x^2}{E_{ox}^2} = 1$$

به علاوه، به ازای $E_{\circ \, {
m v}} = E_{\circ \, {
m x}} = E_{\circ}$ ، آنگاه

$$E_y^2 + E_x^2 = E_o^2$$


که با نتایج قبلی وفق می کند و یک دایره است. اگر ${\mathcal E}$ مضرب زوجی از π باشد، خواهیم داشت

$$E_{y} = \frac{E_{y}}{E_{x}} E_{x}$$

و به همین ترتیب اگر ${\mathcal E}$ مضرب فردی از π باشد داریم

$$E_{y} = -\frac{E_{y}}{E_{x}}E_{x}$$


اینها هر دو خطِ راست هستند با شیبِ $\pm \frac{E_{\circ y}}{E_{\circ x}}$ ، یعنی نورِ خطی است. شکلِ زیر بیشتر این نتایج را به کمکِ نمودار جمع بندی می کند.



توليد نور پلاريزه

پلاریزور شبکهی سیمی و پلاروید

این پلاریزور شاملِ تعدادِ زیادی سیمِ مسیِ نازک است که مطابقِ شکلِ زیر به موازاتِ یکدیگر قرار دارند. اگر موجِ الکترومغناطیسیِ غیرِ پلاریزهای بر آن بتابد، مولفهی بردارِ الکتریکی در امتدادِ طولِ سیم جذب می شود. این روند ناشی از این واقعیت است که میدانِ الکتریکی بر الکترونهای درونِ سیمهای نازک تاثیر می گذارد و انرژیِ وابسته به میدانِ الکتریکی به صورتِ گرمای ژول تلف می شود. از سوی دیگر چون سیمها خیلی نازک فرض می شوند، مولفهی بردارِ الکتریکیِ موازیِ محورِ x بدونِ تضعیف از آن عبور می کند. بدین ترتیب موجِ خروجی پلاریزه ی خطی است که بردارِ الکتریکیِ آن با محورِ x موازی خواهد بود. ولی در موردِ سیستمی که می خواهیم مولفه ی دیگر به صورتِ کامل حذف شود باید فاصله ی بین سیمها کوچک تر یا مساوی x باشند.



شكل 22: پلاريزور شبكهى سيمى (3).


ساختنِ یک پلاریزورِ شبکهی سیمی که برای نورِ مرئی مناسب باشد فوقالعاده دشوار است. لیکن، به جای سیمهای بلند نازک، میتوان از مولکولهای پلیمرِ بلند زنجیره بهره گرفت که شاملِ اتمهایی (نظیرِ یُد) هستند، که هدایت زیادی را در طولِ زنجیره پدید میآورند. این مولکولهای بلند زنجیره چنان همخط میشوند که گویا موازیِ یکدیگرند. به علت رسانندگیِ زیادی که توسطِ اتمهای یُد فراهم میآید، میدانِ الکتریکیِ موازی با مولکولها جذب میشود. ورقهای را که شامل چنین مولکولهای پلیمر زنجیره بلندی است، که موازی یکدیگر همخط شدهاند، پلاروید مینامند.

پلاريزاسيون بر اثر بازتاب

اکنون فرودِ یک موج تخت را بر دیالکتریک بررسی می کنیم. فرض می کنیم که بردارِ الکتریکیِ وابسته به موجِ فرودی، مطابقِ شکلِ زیر الف در صفحه یتابش قرار داشته باشد. اگر زاویه ی فرود (heta) چنان باشد که

$$\theta = \theta_p = \tan^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$$

در این صورت ضریب بازتاب صفر است. بنابراین، هرگاه باریکهی غیر پلاریزهای تحت این زاویه فرود آید، باریکهی بازتابیده پلاریزه خطی است و بردار الکتریکی آن بر صفحهی تابش عمود خواهد بود (شکل زیر ب). معادلهی بالا را قانون بروستر می نامند و تحت این زاویهی تابش پرتوهای بازتابیده و عبوری بر هم عمودند. زاویه θ_P به زاویه پلاریزه کننده یا زاویه ی بروستر معروف است.




در موردِ سطحِ جداییی هوا-شیشه، $n_1=1.5, n_1=1$ و از اینجا خواهیم داشت $\theta_p\approx 57^\circ$. باریکه عبوری پلاریزه ی جزیی است و اگر از تعدادِ زیادی سطوحِ بازتابنده بهره بگیریم میتوان باریکهای تقریبا با پلاریزاسیونِ تخت به دست آورد (شکل بالا ب).

پلاریزاسیون بر اثر شکست دوگانه


اگر باریکهی غیرِ پلاریزهای واردِ بلورِ ناهمسانگردی شود، به دو باریکه تقسیم می شود که هر یک از آنها با حالتِ پلاریزهی پلاریزهی معینی مشخص می شود. هرگاه به روشی بتوانیم یکی از باریکهها را حذف کنیم، به یک باریکهی پلاریزهی خطی دست خواهیم یافت.

یکی از روشهای ساده برای حذف یکی از باریکهها عبارت است از جذب انتخابی. بلوری نظیرِ تورمالین که باریکهی فرودی در داخلِ آن به دو باریکهی پلاریزهی خطی تقسیم میشود، برای این دو باریکه ضریبهای جذب متفاوتی دارد. در نتیجه یکی از باریکهها به سرعت جذب میشود و مولفهی دیگر بدونِ تضعیفِ زیادی از بلور عبور میکند. بدینسان اگر باریکهی غیر پلاریزهای از بلور تورمالین عبور داده شود، باریکهی خروجی پلاریزهی خطی خواهد بود(شکل زیر).



شكل 24: پلاريزاسيون بر اثر شكست دوگانه (3).


روشِ دیگر برای حذف یکی از باریکههای پلاریزه از طریقِ بازتابِ داخلی کلی به انجام میرسد. دو باریکه دارای سرعتهای پرتوی متفاوتاند و به همین علت ضریبِ شکستِ مربوط به آنها نیز تفاوت می کند. اگر بتوانیم لایهای از مادهای را که ضریبِ شکستِ آن بینِ این دو مقدارِ ضریبِ شکست است در داخلِ بلور قرار دهیم، در این صورت برای یکی از باریکهها فرود در محیط ِ رقیق تر و برای دیگری در محیط غلیظ تر انجام خواهد شد. در منشورِ نیکول از این اصل بهره می گیرند. این منشور از بلورِ کلسیت تشکیل شده و به طریقی آن را می برند که نسبت به باریکهای که لایهی قرار داده شده برای آن محیط رقیق تر به شمار می آید، زاویهی فرود از زاویهی حد بزرگ تر باشد. بنابراین، این باریکهی بخصوص از طریقِ بازتابِ داخلیِ کلی حذف خواهد شد. شکلِ زیر بلورِ کلسیتی را نشان می دهد که به درستی بُرش داده شده است که پرتوی عادی بازتابِ داخلیِ کلی می نماید. مولفهی غیرِ عادی شده است و در آن یک لایه طوری قرار داده شده است که پرتوی عادی بازتابِ داخلیِ کلی می نماید. مولفهی غیرِ عادی از آن عبور می کند، و باریکهای که از بلور خارج می شود پلاریزه ی خطی است.



شكل 25: منشور نيكول (3).

پلاریزاسیون بر اثر پراکندگی

هرگاه باریکهی نورِ غیرِ پلاریزهای بر گازی فرود آید، در این صورت باریکهی پراکندهای که بر باریکهی فرودی عمود است، x پلاریزه خطی خواهد بود. علتِ این امر آن است که موجهایی که در جهتِ y انتشار می یابند بوسیلهی مولفهی y نوسانهای دوقطبی دوقطبی شیچ گونه میدانی را در جهتِ y تولید نمی کنند. واضح است که اگر بردارِ الکتریکیِ باریکهی فرودی پلاریزهی خطی در راستای x باشد، در راستای محورِ x هیچ نورِ پراکندهای وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب، موجِ پراکندهای را می توان با پراکنده ساختنِ دوبارهی آن تحلیل کرد (شکل زیر ب)



توضیح چگونگی و شرح مراحل مختلف کار:


آزمایش - تولید نور قطبیده با قطبش خاص:

وسایل آزمایش: منبع نور سفید، تیغهٔ $rac{\lambda_4}{4}$ ، پلارید و پردهٔ سیاه.

در اینجا میخواهیم نور قطبی با قطبش دایروی و یا بیضوی درست کنیم. برای انجام این کار ما نیاز به نوری با قطبش خطی داریم. در این آزمایش از یک لیزر هلیوم-نئون به عنوان چشمه ی نور استفاده می کنیم. برای این کار از یک پلارید را استفاده می کنیم. برای به دست آوردن محور پلاروید می آییم و به نور باز تابیده شده از یک سطح نگاه می کنیم. پلارید را آنقدر می چرخانیم که نور عبوری از آن کمینه شود. در این حالت محور پلارید عمود بر زاویه ای است که داریم با آن به نور بازتابی نگاه می کنیم. حال اگر این پلارید را مقابل باریکه ورودی قرار دهیم، یک نور قطبیده خطی داریم. حال پس از

این یک پلارید دیگر قرار می دهیم و در نهایت نیز از یک پرده ی مات استفاده می کنیم. پلارید دوم را آنقدر می چرخانیم تا نور روی صفحه کمینه شود. در این حالت دو پلارید عمود بر هم داریم.

برای ایجاد نور قطبی دایرهای می آییم و از یک تیغه $\frac{\lambda}{4}$ استفاده می کنیم. برای این کار تیغه را آنقدر می چرخانیم تا شدت دوباره کمینه شود. در این حالت محور اپتیکی تیغه موازی یا عمود بر محور پلارید است و زاویه محور تیغه را 45 درجه می چرخانیم، بسته به اینکه نسبت به محور سریع به سمت راست یا چپ بچرخانیم، نور قطبی دایرهای راست گرد و چپ گرد به دست می آوریم. برای اطمینان نباید با چرخواندن پلارید شدت نور تغییر کند. اگر زاویه بین 0 و 45 درجه باشد، نوری با قطبش بیضوی تولید می شود. خروج از محور بیضی برابر با تانژانت زاویه تیغه است.



شکل 27: طرحواره تولید نور قطبی با قطبش دایروی با تیغه $\frac{\lambda}{4}$ (7).

تحلیل آزمایش، نتیجه گیری و منابع خطا:

از جمله منابع خطا در این آزمایش چرخاندن به اندازهی 45 درجه میباشد. زیرا دقت ما در این امر بسیار پایین بود و از نقالههای معمولی که میزان خطای روی آن 1 درجه میباشد است استفاده کردیم.

از دیگر منابع خطا می توان به خود پلارویدها اشاره کرد که ممکن است دقیق نباشند. و هم چنین گونیا نبودن آزمایش که با عث می شود نور موازی به اجزا نرسد.

پاسخ به پرسشها:

پرسش - این تیغههای فازی چه اثری بر روی یک نور قطبیده خطی که از آنها عبور کند میگذارد؟ چگونه؟ تحت چه شرایطی؟


حل: اگر یک نور با قطبش خطی به یک تیغه $\frac{\lambda}{4}$ بخورد به طوریکه، θ ، زاویه بردار قطبش و محور سریع تیغه، 45 درجه باشد، در اینصورت قطبش خطی به دایروی تبدیل می شود. زیرا در این تیغه اتفاقی که می افتد این است که یک اختلاف فاز 90 درجه ای بین مولفه های سریع و کند بوجود می آورد.

پرسش - چگونه می توان راستای محور پلارید را به کمک قانون بروستر بدست آورد؟

حل: فرض می کنیم که بردارِ الکتریکیِ وابسته به موجِ فرودی، مطابقِ شکلِ زیر الف در صفحه ی تابش قرار داشته باشد. (θ) چنان باشد که

$$\theta = \theta_p = \tan^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$$

در این صورت ضریب بازتاب صفر است. بنابراین، هرگاه باریکهی غیر پلاریزهای تحت این زاویه فرود آید، باریکهی بازتابیده پلاریزه خطی است و بردار الکتریکی آن بر صفحهی تابش عمود خواهد بود (شکل زیر ب). معادلهی بالا را قانون بروستر مینامند و تحت این زاویهی تابش پرتوهای بازتابیده و عبوری بر هم عمودند. زاویهی θ_P به زاویهی پلاریزه کننده یا زاویهی بروستر معروف است.



شكل 28: پلاريزاسيون بر اثر بازتاب (3).

پرسش - چرا و چگونه؟

حل: تیغههای $\frac{\lambda}{4}$ یک محور سریع دارند و یک محور کند. این دو محور عمود بر هم هستند. تیغه باعث می شود که اختلاف فاز 90 درجه بین این دو مولفه بوجود آید. اگر زاویه بین E و محور سریع 45 درجه باشد بنابراین، این دو مولفه دارای یک اندازه می باشند. اختلاف فاز هم که 90 درجه است، بنابراین نور قطبیده ی دایروی داریم.

پرسش - ساز و کار تیغه بابینه را شرح دهید.

حل: جربان کننده وسیلهای نوری است که می تواند قدرت پسافت قابل کنترلی بر روی موج اعمال کند. بر خلاف صفحه موج که در اختلاف فاز ثابت است، اختلاف فاز ناشی از جبران کننده می تواند به طور پیوسته تغییر کند. جبران کننده بابینت از دو گوه کلسیتی یا کوارتزی مستقل از هم تشکیل شده است. پر تویی که به طور عمودی و به سوی پایین و در نقطهای اختیاری می گذرد، ضخامت d_1 را در گوه بالایی و ضخامت d_2 را در گوه پایینی خواهد پیمود. اختلاف فاز نسبی که توسط بلور اول در موج ایجاد می شود $\frac{2\pi d_1(|n_o-n_e|)}{\lambda_0}$ است در حالی که بلور دوم اختلاف فاز نسبی

را ایجاد می کند. بنابراین اختلاف فاز کلی عبارت است از: $-\frac{2\pi d_2(\left|n_o-n_e\right|)}{\lambda_o}$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda_o} (d_1 - d_2) (|n_o - n_e|)$$

در مرکز، آنجا که $d_1=d_2$ است، اثر یک گوه دقیقا توسط اثر گوه دیگر خنثی میشود و برای تمامی طول موجها، $\Delta \phi=0$ پسافت در نقاط مختلف سطح متفاوت است، در نواحی باریک که پهنای جبران کننده در امتداد آن قرار می گیرد و ضخامتهای گوه خود ثابت هستند ثابت می ماند. اگر نور از شکافی موازی یکی از این نواحی وارد شود، و اگر در آن صورت یکی از دو گوه را با یک پیچ ریزسنج به طور افقی حرکت دهیم، می توانیم هر اختلاف فازی که بخواهیم درست کنیم.


عنوان آزمایش: کار با پالایهی خنثی چگالی

چکیده:

پالایههای خنثیِ چگالی(NDF) کاربردهای فراوانی از قبیلِ کاهش ِ شدتِ نورِ فرودی بر روی آشکار سازها، جداسازیِ باریکهی نوری، کالیبره کردنِ اسپکتروفوتومترها و دارند. این پالایهها به این دلیل خنثی نامیده میشوند که تنها شدت را کاهش میدهند و تاثیری بر دیگر ویژگیهای نور عبوری از قبیلِ قطبش و یا رنگ آن ندارند.

مقدمه و تعریف صورت مسئله:

کمیتِ فیزیکیای که به عنوانِ پارامترِ اصلی در رابطه با جذب و کاهشِ شدتِ نور اندازه گیری می شود، چگالیِ اپتیکی است که با D نشان داده می شود. این پارامتر بر حسبِ T، کدریِ یک محیط ِ اپتیکی، یعنی نسبتِ شدتِ باریکههای عبوری به فرودی تعریف می شود (ر.ک. شکل زیر).



شكل 29: پالايه خنثى چگالى (7).

$$D = \log_{10} \left(\frac{I_{\circ}}{I_{T}} \right)$$

$$T = \frac{I_{T}}{I_{\circ}}$$

هر چقدر D بیشتر باشد نور به میزانِ کمتری از محیط عبور می کند. این نکته قابلِ توجه است که D جمع پذیر است. اگر مجموعه ای از یک سری پالایه پشتِ سرِ هم در مسیرِ یک باریکه ی نور قرار گیرند، آن گاه چگالی مجموعه برابر با جمع چگالی تک تک آنها است. در NDF برای تمام محدوده ی طیف امواج الکترومغناطیسی جذب یکسانی وجود دارد.

$$D = \log(\frac{I_0}{I_1}) = \log(\frac{I_0I_2}{I_1I_2}) = \log(\frac{I_0}{I_2}\frac{I_2}{I_1}) = \log(\frac{I_0}{I_2}) + \log(\frac{I_2}{I_1}) = D_1 + D_2$$

به دو گونه می توان NDF ساخت. اول به صورتِ شیشه هایی که خودشان دارای Dی ثابتی هستند و به شیشه ی خنثی معروف اند. روشِ دوم به صورتِ لایه های نازکِ فلزی (معمولا از پلاتین) که روی یک زیر لایه ی شفاف نشانده شده اند.

توضیح چگونگی و شرح مراحل مختلف کار:

وسایل لازم: لیزر دیودی، پالایهٔ خنثی 0.1 و 0.3 ، آشکار ساز اندازه گیری شدت

در این آزمایش با پالایههای خنثی چگالی سروکار داریم. در اینجا از یک لیزر هلیوم-نئون استفاده می کنیم. برای خواندن شدت از توان سنج که آن را دقیقا در جلوی باریکه می گذاریم استفاده می کنیم. در اینجا فاصلهای را که در نظر می گیریم در حدود 25 سانتی متر است. شدت اولیه را با I_0 نشان می دهیم. حال یک پالایه خنثی با D=0.1 را مقابل باریکه قرار می دهیم و شدت را می خوانیم. این شدت را با I_1 نشان می دهیم. برای I_0 و I_1 خواهیم داشت

$$I_0 = 2.4(\mu W) \cdot I_1 = 1.66(\mu W)$$

بنابراین چگالی اپتیکی آن در این حالت میشود:

$$D_2 = \log(2.4/1.66) = 0.160$$

حال همین کار را برای پالایهای که D آن D است تکرار می کنیم. در این حالت برای D داریم

$$I_2 = 1.2(\mu W)$$


بنابراین برای چگالی ایتیکی خواهیم داشت

$$D_2 = \log(1.2/2.4) = 0.301$$

یکبار دیگر مطابق شکل هر دو پالایه را پشت سر هم قرار می دهیم. و شدت را می خوانیم (I_S). چگالی اپتیکی در این حالت (D_S) می باشد. نتایجی که به دست آوردیم به صورت زیر است.

$$I_s = 0.978(\mu W)$$
 \Rightarrow $D_s = \log(0.978/2.4) = 0.38$

میبینیم که مقدار بدستآمده برای D_{S} خیلی به مقدار مجموع D_{1} و D_{2} نزدیک است.



شكل 30: جمع پذيري چگالي اپتيكي (7).

تحلیل آزمایش، نتیجه گیری و منابع خطا:

نتیجه ی اصلی که از این آزمایش می توان گرفت این است که در مورد پالایه های خنثی چگالی اپتیکی یک کمیت جمع پذیر است. بدین معنا که اگر مجموعهای از یک سری پالایه پشت سرِ هم در مسیرِ یک باریکه ی نور قرار گیرند، آن گاه چگالی مجموعه برابر با جمع چگالی تک تک آن ها است. این مطلب را می توان بوسیله ی روابط زیر اثبات کرد.

$$D = \log(\frac{I_0}{I_1}) = \log(\frac{I_0I_2}{I_1I_2}) = \log(\frac{I_0}{I_2}\frac{I_2}{I_1}) = \log(\frac{I_0}{I_2}) + \log(\frac{I_2}{I_1}) = D_1 + D_2$$

از جمله منابع خطایی که می توان در اینجا به آن اشاره کرد وجود نورهای اضافی در محیط می باشد. از جمله موارد دیگر خطا که می توان به ان اشاره کرد استفاده ی نادرست از آشکار ساز می باشد، زیرا این مهم است که با چه زاویه ای به درون آشکار ساز برود، چون ممکن است که میزانی از نور به جای برخورد با سنسور به دیواره های آن برخورد کند.

عنوان آزمایش: عکاسی سیاه و سفید

چکیده:

تقریبا تمامیِ فیزیکدانانِ تجربی، گذشته از این که در چه گرایشی کار می کنند، در بعضی از آزمایشهای خود احتیاج به عکسبرداری از پدیده ی موردِ نظر و ثبتِ اطلاعات به صورتِ تصویری پیدا می کنند. به خاطرِ بالا بودنِ قدرتِ تفکیکِ فیلمهای عکاسی نسبت به روشهای الکترونیکیِ مدرن، این روشِ کلاسیکِ ثبتِ تصویر همچنان اهمیت و قابلیتِ خود را حفظ نموده و جانشینی پیدا نکرده است. بنابراین در این بخش با عکاسیِ سیاه و سفید و روشهای ظهور و چاپِ نگاتیو و عکس آشنا خواهیم شد.

سوژههای عکس برای قسمتهای اول و دومِ این بخش به گونهای طراحی شدهاند تا علاوه بر آموزشِ چاپِ عکس، آزمایشگر با چند قطعهی اپتیکی و روشِ آزمایشی دیر نیز آشنا شود.

مقدمه و تعریف صورت مسئله:

ظهور :

فیلمهای عکاسی از مخلوط برومور نقره در محلولی ژلاتینی بدست می آید . در هنگام گرفتن عکس مقداری نور وارد دوربین میشود و بر روی فیلم اثر میگذارد (تصویر نامرئی) که برای دیدن این تصویر ، باید آن را با استفاده از محلولهای ظهور، ظاهر کرد. برای بهتر کردن نتیجه باید عوامل زیادی را در این کار در نظر گرفت.

داروی ظهور فقط بر آن دسته از املاح بلوری شده ی نقره که نور خورده اند ، اثر می گذارد و آنها را تبدیل به نقره می کند. (احیا شدن)؛ قسمتی از فیلم که نور خورده ، بعد از فرایند ظهور سیاه تر می شود (احیای برومور نقره به نقره) و نقره بر روی فیلم باقی می ماند و بروم در محیط آزاد می شود. برای بهتر کردن نتیجه باید شرایط زیر را برای ظهور مهیا کرد:

- داروی ظهور باید استاندارد باشد و از درجه خلوص کافی برخوردار باشد.
 - درجه حرارت و ترتیب حل کردن مواد شیمیایی مهم است.
 - برای استفاده از داروی ظهور باید دمای آن دمای اتاق باشد.
 - در هنگام کار با داروی عکاسی باید آن را به آرامی بهم زد تاکف نکند.

حساسیت:

در مقابل مقدار معینی نور، فیلمی که بیشتر واکنش نشان میدهد ، حساستر است. به عبارت دیگر فیلمی که بیشترین سیاهی را پس داده حساستر است. اگر زمان نور دهی کم باشد ، بخشی از اطلاعات فیلم از بین می رود (ظاهر نمیشو.د) و اگر این زمان بیش از اندازه باشد قسمتهای کمتر نور دیده نیز تاریک می شود ، به اصطلاح فیلم خفه میشود. از

آنجائیکه لایهی حساس به نور در روی لایهای از ژلاتین قرار دارد، برای آنکه داروی ظهور بتواند خوب عمل کند باید فیلم خیس بخورد تا ژلاتین پف کند. واحدهای اندازه گیری حساسیت ASA, DIN, BS است.

منحنى سانسيتومترى (حساسيت سنجي):

برای بررسی ویژگی های فیلم خام ، از منحنی سانسیتومتری (حساسیت سنجی) استفاده می کنیم که این منحنی نشان می دهد که در برابر مقادیر مختلف و متغیر نور دهی ، چه مقدار سیاهی به وجود می آید و نسبت افزایش درجات خاکستری چقدر است. اگر شدت نور فرودی به فیلم I_1 و سیاهی یا چگالی فیلم D باشد ، مقدار نورعبوری تا اندازه I_2 کاهش می یابد . رابطه ی این کمیت به صورت زیر است:

$$D = \log(\frac{I_1}{I_2})$$

منحنی حساسیت سنجی ، منحنی تغییرات D بر حسب $\log I_1$ است و چگالی، میزان سیاه شدن فیلم تحت نور دهی با شدت معین و در مدت زمان معین است. حاصلضرب شدت نور در زمان نوردهی را میزان نور دهی یا (Exposure) می گویند و با H=I.t نشان می دهند.

ساختمان تصوير:

اجزا تشکیل دهندهی تصویر دانههای سیاه رنگ و بسیار ریز نقره هستند. هر قدر این دانه ها ریزتز باشند، تصویر بدست آمده واضحتر خواهد بود. در اصطلاح عکاسی به این دانهها گرین می گویند.

اثر داروی ظهور بر روی این دانهها به این صورت است که این دارو اثر یکسانی بر روی تمامی سطوح منشور های بلورین ندارد بلکه این اثر نخست از محلی معین شروع شده وعمل احیا شدن برای تمامی میکرو بلور های فیلم رخ میدهد و عمل احیا صورت میگیرد، و به نقره ی سیاه رنگ تبدیل میشوند.

ذرات ظاهر شدهی تصویر ، اندازه و مختصات نامنظمی دارند و از اندازه ی ذرات اصلی در امولسیون بزرگتر است. هرچه عمل ظهور بیشتر ادامه پیدا کند بخش بیشتری از میکرو بلورها سیاه میشوند.

هر چه دانههای تشکیل دهنده ی تصویر درشت تر و بزرگتر باشند ، جزئیات تصویر و خطوط موجود در آن محوتر و مخلوط می شوند . اما هر چه دانه بندی فیلم ریزتر باشد این گونه خطوط اطلاعات جزئی، بطور مجزا و تفکیک پذیر قابل دیدن می شوند این پدیده را قدرت تفکیک می نامند.

قدرت تفکیک جزئیات تصویر برای یک فیلم عکاسی به عوامل زیر بستگی دارد:

- ضخامت اموليسون.
- اندازههای دانههای املاح متبلور نقره.
 - قدرت عملکرد داروی ظهور.
 - اپتیک سیستم ثبت تصویر.

وقتی یک باریکه ی نور به سطح امولسیون برخورد می کند، تا عمق آن نفوذ می کند . سپس از طرف دیگر فیلم بازتاب پیدا می کند و به این گونه سایه و نیم سا یه هایی در اطراف نقطه ی فرود باریکه، شبیه به هاله، پدید می آید . برای رفع این اشکال یک لایه موسوم به پالایه ی جذب کننده ی نور در پشت فیلم یعنی روی پایه (همان تلقی که ژلاتین بر روی آن قرا ردارد) اندود می کنند.

ساختمان، لوازم و داروهای تاریکخانه

قبل از هر چیز یک تاریکخانه باید تاریک باشد. هرگونه نورِ خارجی که به داخلِ آن نفوذ کند مفهومِ حقیقیِ آن را از بین میبرد، و در آن نمی توان نتایجِ مفیدی گرفت. از شرایطِ دیگر حجمِ آن است. از نظرِ ابعاد باید به اندازهی موردِ احتیاج باشد. یعنی اگر فقط برای یک نفر در نظر گرفته می شود، حداقل بایستی گنجایشِ سه نفر را داشته باشد و ارتفاعِ آن نیز کم نباشد.

میزِ کار باید طوری ساخته شود که ایستاده بتوان روی آن کار کرد. سطحِ میز به اندازهی طشتکها و ظروفِ لازم ساخته می شود. قفسه ها به دو دسته تقسیم می شود: قفسه ی داروهای خشک و قفسه ی داروهای محلول. این قفسه ها باید مجاورِ میزِ کار باشد. یک قفسه ی در دارِ بدونِ درز و محفوظ از نور برای حفظ و نگهداریِ کاغذها و سطوحِ حساسِ عکاسی لازم است. یک میزِ سرتاسری در کنارِ تاریک خانه نصب می شود تا دستگاه های خشک کن، برش و سایرِ وسایل روی آن گذاشته شود. اگر ساختمانِ تاریک خانه طوری باشد که در مواقعِ لزوم هوا بتواند در آن جریان داشته باشد مناسب تر است، زیرا پس از مدتی کار در تاریک خانه هوای آن فاسد شده و غیر قابل تنفس است.

نکاتی چند در مورد روشنایی و برق تاریکخانه

- یک لامپ 25 واتی قرمز یا نارنجی برای هنگام چاپ یا آگراندیسمان عکسها.
 - یک لامپ 40 واتی برای روشن کردن محل کار، قبل و بعد از اتمام عمل.
- چند پریزِ برق در نقاطِ مختلف: کنارِ دستگاهِ چاپ، کنارِ دستگاهِ آگراندیسور، در محلِ خشککن و یک یریز اضافی.
- فیوزِ مخصوصِ قطع و وصلِ جریانِ برقِ داخلِ تاریکخانه. در صورتی که سیمکشی به صورتِ کابل نباشد، بایستی منظم و به وسیلهی سیمهای پلاستیکی سیمکشی شود.
 - محل لامپ قرمز یا نارنجی در بالای میز کار و در مجاور طشتکهای داروهای محلول است.

لوازم لابراتوار عكاسي

لوازمی که برای هر تاریکخانه، در اولین باری که مورد استفاده قرار می گیرد، ضروری است عبارتاند از:

- دستگاه چاپ
- دستگاه آگراندیسور.
- یک ترازوی کوچک و دقیق برای توزیع داروها با وزنههای مختلف.
 - چهار طشتک کوچک لعابی کائوچویی به اندازهی مناسب.
 - یک استوانهی فلزی یا شیشهای به حجم حداقل 100 سیسی.
 - شش بطری به ظرفیت یک لیتر به رنگ قهوهای یا تیره.
 - حرارتسنج برای تعیین گرمای داروها.
 - دماسنج برای سنجش گرمای داخل تاریکخانه.
 - دو یا سه عدد پنس انبری شکل یا گیرهی مخصوص عکس.
 - یک قیف شیشهای، لعابی یا کائوچویی.
- چهار طشتک بزرگ لعابی برای آگراندیسمان عکس ها به اندازهی مورد لزوم
 - دستگاه کاش برای کادرگیری عکس در زیر چاپ
 - دستگاه خشککن و برش عکسها

داروهای عکاسی

داروهای عکاسی، موادِ شیمیایی مختلفی هستند که برای ظهور و ثبوتِ فیلم ها، شیشه ها و کاغذهای عکاسی به نسبتِ معین با هم ترکیب میشوند. این داروها از نظرِ نوعِ عمل و فعل و انفعالاتی که روی سطحِ حساس انجام میدهند به سه دسته تقسیم میشوند.

- 1. دارای ظهور: که عمل ظاهر کردن تصویر مخفی را انجام میدهد.
 - 2. داروی توقف: که عمل ظهور را متوقف می کند.
- داروی ثبوت: سطح حساس را بعد از ظهور در برابر نورهای دیگر محفوظ نگه می دارد.

حال طریقه ی عمل هر یک از این داروها را بررسی می کنیم:

داروی ظهور: هنگامی که فیلم در دوربین نور میبیند، مقداری از املاحِ نقرهی سطح متاثر میشوند. هنگامِ ظهور، این املاح را تجزیه مینمایند و بدین ترتیب فیلم ظاهر میشود. لیکن هنوز تصویر کامل نشده و در برابرِ نورهای اضافی ضایع می شود. داروهایی که عملِ ظهور را انجام میدهند عبارتاند از متول، هیدروکینون، گلیسین، پیروگالول و غیره. عملِ شیمیاییِ این داروها این است که مقدارِ نقرهی فیلم یا کاغذِ عکاسی را کاهش میدهند. به عبارتِ دیگر آنچه را که در برابر نور قرار گرفته است را در خود حل کرده تغییر رنگ میدهند.

اما تنها این عملِ داروی ظهور کافی نیست، زیرا داروی مذبور فاسد و غیرِ قابلِ استفاده می شود. داروهای محافظ این عمل را انجام می دهند. داروهای محافظ عبرتاند از سوافیت دوسود و امثالِ آن. نمکِ قلیایی در ظهور عمل را تشدید می نماید و وجودش در یک داروی ظهور لازم است. از انواعِ این نمک کربناتِ سدیم، پتاسِ سوزاننده، براکسِ کدالک و غیره را می توان نام برد. دارویی که عملِ ظهور را تعدیل می کند یعنی باعثِ تدریجی بودنِ فهل و انفعالِ ظهور می گردد، نمکی است مانند برومورِ پتاسیم.


داروی توقف: وقتی عملِ ظهور به حدِ کفایت رسید، یعنی تصویرِ نرمال و متعادلی به دست آمد، اگر سطحِ حساس را از دارو خارج کنیم، تا مدتی پس از آن، داروها به تاثیرِ خود ادامه میدهند و عملِ ظهور همچنان ادامه پیدا میکند. برای جلوگیری از ادامه ی عمل، داروی توقف به کار میبرند. داروی توقف عبارت است از محلولِ بسیار رقیقِ اسید استیک که داروی ظهور را خنثی کرده، فعل و انفعالِ ظهور را متوقف مینماید.

دارای ثبوت: دارویی که باید عملِ ظهور را تکمیل کند یعنی فیلم را در برابرِ نور مصون بدارد داروی ثبوت نام دارد. زیرا اگر پس از ظهور و توقف سطحِ حساس را در برابرِ نور قرار دهید به تدریج سیاه می شود. دلیلِ این تغییرِ رنگ این است که باقی مانده ی املاحِ نقره که روی سطحِ حساس، پس از ظهور وجود دارد، در اثرِ برخوردِ نور سیاه می شود. داروی ثبوت محلولِ رقیقِ هیپو سولفیتِ سدیم است که کمی متابی سوافیتِ سدیم برای جلوگیری از سیاه شدنِ املاح به آن اضافه می کنند.

ظهور فیلم در تانک

مطابق شکل زیر تانک ظهور فیلم از چهار قسمت تشکیل شده است:

الف- حلقهی جای فیلم ب- دستهی گردان ج- محفظهی تانک د- در تانک



شكل 31: ضهور فيلم در تانك (6).

ابتدا در تاریکخانه فیلم را به داخل شیارهای قطعهی (A) بپیچانید. قطعهی (A) را درون تانک (C) گذارده، دستهی (B) را در داخل حلقهی (A) قرار دهید و در تانک (D) را ببندید.

حال می توانید بقیه ی اعمال را در روشنایی انجام دهید. پس از شستشوی فیلم با آب، داروی ظهور را درونِ تانک بریزید و مدت ِ هفت دقیقه به وسیله ی دسته ی گردانِ (B) فیلم را در داخلِ تانک بگردانید. پس از آن تانک را خالی کرده پر از آب کنید. فیلم را بشویید و دو مرتبه آب را خارج کنید. بعد از شستشو با آب می توانید محلولِ توقف را به کار برید.


پس از شستشوی مجدد، محلولِ ثبوت را وارد تانک کنید و مدت کا الی 10 دقیقه فیلم را داخلِ آن بگردانید. آنگاه سرپوشِ تانک را برداشته، فیلم را خارج کرده در آبِ جاری بشویید. نشانهی ثبوت کاملِ فیلم آن است که کنارههای فیلم شفاف باشد، در غیرِ این صورت ثبوت ناقص است. مدت ثبوت برای داروی تازه 5 دقیقه و به تدریج زیادتر میشود تا 10 دقیقه که بیش از این دارو فاسد شده است. وقتی فیلم را از محلولِ ثبوت خارج کردید باید مدت 20-30 دقیقه در آب جاری قرار دهید. فیلم را پس از این عملیات، در محلی که گرد و غبار و جریان شدید هوا نباشد نصب کنید.

سطوح دوگانهی فیلم یا شیشه

یک قطعه فیلمِ خشک را بردارید و دو طرف آن را تماشا کنید. سطحِ آن را در برابرِ نور کمی حرکت دهید، متوجه می شوید که دو روی فیلم یکسان نیست. یک طرف فیلم یا شیشه کدر و طرف دیگر شفاف است. آن سطحی که شفاف است، به سبب امولوسیونِ حساسِ روی فیلم است. همین سطح در دوربین در مقابلِ نور قرار می گیرد و هنگامِ چاپ یا آگراندیسمان هم باید این سطح به طرف بالا واقع شود. سطوحِ کدرِ فیلم یا شیشه به سبب جنسِ آن است و به همین جهت به صورت اولیه دیده می شود. این سطح هنگام چاپ یا آگراندیسمان باید به طرف پایین باشد.

شرح دستگاه آگراندیسور

- میلهی دستگاه برای بالا و پایین بردن آگراندیسمان.
 - بازوی متحرک.
 - 3. پیچمیزان برای محکم کردن بازوی 2.
 - 4. لامب
 - 5. کندانسور (برای ایجاد نور یکنواخت).
 - 6. فانوس دوربين.
 - 7. مجموعهی لنز و دیافراگم دوربین.
 - 8. پیچ میزان دقیق برای وضوح نهایی.
 - 9 شیشهی قرمز رنگ
 - 10. کاش برای کادر گیری



شكل 32: دستگاه آگرانديسور (6).

طريقهى عمل

تهیه و چاپ عکس در مراحل شش گانهی زیر انجام می شود:

- 1. نور دادن به کاغذ عکاسی.
 - 2. ظهور.
- 3. خنثی کردن اثر داروی ظهور.
 - 4 ثبوت
 - 5. شستشوى نهايى.
 - 6. خشک کردن عکسها.

مدت نور دادن در موقع چاپ عکس و یا آگراندیسمان باید پیوسته طوری حساب شود که ظهورِ عکس در مدت معینی که جهت هر یک از داروهای منتخبهی ظهور تعیین گردیده است، انجام شود و رعایت این اصل برای رسیدن به منظور و مخصوصاً برای به دست آوردن عمق رنگهای سیاه و هم چنین سفیدی نقاط روشن فوق العاده مهم است. زیرا که هرگاه نور زیادتر از حد لزوم داده شود و در نتیجه مدت ظهور کوتاه گردد، وقت کافی برای داروی ظهور باقی نخواهد بود که نقاط تاریک و سیاه عکس را کاملا به منصهی ظهور برساند، در صورتی که هرگاه به کاغذ کم نور داده شود و مدت ظهور طولانی تر گردد در جات مختلف نورها و اختلاف بین رنگها کم شده عکس کم قدرت خواهد شد و هم چنین جهت به دست آوردن مایهی صحیح رنگ عکس لازم است که مدت صحیح نور دادن به کاغذ عکاسی کاملا رعایت گردد.

پس از آنکه عکس در داروی ظهور و روی کاغذ ظاهر شد باید تاثیرِ داروی ظهور روی کاغذ متوقف گردد. در غیرِ این صورت مخصوصا اگر در صورتی که درجهی محلولِ دارو بالاتر از 20 و 22 درجه باشد ممکن است به سهولت معایبی در کار از قبیلِ لکه و یا پردههای زرد رنگ پیدا شده و عکسها را غیرِ قابلِ استفاده نماید. جهت متوقف نمودنِ ظهورِ عکس بهترین طریق این است که عکس را پس از ظهور بلافاصله در محلولی که عبارت است از یک لیتر آب، 20 سیسی جوهرِ سرکه (که در صورتِ اجبار 40 گرم متابیسولفیت دو پتاس یا متابیسولفیت سدیم در آن حل شده باشد) قرار دهند. هرگاه تهیهی محلولِ مذبور میسر نباشد و عکسها را نتوانند در چنین محلولی قرار دهند ممکن است عکسها را پس از ظهور مدت 1 ال 2 دقیقه در آب جاری بگذارند.

پس از آن که عکسها از محلولِ شستشو خارج شد، باید آن را در محلولِ دوای ثبوت قرار دهند. برای ثبوتِ کاغذهای عکاسی باید اصولا از محلولِ 20 درصد هیپوسولفیتِ سدیم که به وسیلهی متابی سولفیتِ دوسود یا متابی سولفیت دوپتاس دارای خواصِ ترشی شده استفاده نمود. در طولِ مدتِ ثبوت باید به دفعات عکسها را در محلول تکان داد و مدتِ ثبوت در صورتِ استعمالِ دوای کهنه 6 الی دقیقه خواهد مدتِ ثبوت در صورتِ استعمالِ دوای کهنه 6 الی دقیقه خواهد بود.

پس از ثبوت باید عکسها را مدت ِ 30 الی 40 دقیقه در آبِ جاری و با تکان دادن و جابجا کردنِ آنها شست و این مدت برای شستشوی نهایی در صورتی است که درجهی آب از 13 الی 14 درجهی سانتیگراد کمتر نباشد و در صورتی که درجهی آب از کی ساعت در نظر گرفت. برای خشک کردنِ عکسها درجهی آب کمتر از 10 باشد، باید طولِ طولِ مدت شستشو را اقلا یک ساعت در نظر گرفت. برای خشک کردنِ عکسها می شود از پرسهای خشک کن که می توان آنها را داغ نمود استفاده کرد. هرگاه نخواهند عکسها خیلی براق شود ممکن است عکسها را از طرف پشت یعنی از سمت کاغذ روی پرس قرار دهند و در این صورت بدونِ این که خیلی براق شود، خشک خواهند شد.

خصوصیات اعمال چاپ و آگراندیسمان

قبل از هر کار پس از تشخیصِ نوعِ فیلم، کاغذِ مربوط به آن را در دسترس قرار دهید. موقعِ قرار دادن فیلم روی شیشهی دستگاه باید طرف براق فیلم به طرف بالا باشد و سطح حساس و براق کاغذ به طرف پایین. ابتدا فیلم را قرار داده، کاش را روی آن میزان و سپس کاغذ را روی آن فیلم بگذارید و نور دهید. عملیات چاپ باید به ترتیب و به دقت انجام شود. در هنگام چاپ با آگراندیسمان فقط بایستی نور قرمز در تاریکخانه روشن باشد.


پس از آن که فیلم را در دستگاه قرار دادید، و وضوح نهایی را روی کاش به دست آوردید، کاغذ نمونه را زیر نور قرار دهید، دقت کنید وقتی میخواهید کاغذ را زیر کاش بگذارید یا باید چراغ را دستگاه خاموش باشد و یا شیشه ی قرمز جلوی لنز آن باشد. و به هر جهت قبل از دقت در زمان نور دادن نور سفید به کاغذ نتابد. کادر گیری در آگراندیسمان اهمیت بسزایی دارد، انتخاب کادر صحیح بستگی به نوع عکس و سلیقه ی عکاس دارد. برای آن که عکسها به صورت صاف و یک شکل در بیایند، اگر همان طور که در محلولها قرار دارند و خیس خوردهاند، در جریان هوا و به حالت عادی خشک کنیم، به علت داشتن ژلاتین در سطح تصویر در هم پیچیده شده و تقریبا غیر قابل استفاده می شوند، لذا برای خشک کردن آنها از دستگاه خشک کن استفاده می کنند.

توضیحِ چگونگی و شرحِ مراحلِ مختلفِ کار:

آزمایش - گرفتن عکس از طیف لامپ هالوژن:

وسایل آزمایش: منبع تغذیه، لامپ هالوژن، فیبر نوری روکش دار، سه عدسی همگرا به فاصله کانونی 50 (دو عدد) و 100 میلیمتر، توری پراش، پرده سفید

در این آزمایش جدای از اینکه با عکاسی آشنا می شویم هم چنین با فیبر نوری هم آشنا می شویم. هم چنین در کنار ان با توری پراش کار خواهیم کرد و طرز استفاده از آن را یاد خواهیم گرفت. شکل آزمایش در زیر آورده شده است. در این جا نور منبع توسط لنز L در ابتدای فیبر نوری جمع می شود. سپس این نور توسط فیبر به دیافراگم D منتقل می شود. در آنجا دوباره پرتو توسط عدسی L1 موازی شده و نور موازی به طوری C3 می خورد. نور عبوری از توری توسط عدسی عدسی عدسی C4 باز شده و تصویر روی پرده می افتد.



شكل 33: گرفتن عكس از طيف لامپ هالوژن (7).

آزمایش- ظهور و چاپ عکس:

وسایل آزمایش: ظرف مخصوص ظهور فیلم، داروی ظهور فیلم، داروی ظهور کاغذ، داروی ثبوت (مشترک برای کاغذ و فیلم)، گیرههای جداگانه برای هر محلول، سه تشتک برا یظهور و چاپ عکس، آگران دیسمان که مجهز به فیلتر قرمز عکاسی باشد.

فىلى:

ابتدا باید فیلم را ظاهر کنیم. برای این کار در تاریکخانه در تاریکی مطلق، فیلم را از دوربین عکاسی بیرون میآوریم سپس آن را بدور قرقرهٔ مخصوص عکاسی (تانک) پیچیده و آن را درون تانک قرار میدهیم و در تانک را خوب میبندیم. د راین مرحله تمام اجزای تانک و همچنین دست آزمایشر باید خشک باشد. بعد از ا کار محلول ظهور را به داخل تانک میریزیم. برای فیلمهای سیاه و سفید معمولا 5 دقیقه باید فیلم در محلول ظهور قرار بگیرد. البته بهتر است که قبل از مصرف مادهٔ ظهور بروشور داخل آن خوانده شود. اگر در تانک به خوبی بسته شود، نور به داخل آن نفوذ نمی کند. بنابراین می توان چراغ را روشن کرد. پس ازسپری شدن زمان ظهور داروی ظهور ر به داخل ظرف مخصوص آن برمی گردانیم و بلافاصله داخل تانک آب میریزیم و آن را خوب تکان می دهیم و بعد آن را خالی می کنیم. این کار را سه بار تکرار می کنیم. سپس محلول ثبوت را داخل تانک می ریزیم و برای مدت زمان 10 دقیقه صبر می کنیم. در این مدت از تاریکخانه هارج می شویم تا چشمانمان کمی استراحت کند. البته در این فاصله چند بار تانک را تکان می دهیم. پس از گذشت 10 دقیقه داروی ثبوت را به داخل ظرف مخصوص آن برمی گردانیمو آب (که البته بهتر است آب مقطر باشد) به داخل تانک می ریزیم و مانند مرحلهٔ قبل آن را سه بار تکرار می کنیم. سپس آن را برای خشک شدن به بن د مخصوص آن در تاریکخانه آویزان می کنیم. باید توجه شود که از این لحظه تا خشک شن کامل فیلم به هیچ وجه نباید دست بر روی فیلم گذاشته شود.

كاغذ عكاسى:

پس از اینه فیلم خشک شد آن را ظار می کنیم. برای این ار آن را در دستگاه آگران ریسمان قرار می دهیم. ای دستگاه تصویر ثبت شده را بر روی پردهٔ افقی خود می اندازد. از آنجاییکه کاغذ عکاسی سیاه و سفید به نور قرمز حساس نیست، چاپ عکس را می توان در زیر نور قرمز انجام داد. برای این کار دستگاه مجهز به یک فیلتر قرمز است که جلوی مسیر نور دستگاه قرار می گیرد. استفاده از نور قرمز کمک می کند تا قبل از انداختن تصویر روی کاغذ، اندازه و وضوح تصویر تنظیم شود. بعد از این مرحله چراغ دستگاه ر خاموش می کنیم و فیلتر قرمز را از سر را چراغ بر می داریم. پس از تعیین زمان نوردهی کاغذ را نور می دهیم. در این آزایش ما برای سه زمان مختلف 1 ثانیه، 2 ثانیه و 3 ثانیه به کاغذ نور دادیم که زمان گانیه مناسب ترین حالت بود.

حال با ید تصویر ثبت شده را بر روی کاغذ ظاهر و ثبت کنیم. برای این منظور از پیش سه عدد تشتک مخصوص عکاسی را به این صورت آماده می کنیم که در اولی داروی ظهور و در دومی آب و در سومی داروی ثبوت باشد. برای راحتی و جلوگیری از اشتباه همیشه تشتکها را به ترتیب از چپ به راست می چینیم. برای هر تشتک باید گیرهٔ جداگانه استفاده شود.

کاغذ نور خورده را سریع در تشتک ظهور قرار می دهیم. این قسمت ا زعملیات را زیر نور قرمز انجام می دهیم. پس از قرار دادن کاغذ در تشتک ظهور آن را از یک سمت کمی به آهستگی به بالا و پایین می بریم تا تمامی کاغذ به طور یکنواخت با دارو در تماس باشد. کاملا بر روی کاغذ داخل محلول دقیق می شویم و به محض ظهور تصویر و رسیدن به کیفیت مورد نظر عکس را با گیرهٔ مخصوص گرفته و آن را به داخل تشتک آب می اندازیم و خیلی سریع آن را شسته (حداکثر 5 تا 8 ثانیه) و بعد از این کار آن را پشت به رو به داخل تشتک سوم می اندازیم. این کار به این خاطر است که مواد اضافی که از روی کاغذ باید پاک شوند کاملا از سطح جدا شوند. تمام عکس باید در دارو غوطهور شود. در غیر این صورت پس از گذشتن چند رو زعکس زرد می شود. پس از یک دقیقه چراغ را روشن می کنیم تا کیفیت عکس را بررسی کنیم و بعد خموش می کنیم. پس از زمان 10 دقیقه آن را برای 39 ثانیه زیر شیر آب سرد می گیریم و سپس حدود 20 دقیقه آن را در آب غوطهور می کنیم. پس از گذشت این زمان دوباره آن را برای 30 ثانیه زیر شیر آب سرد می گیریم. بعد از اتمام این مراحل عکس را برای خشک شدن آویزان می کنیم.

تحلیل آزمایش، نتیجه گیری و منابع خطا:

در مورد اندازهگیری طیف لامپ هالوژن خطایی که می توان به آن اشاره کرد وجود ابیراهی در سیستم می باشد. از دیگر منابع خطا در این آزمایش نیز میتوان به گونیا نبودن سیستم اشاره کرد. در مورد عکاسی نیز از جمله منابع خطا یکی اشتباهات خود شخص میباشد از جمله در میزان نگهداری فیلم در دائروهای مختلف و زمانبندی آنها. همچنین فاسد و کهنه بودن داروها نیز ممکن است کیفیتکار را پایین بیاورد.

در آزمایش مربوط به آستسگماتیسم به جای کانونی دایروی، بیضی داریم. پرتوهایی که در صفحه عمودی قرار دارند زودتر کانونی میشوند. در نتیجه ما قبل از کانون بیضی به صورت بالا داریم. پرتوهایی که در صفحه افقی قرار دارند دیرتر کانونی میشوند در نتیجه اگر به شکل تصویر بعد از کانون نگاه کنیم بیضی داریم که عمود به بیضی قبلی است.


پاسخ به پرسشها:

پرسش - چرا به هم زدن داروهای عکاسی زمان لازم برای انجام کار را کاهش می دهد؟

حل: این کار باعث می شود که موادی که حل شدهاند از روی سطح کنار روند و فرصت بیشتری برای دارو می باشد تا به سطح فیلم واکنش نشان دهد. بنابراین باعث افزایش سرعت واکنش می شود.

پرسش - چرا در پدیده آستیگماتیسم مقطع نور عبور کرده از عدسی به گونهای که در پیش اشاره شد تغییر میکند؟


حل: وقتی که یک دستگاه نوری ابیراهی کروی و کُما نداشته باشد، این دستگاه برای نقاطی که روی محور یا نزدیکِ آن واقع باشند تصویرِ واضحی خواهد داشت. ولی برای نقاط دور از محور، تصویرِ یک نقطه، یک نقطه نخواهد بود و در این صورت گفته می شود که دستگاه نوری دارای آستیگماتیسم است. جسمِ نقطهایِ P را دور از محور در نظر می گیریم، صفحهای که شاملِ محور و جسمِ نقطهای باشد، صفحهی نصفالنهاری نامیده می شود و صفحهی عمود بر صفحهی نصفالنهاری (که شاملِ محور باشد) صفحهی پیکانی نام دارد. شکلِ زیر طرزِ تشکیلِ تصویر را وقتی که دستگاه نوری فقط دارای آستیگماتیسم است، نشان می دهد.



شكل 34: تشكيل تصوير در هنگام وجود آستيگماتيسم (3).


پرتوهای داخلِ صفحهی نصفالنهاری در مقایسه با پرتوهای داخلِ صفحهی پیکانی در نقطهی متفاوتی همگرا می شوند. مثلا، پرتوهای PA و PA و PA در نقطهی PA و PA در نقطهی PA و برتوهای PA و پرتوهای بیکانی هنوز کانونی نشدهاند، در واقع یک خطِ کانونی وجود دارد که بر صفحهی نصفالنهاری عمود است. این خطِ کانونی T ی کانون مماسی نامیده می شود. به همین ترتیب، چون در PA پرتوهای داخلِ صفحهی نصفالنهاری کانونی نیستند، یک خطِ کانونی به دست می آید که در صفحهی مماسی قرار دارد. پرتوهای داخلِ صفحهی نامیده می شود. فاصله ی بین PA و پرتوهای داخلِ صفحهی مماسی قرار دارد. این خط، خط کانونی پیکانی نامیده می شود. فاصله ی بین PA و برتوهای داخلِ صفحهی مماسی قرار دارد.

برای اینکه سرچشمه ی آستیگماتیسم را در یابیم، مشاهده می کنیم که برای نقطه ی روی محور (وقتی که عدسی فاقد سایر ابیراهیها است) جبهه ی موج خارج شده از عدسی کروی است و بنابراین وقتی که جبهه ی موج پیش می رود، در یک نقطه همگرا می شود و این وقتی که جسم نقطه ای محوری نیست، جبهه ی موجی که خارج می شود کروی نیست و در نتیجه جبهه ی موجی که همگرا می شود، در یک نقطه کانونی نمی شود بلکه روی دو خط کانونی می شود که بر یکدیگر عمودند و خطوط کانونی مماسی و پیکانی نامیده می شوند. شکل تصویر در جایی بین دو خط کانونی دایره ای است و دایره ی با کمترین اغتشاش نامیده می شود.



فاصلهی بینِ کانونهای مماسی و پیکانی با دور شدنِ جسمِ نقطهای از محور افزایش مییابد. بنابراین، کانونهای مماسی و پیکانیِ نقاطی که در فاصلههای مختلف از محور قرار دارند مطابقِ شکلِ بالا بر دو سطح قرار دارند. وقتی دستگاهِ نوری بدونِ آستیگماتیسم نامیده میشود که دو سطح بر هم منطبق باشند. ولی حتی وقتی که دو سطح بر هم منطبق هستند فوری می توان دید که سطحِ تصویرِ نتیجه شده انحنا خواهد داشت. این نقصِ نصویر انحنای میدان نامیده می شود.

به عنوانِ مثالی از تشکیلِ تصویر در هنگامی که آستیگماتیسم وجود دارد، چرخِ پرهداری را مانندِ شکلِ زیر الف هممحور با محورِ عدسی در نظر می گیریم. چون تصویرِ چشمه ی نقطه ای در سطح T خطی عمود بر صفحه ی نصفالنهاری است، در سطح T، حاشیه ی چرخ به طورِ کامل واضح خواهد بود، در حالی که پرهها مانندِ شکلِ زیر ب واضح نیستند. به همین ترتیب چون تصویرِ جسمِ نقطه ای در صفحه ی S خطی واقع در صفحه ی نصفالنهاری است، مطابقِ شکلِ زیر ج پرهها واضحاند، ولی حاشیه واضح نخوهد بود.




پرسش - چرا نور تابیده شده به عدسی باید موازی باشد؟

حل: زیرا ما میخواهیم در این جا یک پدیده ی خاصی رو بررسی کنیم و اگر نور موازی نباشد باعث بوجود آمدن دیگر ابیراهی ها می شود و دیگر آزمایش ما از دقت کافی برخوردار نیست.

عنوان آزمایش: آشنایی با دوربینهای CCD

مانند خیلی از تکنولوژیها CCD ها یک نوع اختراع کاملا متفاوت هستند. CCD ها برای اولین بار در اواخر دههی 60 میلادی در آزمایشگاه بل ساخته شدند، که در واقع هدف ساختن در آن زمان به عنوان یک مدار حافظهی کامپیوتری مطرح بود. پس از مدتی معلوم شد که CCD ها پتانسیل بسیاری کاربردهای دیگر از جمله پردازش اطلاعات و تصویر را هم دارند که توانایی پردازش تصویر در آنان به دلیل حساسیت سیلیکون به نور میباشد به طوریکه نسبت به طول موجهای کوچکتر از 1.1 میلیمتر از خود واکنش نشان میدهد.

مانند IC ها CCD ها نیز بر روی یک سری ویفرهای نازک سیلیکون قرار دارند و یک سری پایه نیز به آنها متصل است که به یکسری مدار برای کارکردهای مختلف مرتبط میشوند (شکل زیر). روی هر ویفر دستگاههایی قرار دارد که هر کدام توانایی ایفای نقش به عنوان یک دستگاه کاربردی و عملگری را دارند. انتخاب هر دستگاه به معنای باز شدن کانالی از ویفر و فرستادن برنامه برای انجام عملی خاص برای سیستم است.



شكل 37: نمايي از تراشه يك CCD (8).

مدلهای مختلف CCD

پردازش تصویر می تواند به سه طریق اساسی انجام گیرد، اسکن نقطهای، خطی و سطحی. CCD ها می توانند اسکن خطی و سطحی انجام دهند.

اسكن نقطهاي

در اینجا تنها از یک پیکسل استفاده می شود و برای دستیابی به اطلاعات سلولها از مختصات ناپیوسته ی دکارتی مثلا x و y استفاده می کنند. از جمله مزیتهایی که این نوع دارد کیفیت بالا و یکنواختی تصویر می باشد، هم چنین هزینه ی این نوع اسکن کم است. البته این مدل بدی هایی هم دارد از جمله، خطاهای ثبتی که هنگام حرکت در راستای x و y پدید می آید، سرعت نسبتا کمی که در خواندن فریمها وجود دارد و پیچیدگی که در سیستم وجود دارد به علت حرکت دو بعدی در راستای x و y.

اسكن خطى

در این مدل یک آرایهای از آشکارکنندهها را در یک ردیف پشت سر هم قرار می دهند، در این صورت به این طریق عمل اسکن کردن فقط در یک حهت امکان پذیر است. در این حالت خط اطلاعاتی که از یک مرحله به دست آمده است قبل از اینکه به خط جدید وارد شود توسط سیستم گرفته و بازخوانی می شود. از لحاظ فیزیک طول اسکنر CCD خطی بستگی به میزان ویفر سیلیکونی دارد که بکار رفته است. البته برای غلبه بر این محدودیت می توان چند تا آرایه از این CCD های خطی رو کنار هم چید که البته این باعث افزایش هزینه و هم چنین پیچیدگی سیستم می شود.

زمان اسکن کزدن از طریق اسکن خطی خیلی بهتر از اسکن نقطهای است. از جمله مزایای این سیستم کیفیت بالا و هم چنین مکانیزم اسکن سادهای دارد. اگر چه در اینجا هم فضای سلول و اندازه ی آنان کیفیت را محدود می کند. دقت اندازه گیری پیکسلها همگن و یک جور نیست و این مسئلهای است که باید توسط سیستم در نظر گرفته بشود. هم چنین در اینجا اگر چه سرعت اسکن نسبت به حالت نقطهای بهتر است ولی باز هم برای بسیاری از کاربرد هم مناسب نیست. هم چنین هزینهه این نوع سیستم نسبت به مدل نقطهای بیشتر می باشد.

اسكن سطحي


در اینجا می توانیم یک سری آرایههای دو بعدی به گونهای بسازیم و بکار بریم که در یک بار آشکار سازی تمامی اطلاعات مربوط به تصویر را بردارد. در این صورت، دیگر نیازی به حرکت آشکارساز و یا صفحه نداریم. با این روش می توانیم شرعت خیلی زیادی هم را با دقت بالای ثبت اطلاعا به دست آوریم. هم چنین این سیستم، سیستم پیچیدهای نیست. به هر حال کیفیت تصویر در اینجا محدود به دو بعد و ابعاد سیستم می شود. یکی از معایب آن هزینه ی بالایی است که اینجور سیستمها دارند.

معماري CCD

معماری های مختلفی برای CCD وجود دارد. در مدلهای Full-frame-transfer و Full-frame از خازنهای معماری های مختلفی برای CCD وجود دارد. در مدلهای Interline transfer از فوتودیودها استفاده می کنند. در اینجا به MOS و accordion و frame-interline transfer و frame-interline transfer و charge injection و charge injection

معماری (FF) معماری

shift ساده ترین نوع معماری را دارند و ساخت و تولید آنها نیز آسان است. اینها شامل CCD های از نوع FF ساده ترین نوع معماری را دارند و ساخت و shift register سری برای CCD هستند. همچنین مجهز به آمپلیفایر برای سگنال خروجی نیز میباشند (ر.ک. شکل زیر).




شكل 38: معماري FF (8).

اطلاعات مربوط به تصویر به صورت اپتیکی در آرایههای موازی قرار می گیرد که در واقع مانند صفحات تصویر عمل می کنند. دستگاه اطلاعات صفحه را می گیرد و تصویر را به اجزای ریزی تجزیه می کند به طوریکه با تعداد پیکسل های گسستهی صفحه تعریف می شوند. این ردیف اطلاعاتی که از صفحه به دست می اید به صورت موازی به یک ثباتی که با دستگاه سری است فرستاده می شود، که این ثبات ردیفهای اطلاعات را به صورت شاخهی سری ای از دادهها انتقال می دهد. ین فرایند تا زمانی ادامه پیدا می کند که تمامی ردیفهای اطلاعات از تراشه خارج شوند. پس از آن تصویر بوسیلهی اطلاعاتی که در اختیار سیستم است بازسازی می شود.

از آنجایی که ثبات موازی هم برای مرحلهی آشکارسازی و هم خواندن استفاده میشود نیاز به یک شاتر همزمان کننده وجود دارد تا از درستی مرحلها و اطلاعات مطمئن شویم.سادگی که در این نوع CCD ها وجود دارد باعث شده است که هم کیفیت بالا باشد و هم حجم کوچک باشد.

معماری Frame-Transfer (FT)

معماری که در اینجا استفاده شده است شبیه به معماری بالا است با این تفاوت که در اینجا یک ثبات موازی جداگانه وجود دارد که به آن آرایهی ذخیره می گویند و نسبت به نور هم حساس نیست. (ر.ک. شکل زیر) ایده از اینجا می آید که بتوانند خیلی سریع اطلاعات به دست آمده از صفحه را به آرایهی ذخیره منتقل کنند. به بیرون انتقال دادن داده ها از تراشه درست به مانند بالا است در حالیکه در اینجا در همان حین آرایهی ذخیره در حال جمعآوری اطلاعات فریم جدید است.




یکی از مزایای این نوع معماری این است که دیگر نیاز به شاتر برای هماهنگ کردن زمانی نیست در نتیجه سرعت خواندن اطلاعات خیلی بالا می رود. نکتهی بارزی که در اینجا وجود دارد نظم و ترتیبی است که در خواندن و فرستادن اطلاعات وجود دارد، اگر چه در اینجا نیز به دلیل اینکه همزمان با داده گیری اطلاعات به ثبات آرایهی ذخیره فرستاده می شود ایراداتی در تصویر بوجود می آید. از آنجایی که برای این نوع معماری دو تا صفحهی سیلیکون لازم است بنابراین

معماری (ILL) معماری

این نوع CCD دارای هزینهی زیادی میباشد.

در این نوع معماری کاستی هایی که در مورد مدل بالا قرار داشت بوسیلهی جداسازی بخش آشکارسازی تصویر و بازسازی اطلاعات تا حدودی رفع شده است. این جداسازی بوسیلهی یک منطقهی حساس به نورِ ایزوله که بین خطوطی که حساسیت ندارند و برای بازخوانی موازی بکار برده میشوند، قرار دارند، انجام می پذیرد (ر.ک. شکل زیر). بعد از اینکه یک صحنه کامل شد، سیگنالهایی که در پیکسلها جمعآوری شدهاند بلافاصله به قسمت محافظ نور CCD منتقل می شوند. پس از این مرحله فرستادن اطلاعات به خروجی مانند مدلهای بالا انجام می گیرد.

همزمان با بازخوانی اطلاعات مربوط به فریم جدید شروع به کامل شدن می کند، بنابراین به این طریق به صورت پیوسته می توان به ترتیب کارها را انجام داد و در نتیجه سرعت بالا می رود. هم چنین به دلیل معماری که استفاده شده است نقیصههایی که در مدلهای قبلی وجود داشت در این مدل به صورت چشم گیری کاهش پیدا کرده است.



شكل 40: معماري IL (8).

از جمله معایب مهمی که این نوع معماری دارد پیچیدگیهای زیاد دستگاه میباشد که با عث شده است هزینهی آن هم افزایش پیدا کند. در اینجا همچنین حساسیت به دلیل استفاده از قسمت محافظ شده از نور پایین آمده است، زیرا قسمتی از هر سلول به این کار اختصاص داده شده است. به دلیل کاهش روزنهها و کانالها احتمال وقوع خطا نیز بالا میرود.

مفاهيم اساسي CCD

تصویر برداری بوسیلهی CCD در سه مرحله انجام می گیرد.

- 1. آشکارسازی که در واقع نور را به بار الکتریکی درون پیکسلهای مجزا تبدیل می کند.
 - 2. انتقال بار، که بستههای بار را به زیرلایهی سیلیکون انتقال می دهد.
 - 3. تبدیل بار به ولتاژ و تقویت خروجی

تبدیل نور به بار الکتریکی


تصویر زمانی به دست میآید که نور فرودی به صورت فوتون برسد به آرایههای سلولها. انرژی وابسته به هر فوتون بوسیلهی سیلیکون جذب میشود و در نتیجه جفت الکترون – حفره تشکیل میشود. تعداد الکترونهای جمع شده در هر پیکسل رابطهی مستقیمی دارد با مقدار نور و زمان نوردهی. همچنین یک رابطهی غیرخطی نیز با طول موج دارد.

فاکتورهای زیادی هستند که توانایی جذب فوتون را مورد تاثیر قرار میدهند. لایههای نازک فلز که روی سطح سیلیکون نشانده شدهاند میتواند باعث جذب یا بازتاب نور شود. فوتونها در عمقهای مختلفی از سیلیکون جذب میشوند و این بستگی به طول موج آنها دارد.

چاهها و سدهای پتانسیل:

CCD ها از اصول حاکم بر اکسیدهای فلزی نیمهرساتا (MOS) تبعیت میکنند. ساختار MOS شامل مواد رساتایی است که روی یک نیمه رسانا قرار داده شده است و در بین آنها یک لایهٔ نازک نارسانا (دیاکسید سیلیکون) ساندویچ شده است.

با اعمال ولتاژ به gate (مادهٔ رسانا در MOS) یا همان الکترود، پتانسیل الکتروستاتیکی در نیمه زسانا تغییر میکند. با یک ولتاژ مشخص یک چاه پتانسیل در سیلیکون بوجود میآید که میتواند الکترونهای ایجاد شده توسط نور را به تله بیاندازد. این الکترونها میتوانند با سدهای ایجاد شده در طرفین چاه در آن حبس شوند.با توجه به اندازهٔ ولتاژ هر gate میتواند یک سد یا یک چاه پتانسیل ایجاد کند (شکل زیر).




شکل 41: نحوهی کار چاهها و سدهای پتانسیل در CCD (8).

انتقال بار:

معمولا برای انتقال بار از روش four charge transfer استفاده می شود. توجه کنید که وقتی یک بسته بار را از یک سلول متتقل می کنید، در واقع اطلاعات تمام سلولها را جابجا می کنید.

Four charge transfer CCDs

در این نوع CCD هر چهار gate به طور زنجیرهای به هم متصل می شوند. همانطور که در شکل زیر می بینید، اگر به gate های ϕ_2 و ϕ_1 ولتاژ بالاتری نسبت به ϕ_2 و ϕ_3 اعمال شود، یک چاه پتانسیل زیر ϕ_2 و پایجاد می شود که به آن depletion region می گویند. اگر ϕ_3 و ϕ_4 جای یکدیگر را از نظر اندازهٔ ولتاژ عوض کنند، چاه پتانسیل (اطلاعات) به زیر ϕ_3 و ϕ_4 منتقل می شود.



این عمل برای ϕ_2 و ϕ_4 نیز تکرار می شود و اطلاعات به زیر ϕ_3 و ϕ_4 متتقل می شود.

CCD های three phase channel هم به این صورت کار می کنند ولی به جای چهار gate هر سه gate تشکیل یک سلول می دهند.

عنوان آزمایش: همدوسی و تداخل امواج نوری

چکیده:

تداخلسنجی یکی از متداولترین و دقیقترین روشهای اپتیکی برای اندازه گیریِ کمیتهای اپتیکی برای اندازه گیریِ کمیتهای کاربرد و کمیتهای فیزیکی مانندِ طولِ موج، ضریبِ شکست، ضخامت، طولِ همدوسی، ابیراهی و می باشد. بر اساسِ کاربرد و نوع کمیت مورد اندازه گیری تداخل سنجهای گوناگونی ابداع گردیدهاند.

در این قسمت با چگونگیِ کارِ تداخلسنجِ مایکلسون، که بیشترِ تداخل سنجها بر پایهی آن طراحی و ساخته شدهاند، آشنا خواهیم شد و با کمکِ آن طولِ همدوسی یک چشمهی نور را اندازه خواهیم گرفت.

مقدمه و تعریف صورت مسئله:

تداخل نور و مفهوم همدوسی

هنگامی که دو موج الکترومغناطیسی به یک نقطه می رسند، بر حسب اینکه از نظرِ فازی نسبت به هم چگونه باشند، توزیع میدانِ حاصل از بر هم نهی این دو موج حالتهای گوناگونی را می تواند داشته باشد. فرض می کنیم دو موج تخت B,A به صورت زیر داشته باشیم

$$A(x, y) = A_{\circ}(x, y) e^{-i\varphi(x, y)}$$

$$B(x, y) = B_{\circ}(x, y) e^{-i\psi(x, y)}$$

شدت میدان حاصل از برهمنهی این دو موج برابر خواهد بود با

$$I(x, y) = AA^* + BB^* + A^*B + AB^* = |A(x, y)|^2 + |B(x, y)|^2 + 2A_{\circ}B_{\circ}\cos\delta$$

 $I(x, y) = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\cos\delta$

که در آن B,A است. همانطور که دیده می شود توزیعِ شدت $\delta(x,y)=\psi(x,y)-\phi(x,y)$ است. همانطور که دیده می شود توزیعِ شدت میدان دارای دو جمله ی ثابت است و یک جمله ی متغیر که تابعی سینوسی از اختلافِ فازِ دو موج است. اگر $\delta=2m\pi$ که در آن m یک عدد صحیح است، آنگاه دامنه ی دو موج بر هم افزوده می شوند و تداخل سازنده خواهد بود و بیشینه ی شدت (نوارِ روشن) خواهیم داشت. اگر $\delta=(2m+1)\pi$ آن گاه دامنه ی دو موج از هم کم می شوند و تداخل ویران گر خواهد بود و کمینه ی شدت (نوارِ باریک) خواهیم داشت.

بدین ترتیب نقشِ تداخلی تشکیل می شود. همان طور که از روابطِ بالا دیده می شود، برای آن که یک نقشِ تداخلیِ ثابت و پایدار داشته باشیم، باید رابطه ی فازیِ بینِ امواجِ تداخل کننده در هنگامِ انتشار ثابت باشد. به چنین امواجی امواجِ همدوس (coherent) می گویند. پس در واقع دو موج هنگامی می توانند با هم تداخل کنند که همدوس باشند. مسافتی را که دو موج طی می کنند و در طی آن رابطه ی فازیِ آن ها ثابت باقی می ماند، طولِ همدوسی و مدت زمانِ طی کردن

این مسافت را زمانِ همدوسی مینامند. تمامیِ چشمههای نوری (حتی چشمههای به اصطلاح تکرنگ) دارای پهنای خط میباشند. اگر $\Delta\omega$ پهنای فرکانسی نور مورد مطالعه باشد، زمان همدوسی برابر خواهد بود با

$$t_C = \frac{\pi}{\Delta \omega}$$

بر این اساس طول همدوسی که با کمک روابط بین طول موج و فرکانس به دست می آید برابر است با

$$l_C = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

همدوسي زماني

جابجایی متناظر با موج تخت یک بعدی را که در امتداد x انتشار می یابد می توان به صورت زیر نوشت

$$\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-wt)}$$

که در آن A دامنهی موج و معمولاً به صورت مختلط است. اگر بنویسیم

$$A = |A|e^{i\varphi}$$

در این صورت با استفاده از روابط بالا خواهیم داشت

$$\Psi(x,t) = |A|e^{i(kx-wt+\varphi)}$$

جابجایی واقعی که آن را با E نشان میدهیم، جزء حقیقی Ψ است و بنابراین، با رابطه زیر بیان می شود

$$E = |A|\cos(kx - wt + \varphi)$$


لیکن، جابجایی که معادلهی بالا معرفِ آن است، عملا ناممکن است، زیرا به ازای مقداری اختیاری از x معادلهی بال پیش بینی می کند که جابجایی به ازای $x + \infty - \infty$ سینوسی است (شکل زیر الف). مثلا،


$$E(x=0,t) = |A|\cos(wt - \varphi)$$

عملا، برای یک چشمه ی نور لامپ معمولی (نظیر لامپ سدیم)، میدان به ازای همه ی مقادیر زمانی کاملا سینوسی نیست و در واقع میدان به صورتی است که در شکل زیر ب نشان داده شده است. علت این امر آن است که وقتی که یک اتم تحریک شده به حالت پایه برمی گردد و نور گسیل می دارد، دوام تپ حدود 10^{-10} ثانیه است. بنابراین، به مدت زمانی حدود 10^{-10} ثانیه میدان سینوسی باقی می ماند. این مدت را زمان همدوسی باریکه ی نوری می گویند و معمولا آن را با au_{C} نشان می دهند. طول همدوسی نور، L، را از معادله ی زیر به دست می آوریم

$$L = c \tau_C$$

که در آن c سرعت نور است.





پهنای خط

اگر دو طولِ موج نزدیک به هم λ_2, λ_1 را داشته باشیم، در آزمایش تداخل سنج مایکلسون، اگر

$$\frac{2d}{\lambda_2} - \frac{2d}{\lambda_1} = \frac{1}{2}$$

نقشِ تداخلی ناپدید می شود. در اینجا 2d اختلافِ راهِ بینِ دو باریکه را نشان می دهد. بنابراین

$$2d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_1 - \lambda_2)} \approx \frac{\lambda^2}{2(\lambda_1 - \lambda_2)}$$


اگر فرض کنیم که باریکه، به جای دو طولِ موجِ جدا، شاملِ همهی طولِ موجهای موجود بینِ $\lambda + \Delta \lambda, \lambda$ باشد، آنگاه اگر فرض کنیم که باریکه، به خواهند شد. اگر $\frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$ فریزها مشاهده نخواهند شد.

بدین ترتیب، همدوسیِ زمانیِ باریکه را میتوان مستقیما به پهنای خطِ طیفی ربط داد. از آنجا که اگر اختلافِ راه از طولِ موجهای همدوسیِ L بیشتر باشد فریزها مشاهده نمیشوند، میتوانیم فرض کنیم که باریکه شاملِ همه طولِ موجهای بین $\lambda + \Delta \lambda, \lambda$ است، به طوری که


$$\Delta \lambda \approx \frac{\lambda^2}{L}$$

تداخلسنج مايكلسون

نومدارِ طرحوارهی تداخل سنج مایکلسون در شکلِ زیر نشان داده شده است. $\bf S$ نمایان گرِ چشمه ی نوری و $\bf L$ نمایان گرِ تیغه ی شیشه ای دانه دانه ای است که یک چشمه ی گسترده با شدت تقریبا یکنواخت تولید می کند. $\bf M_2$ یک تقسیم کننده ی باریکه است، یعنی از باریکه ی تابیده بر $\bf G_1$ مقداری بازمی تابد و مقداری عبور می کند. $\bf M_2$ آینه های مسطحی با کیفیت خوب هستند که بازتابند گیِ زیادی دارند. یکی از آینه ها (معمولا $\bf M_1$) ثابت است و آینه ی دیگر (معمولا $\bf M_1$) می تواند به وسیله ی یک پیچ در مسیری که دقیقا با ماشین مشخص شده است به تیغه ی شیشه ای $\bf M_2$ نسبت به نزدیک یا از آن دور شود. در تنظیمِ عادیِ تداخل سنج، آینه های $\bf M_2$ بر هم عمودند و $\bf G_1$ در زاویه ی $\bf M_2$ نسبت به آینه قرار دارد.




موجهای ناشی از نقطه ی P توسطِ تقسیم کننده ی باریکه ی G_1 قدری بازتاب و قدری عبور می کنند، و دو باریکه ی حاصل به ترتیب زیر تداخل می کنند: موج بازتابیده، که در شکل با (1) نشان داده شده است، در M_1 بازتاب دیگری می یابد و موج بازتابیده به طورِ جزیی از G_1 عبور می کند، این موج با شماره ی (5) در شکل نشان داده شده است. موج عبور کرده که در شکل با (2) نشان داده شده است، توسط M_2 بازمی تابد و سپس به طورِ جزیی از M_1 بازتابیده می شود و نتیجه در شکل با (6) نشان داده شده است. موجهای (5) و (6) مطابقِ شکلِ زیر با هم تداخل می کنند. این مطلب به سادگی از این واقعیت مشهود است که اگر M_2 , M_1 فاصلههای آینههای M_2 , M_1 از تیغه ی M_2 بازتابیده این طور به نظر می رسد که موجهای ناشی از نقطه ی M_2 از دو آینه ی موازی M_2 , M_1 به فاصله ی M_2 بازتابیده شده باشند.



شكل 45: نور انتشار يافته از يك چشمه گسترده (3).

اگر یک چشمه ی گسترده به کار بریم، در روی صفحه ی عکاسی که در موضع چشم قرار گیرد، نقشِ تداخلیِ خاصی به دست نخواهد آمد. ولی، اگر به جای آن دوربینِ عکاسی داشته باشیم که بر بینهایت تنظیم شود، روی صفحه ی کانونی فریزهای دایره ای به دست خواهند آمد، و هر دایره با مقدارِ θ' معینی متناظر است (ر.ک. شکلِ بالا). فریزهای دایره ای شبیه آنهایی است که در شکل زیر نشان داده شده است. این فریزها را فریزهای هایدینگر مینامند.



شکل 46: فریزهای مشاهده در تداخل سنج مایکلسون (3).

باید گفت که راهِ اضافیِ پیموده شده توسطِ یکی از باریکهها برابر است با (x_1-x_2) و شرطِ روشن بودنِ حلقه عبارت است از

$$2d\cos\theta' = m\lambda$$

که در آن m عددی است صحیح و $d=x_1-x_2$ به همین ترتیب شرط مربوط به حلقه ی تاریک عبارت است از

$$2d\cos\theta' = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

معادلههای بالا بر این نکته دلالت دارند که وقتی که d افزایش مییابد، فریزها به هم نزدیک تر میشوند. از این گذشته وقتی که M_1 به نامی که d کاهش مییابد، نقشِ فریزها به از بین رفتن در مرکز تمایل مییابند. در واقع، اگر وقتی که آینه ی M_1 به فاصله ی d حرکت میکند d فریز در مرکز از بین برود، باید داشته باشیم d حرکت میکند d فریز در مرکز از بین برود، باید داشته باشیم


$$2d = m\lambda$$
$$2(d - d_{\circ}) = (m - N)\lambda$$

که در آن heta' = 0 قرار داده شده است، زیرا فریزِ مرکزی را نگاه می کنیم. بنابراین

$$\lambda = \frac{2d_{\circ}}{N}$$

این کار در واقع روشی را برای اندازه گیریِ طولِ موج به ما میدهد.

در تداخلسنج مایکلسون، تقسیم کننده ی باریکه ی G_1 شاملِ تیغهای است، که سطحِ پشتِ آن به طورِ جزیی نقرهاندود شده است و بازتاب از آن به ترتیبِ نشان داده شده در شکلِ زیر در سطحِ پشت صورت می گیرد. بیدرنگ آشکار می شود که باریکه ی (5) سه بار از تیغه ی شیشهای می گذرد و برای جبرانِ این راهِ اضافی تیغه ی جبران کننده ی G_2 که دقیقا همان ضخامتِ G_1 را دارد، قرار می دهیم.



شکل 47 در یک تداخل سنج واقعی یک جبران گر نیاز است (3).

 G_1 باید گفت که برای چشمه ی تکفام در واقع به تیغه ی جبران کننده احتیاجی نیست، زیرا راهِ اضافیِ 2t را که توسط باید گفت که برای چشمه ی تکفام در واقع به تیغه ی جبران M_1 به اندازه ی m که در آن m ضریب شکست شیشه ی M_1 است. جبران کرد. ولی، برای نورِ سفید، فقط چند فریزِ رنگی در اطرافِ نقطه ی مربوط به اختلافِ راهِ صفر مشاهده خواهد شد، و چون ضریبِ شکست به طولِ موج بستگی دارد، برای دیدنِ نقشِ فریزها وجودِ تیغه ی جبران کننده لازم است.


توضیح چگونگی و شرح مراحل مختلف کار:

آزمایش – اندازهگیری طول همدوسی لیزر هلیوم –نئون:

وسایل آزمایش: لیزر هلیم - نئون، دو عدد آینه تخت، باریکه شکن منشوری، میکرومتر، ریل مدرج، عدسی

در اینجا آزمایشی که انجام میدهیم تداخلسنج مایکلسون میباشد. اصول این آزمایش به این صورت است که از آنجاییکه ما تا زمانی تداخل داریم که اختلاف فاز امواج ثابت باشند. در نتیجه میتوان با این آزمایش طول همدوسی یک لیزر را محاسبه کرد. لیزری که در اینجا استفاده میکنیم یک لیزر هلیوم-نئون میباشد.

برای این کار ابتدا میز را به صورت زیر آماده میکنیم. سپس در اینجا میآییم و عدسی و آینهها را به گونهای میچینیم که طول دو بازو دقیقا برابر باشد و همچنین طرح تداخلی را روی پرده ببینیم. از آنجاییکه با موج کروی سر و کار داریم فریزهایی که میبینیم به صورت دایروی هستند. سپس می آییم و یکی از آینه ها را شروع به دور کردن می کنیم. آنقدر این کار را انجام می دهیم تا فریزها از بین بروند. مختصات محل را یادداشت می کنیم. پس از آن میآییم و بار دیگر آن را نزدیک می کنیم و آن را آنقدر نزدیک می کنیم که باز هم در این حالت فریزها از بین بروند. طول همدوسی برابر است با دو برابر این اختلاف راهی که به دست آوردیم زیرا نور این مسیر را دو بار طی می کند. اختلاف راهی که ما در این آزمایش بدست آوردیم برابر 23 سانتی متر بود که بنابراین طول همدوسی 46 سانتی متر به دست می آید.



شكل 48: تداخل سنج مايكلسون (7).

تحلیل آزمایش، نتیجهگیری و منابع خطا:

از جمله مواردی که میتوان در این آزمایش به آن اشاره کرد فریزهای تداخلی دایروی شکل بودند، که همانطور که در بالا به آن اشاره شد به دلیل کروی بودن موجهای نوری استفاده شده در این آزمایش میباشد.

از جمله منابع خطایی که میتوان در این آزمایش نام برد وجود لرزش در میز میباشد. این آزمایش شدیدا به لرزش حساس است.

از دیگر عوامل خطا استفاده از خطکش معمولی برای اندازه گیری طول میباشد. با اینکه آینهها با دقت میکرون جابجا میشوند ولی چون باید کل فاصله اندازه گیری شود در نتیجه از خطکش معمولی استفاده شد که خطایی را در اینجا وارد میکند.

از دیگر منابع خطا تشخیص محل دقیق محو شدن فریزها میباشد. زیرا فریزها شدیدا به لرزش حساس هستند و اگر بیدقتی صورت گیرد، نتیجهی درستی به بار نخواهد نشست.

پاسخ به پرسشها:


پرسش - اساس کار تداخل سنج مایکلسون و چگونگی بستگی شکل نقش تداخلی به شکل جبههی موج نورهای تداخل کننده را بیان کنید.

حل: برای آن که یک نقشِ تداخلیِ ثابت و پایدار داشته باشیم، باید رابطه ی فازیِ بینِ امواجِ تداخل کننده در هنگامِ انتشار ثابت باشد. به چنین امواجی امواجِ همدوس (coherent) می گویند. پس در واقع دو موج هنگامی می توانند با هم تداخل کنند که همدوس باشند. مسافتی را که دو موج طی می کنند و در طیِ آن رابطه ی فازیِ آنها ثابت باقی می ماند، طولِ همدوسی و مدت زمانِ طی کردنِ این مسافت را زمانِ همدوسی می نامند. این در واقع اساس کار استفاده از این تداخل سنج برای پیدا کردن طول همدوسی می باشد.

اگر از جبهه موج کروی استفاده کنیم فریزهای دایروی خواهیم داشت و اگر جبهه موج تخت باشد فریزهای خطی خواهیم داشت.

پرسش – چرا در طرحوارهی استاندارد تداخل سنج مایکلسون به تیغهی جبرانگر نیاز است؟ باریکه شکن منشوری چگونه نبودن آن را جبران میکند؟

حل: در تداخلسنج مایکلسون، تقسیم کننده ی باریکه ی G_1 شاملِ تیغهای است، که سطحِ پشتِ آن به طورِ جزیی نقرهاندود شده است و بازتاب از آن به ترتیبِ نشان داده شده در شکلِ زیر در سطحِ پشت صورت می گیرد. بیدرنگ آشکار می شود که باریکه ی G_2 سه بار از تیغه ی شیشهای می گذرد و برای جبرانِ این راهِ اضافی تیغه ی جبران کننده ی G_2 که دقیقا همان ضخامت G_1 را دارد، قرار می دهیم.



شکل 49: در یک تداخل سنج واقعی یک جبران گر نیاز است (3).

 G_1 باید گفت که برای چشمه ی تکفام در واقع به تیغه ی جبران کننده احتیاجی نیست، زیرا راه اضافی 2t را که توسط باید گفت که برای چشمه ی تکفام دادن آینه ی M_1 به اندازه ی m که در آن m ضریب شکست شیشه ی m است، ایجاد شده است، می توان با حرکت دادن آینه ی m به اندازه ی m که در آن m

جبران کرد. ولی، برای نورِ سفید، فقط چند فریزِ رنگی در اطرافِ نقطهی مربوط به اختلافِ راهِ صفر مشاهده خواهد شد، و چون ضریبِ شکست به طولِ موج بستگی دارد، برای دیدنِ نقشِ فریزها وجودِ تیغهی جبران کننده لازم است.حال با توجه به اینکه در باریکه شکن منشوری، نور در وسط دو قسمت می شود، در نتیجه نور باریکه دوم هم باید 3 بار از شیشه رد شود و در نتیجه نیازی به جبران گر نیست.

پرسش – چرا دو برابر مقدار بدست آمده از تفاضل دو مختصات مذکور برابر طول همدوسی چشمهی مورد مطالعه است؟

حل: چون باریکه این مسیر را یکبار می رود و یکبا برمی گردد، دو برابر این فاصله طول همدوسی چشمه مورد نظر است.

پرسش - در آزمایش شما طول همدوسی چقدر بدست آمد؟ خطای اندازه گیری شما چقدر است؟

حل: در این آزمایش ما طول همدوسی را 46 سانتیمتر بدست آوردیم که به دلیل اندازه گیری با خط کشی که داشتیم خطا 0.5 میلیمتر بود.

پرسش - بالاترین مرتبه فریزهای نقش تداخلی بدست آمده چه رابطهایی با اندازهی اختلاف طول دو بازو دارد؟ آن را بدست آورید.

حل: فرمول زیر را داریم:

$$2 d\cos\theta_{\rm m} = m\lambda_0$$

در این صورت، بالاترین مرتبه فریزهای نقش تداخلی وقتی بوجود می آید که $heta_{
m m}$ ، صفر شود و بنابراین رابطهی زیر برقرار است

$$m_{\text{max}} = \frac{2d}{\lambda_0}$$

عنوان آزمایش: پراش نور و اپتیک فوریه

چکیده:

می دانیم که بر اساس اصل هویگنس هر نقطه از جبهه ی موج خود به مانند یک چشمه ی امواج کروی ثانویه عمل می کند که به آنها موجکهای هویگنس می گویند. پوش این موجکهای جدید در واقع محل جدید جبهه ی موج را پس از طی مسافت Δx می دهد. یک چشمه ی نور گسترده در نظر بگیرید که جسمس در مقابل آن قرار گرفته است. اگر از دیدگاه اپتیک هندسی به مسئله نگاه کنیم مرز بین سایه و روشن باید درست تیز و مشخص باشد. ولی در عمل این گونه نیست و نیمسایه هم وجود داردو این در واقع همان پراش نور فرودی از لبه ی جسم است.

مقدمه و تعریف صورت مسئله:

موج تختی را در نظر می گیریم که بر یک شکاف بلند و باریک با پهنای b فرود می آید (شکل زیر). بنابر اپتیک هندسی انتظار می رود که ناحیه ی AB از پرده ی SS' روشن شود و قسمت باقی مانده تاریک باشد. اما وقتی مشاهده ی دقیقی انجام گیرد، پی می بریم که اگر پهنای شکاف در مقایسه با طول موج خیلی بزرگ نباشد، در این صورت شد تنور در ناحیه ی AB یکنواخت نیست و درون سایه هندسی نیز یک مقداری شدت وجود دارد. این پهن شدگی موج در ضمن عبور از شکاف باریک را پراش و تزیع شدت روی پرده را نقش پراش می نامند.




شكل 50: عبور موج تخت از روزنه (3).

برای مطالعه ی پدیده ی پراش معمولا معادله ی موج را هنگامی که در مسیر آن یک مانع قرار داده شده است حل می کنند و بدین ترتیب توزیع میدان را در نقطه ی مشاهده به دست می آورند

$$E(r_{\circ}) = \frac{i}{\lambda} \iint \frac{E_{i}(\vec{r})}{R} e^{-h\vec{k}.\vec{R}} ds$$

این رابطه را گاهی انتگرال فرنل مینامند. که در آن R فاصلهی مانع از نقطهی مشاهده، $E_i(r)$ شدت میدان در نقطهی مشاهده، k بردار موج، k طول موج، و k فاکتور انحنا نامیده می شود و معیاری از اثر هندسی روزنه بر روی موج فرودی است.




شكل 51: هندسهى پراش فرانهوفر (7).

حل دقیق این انتگرال غیر از چند حالت خاص بسیار مشکل و پیچیده است. معمولا این انتگرال برای چند حالت خاص حل میشود. دو حالت کلی برای زدن تقریب و حل این انتگرال در نظر گرفته میشود:

- 1. اندازهی روزنه نسبت به فاصلههای چشمه و نقطهی مشاهده تا صفحهی شامل روزنه بسیار کوچک است. در این حالت موج فرودی را می توان تخت در نظر گرفت. این تقریب به پراش فرانهوفر معروف است.
- 2. اندازهی روزنه با فاصلههای چشمه و نقطهی مشاهده تا صفحهی شامل روزنه قابل قیاس است. در این حالت موج فرودی را میتوان کروی در نظر گرفت. این تقریب به پراش فرنل معروف است.

توری پراش:

در نقش تداخلی پرتوهایی که از دو خط همسایه یی توری به مشاهده گر می رسند، برای مکانهایی که اختلاف راه پیموده شده برای پرتوها یعنی $\Delta_2 - \Delta_1$ برابر مضرب درستی از طول موج باشد تداخل سازنده رخ می دهد (شکل زیر).



شکل 52: پراش از یک توری عبوری (7).

با توجه به شکل بالا از راه هندسی به رابطه ی زیر می رسیم

$$d.(\sin\varphi - \sin\psi) = m\lambda$$

 ψ که در آن d برابر مجموع پهنای بخش تیره و پهنای بخش شفاف میباشد و ثابت توری نام دارد. ϕ زاویهی پراش، ψ زاویهی فرود و m عدد درست میباشند. فرمول بالا اساسی ترین رابطهای است که ویژگیهای یک توری را بیان می کند. همان طور که مشاهده می شود زاویه ی پراش به زاویه فرود بستگی دارد. زاویه ی پراش هم چنین به طول موج پرتوی فرودی بستگی دارد که همین ویژگی این امکان را به ما می دهد که از آن به عنوان یک عنصر پاشنده بهره ببریم.

طیفهای مرتبههای گوناگون

برای m های مختلف، توری تعداد زیادی طیف می دهد. برای m=0 طیف مرتبه صفر را خواهیم داشت که برای آن $\sin \phi = \sin \psi$ آن $\sin \phi = \sin \psi$ می باشد و هیچ بستگی به λ وجود ندارد. حد بالایی m توسط رابطهی

$$|\sin \varphi - \sin \psi| \le 2$$

تعیین می شود. از رابطه ی اساسی داریم

 $m\lambda \leq 2d$

و در نتیجه برای مقدار بیشینه m خواهیم داشت

$$m_{\max} \leq \frac{2d}{\lambda}$$

برای اینکه توری حداقل پراش مرتبهی یک را بدهد باید داشته باشیم

$$d > \frac{\lambda}{2}$$

قدرت تفکیک:

قدرت تفکیک توری پراش که به صورت زیر تعریف میشود عاملی است که ما را مجبور میکند تا ثابت توری را کاهش دهیم

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = m.N$$

همانطور که مشاهده میکنید به غیر از مرتبهی پراش، تعداد کل خطهای طوری ${f N}$ نیز در روی قدرت تفکیک تاثیر میگذارد.

پاشندگی:

پاشندگی زاویهای از دیفرانسیل گیری از رابطهی اساسی بر حسب λ به دست میآید

$$d.(\sin\varphi - \sin\psi) = m\lambda$$

$$\Rightarrow d.\cos\varphi d\varphi = md\lambda$$

$$\Rightarrow \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d.\cos\varphi}$$


از این رابطه دیده می شود که کاهش ثابت توری d، به مانند افزایش مرتبهی طیف، منجر به افزایش پاشندگی زائیهای می شود.

توضیحِ چگونگی و شرحِ مراحلِ مختلفِ کار:

آزمایش - مشاهده نقش پراش فرانهوفر باریکهی لیزر از روزنههایی با شکلهای مختلف:


وسایل آزمایش: لیزر هلیم-نئون، عدسی با فاصلهٔ کانونی 50 میلیمتر، روزنههای دایروی و مربعی، تک شکاف با پهنا های مختلف، دو شکاف با فاصلههای مختلف، مانع دایروی، CCD

در این آزمایش هدف اصلی مشاهده پراش فرانهوفر از روزنههایی با اشکال مختلف و اندازههای مختلف است. برای این کار ابتدا طرحواره زیر را میچینیم. سپس روزنههای مختلفی را در مقابل نور لیزر قرار میدهیم. به کمک CCD تصویر طرح یراش را در روی پرده عکسبرداری می کنیم.




شكل 53: آزمايش نقش پراش فرانهوفر (7).


در زیر یک سری نتایجی را که از این آزمایش به دست آوردهایم را مشاهده می کنید. اطلاعات مربوط به هر تصویر در زیر آن آورده شده است.




شکل 55: پراش از یک روزنه مربع شکل کوچک.




شکل54: پراش از یک روزنه مربع شکل بزرگ




شکل57: پراش از یک شکاف.




شکل56: پراش از دو شکاف




شکل58: پراش از روزنه دایروی بزرگ.



شکل59: پراش از روزنه دایروی کوچک.



شکل 61: پراش از مانع دایروی کوچک.




شکل 60: پراش از مانع دایروی بزرگ

آزمایش – مشاهده پراش فرنل از یک لبه و اندازه گیری توزیع میدان حاصل از پراش بر روی پرده:

وسايل آزمايش: ليزر هليم -نئون، عدسى با فاصلهٔ كانونى 50 ميليمتر، تيغهٔ فلزى ، وسايل

این آزمایش نیز مانند آزمایش بالا میباشد با این تفاوت که به جای روزنه یک تیغخی فلزی نازک قرار میدهیم. سپس میآییم و نور لیزری را که پهن شده است را به لبهی آن میتابانیم. پردهای را در فاصلهی حدودا 2.5 متری از لبه قرار میدهیم و سپس در آنجا طرح پراشی را که ناشی از لبه است و روی پرده افتاده است را مشاهده میکنیم.


بوسیلهی CCD از آن عکس می گیریم و کاری که باید بکنیم این است که آن را بوسیلهی نرمافزار MATLAB شدت سنجی کنیم و در نتیجه یک نموداری برای توزیع شدت بر حسب فاصله از لبهی تیغ به دست می آوریم. نمودار باید چیزی شبیه به شکل زیر باشد.



شکل 62: نتیجه ای که از تئوری به دست آمده است (3).

چیزی که ما در آزمایشگاه به کمک گروه آقای فریدیان به دست آوردیم به صورت زیر میباشد که هم خود طرح پراش و هم نمودار شدت بر حسب فاصله در زیر آورده شده است. (این آزمایشی است که بعدا با کمک این گروه تکرار کردیم تا نتایج بهتری به دست آوریم).






شكل 64: نمودار شدت بر حسب فاصله از لبه

آزمایش - تعیین مقدار ثابت توری پراش:

وسایل آزمایش: لیزر هلیم- نئون، توری عبوری پراش 1000 خط بر میلیمتر، پرده، خط کش

در این جا آزمایش را به این گونه انجام می دهیم که توری را عمود بر نور می گیریم در نتیجه سینوس زاویه ی فرودی صفر خواهد بود و این به نوبه ی خود کار ما را راحت تر می کند. پس از آن می آییم و یک پرده را جلوی توری به گونهای قرار می دهیم که پراش مرتبه ی صفر و پراش مرتبه ی اول را ببینیم.

با اندازه گیری فواصل آزمایش از قبیل فاصله ی پرده تا توری و هم چنین فاصبه ی فضایی پراش مرتبه صفر و یک می توانیم زاویه پراش را به سادگی از روی هندسه ی آزمایش بدست آوریم. پس از داشتن این زاویه و هم چنین اینکه می دانیم که طول موج چقدر است می توانیم با استفاده از روابطی که در تئوری آزمایش مطرح شد، مقدار ثابت توری پراش را بدست آوریم.



شکل 65: تعیین مقدار ثابت توری پراش (7).

در زیر نتایجی را که در آزمایشگاه به دست آوردیم همراه با محاسبهی خطا آورده شده است.

مطابق رابطهٔ پراش داریم

$$d(\sin\psi - \sin\varphi) = m\lambda$$

داريم

$$\sin\psi=\frac{(24\pm1)}{(46\pm1)}=0.52\pm0.03$$
 و $\lambda=632.8$ و $m=1$ و $\phi=0$ برای ثابت توری داریم


$$d = \frac{\lambda}{\sin \psi} = 632.8/0.52 = 1216 \pm 56.43$$
 nm

$$\delta(x/y) = \left| \frac{\delta x}{y} \right| + \left| \frac{x \delta y}{y^2} \right| = \frac{1}{45} + \frac{26}{2025} = 0.03$$

آزمایش – تعیین بهره پراش توری:


وسایل آزمایش: لیزر هلیوم-نئون، آشکار ساز، توری، پرده.

در این آزمایش میآییم و با استفاده از شدتسنجی که بر روی پرتوها انجام میدهیم بهرهی پراش را محاسبه میکنیم. کاری که در ابتدا میکنیم این است که ابتدا به جای توری یک آشکار ساز شدتسنج قرار میدهیم و شدت نور را اندازه گیری میکنیم.



شکل 66: تعیین بهرهی توری پراش (7).

سپس توری را به سر جای خود بازمی گردانیم و پرده را عمود بر محور طرحواره و در فاصلهی 30 سانتی متری قرار می دهیم و محل برخورد باریکههای پراشیده شده از توری را پیدا می کنیم.



شکل 67: تعیین بهرهی توری پراش (7).

بخش عمدهای از باریکه بدون انحراف از توری عبور می کند، شدت سنج را در نقطه ی A قرار داده و شدت را می خوانیم، سپس شدت سنج را در محل باریکههای پراش مرتبههای 1 و 1 – قرار داده و شدت را می خوانیم. اگر این شدتها را به ترتیب با 1 و 1 و 1 نشان بدهیم مقادیر به دست آمده عبار تند از:

$$I_0 = 2.28 \text{ (m W)}$$
, $I_0 = 1.92 \text{ (m W)}$, $I_1 = 46.7 \text{ (micro W)}$, $I_{-1} = 47.5 \text{ (micro W)}$

در این آزمایش ما یکی از شدتهای بازتابی را نیز اندازه گرفتیم که مقدار آن برای نور بازتابی مربوط به طرح پراش I = 24.3 (micro W) بود که همانطور که میبینیم نصف مقدار عبوری است.

بنابراین بهرهی پراش توری عبارت است از

$$\eta = \frac{I_1}{I} \times 100 = \frac{46.7 \,\mu\text{W}}{2.28 \,m\text{W}} \times 100 = 2.04$$

آزمایش – تکرار آزمایش توری پراش با دیود:

وسایل آزمایش: لیزر هلیم- نئون، توری عبوری پراش 1000 خط بر میلیمتر، پرده، خط کش، دیود

در اینجا آزمایش به این صورت است که این بار به جای نور لیزر از یک دیود استفاده میکنیم درنتیجه از آنجاییکه زاویهی پراش به طول موج بستگی دارد در نتیجه بسته به نوع دیود یک طیف رنگی را بر روی پرده خواهیم داشت. در اینتجا طیفی که ما داشتیم از رنگ بنفش شروع میشد و تا رنگ سبز میرفت. در این آزمایش میخاهیم که پهنای طول موج را حساب کنیم.

ابتدا باید زاویهی پراش ابتدای طیف را به روشهایی که در بالا گفته شد به دست آوریو و از روی آن طول موج مربوطه را حساب کنیم سپس همین کار را برای انتهای باند انجام دهیم. اختلاف بدست آمده بازهی طول موج را به ما میدهد. دز آزمایش که ما انجام دادیم زاویه نور بنفش 11 درجه بود که به ما طول موجی 183 نانومتر را میدهد. زاویه نور سبز 14 درجه بود که به ما طول موجی در اینجا برابر با 102 نانومتر میباشد.

یاسخ به پرسشها:

پرسش – نشان دهید که مقدار انتگرال رابطه 1 در تقریب فرانهوفر با توجه به شکل 1 به صورت زیر خواهد بود:

$$E_{p}(\omega_{x}, \omega_{y}) = \frac{iAe^{-i\vec{k}.\vec{R}_{0}}}{\lambda R_{0}} \iint f(x, y) \exp[-i(\omega_{x}x + \omega_{y}y)] dxdy$$

که در آن:

$$\omega_x = -\frac{2\pi\xi}{\lambda R_0}, \omega_y = -\frac{2\pi\eta}{\lambda R_0}$$

و f(x,y) تابع عبور روزنه است.

حل: فاصله P_0 و P_0 عبارت است از

$$R^2 = (x-\zeta)^2 + (y-\eta)^2 + z^2$$

$$R_0^2 = \zeta^2 + \eta^2 + z^2$$

$$\Rightarrow R_0^2 - R^2 = \zeta^2 + \eta^2 + z^2 - (x^2 + \zeta^2 - 2x\zeta\zeta - (y^2 + \eta^2 - 2y\eta\eta - z^2) = 2(x\zeta + y\eta) - (x^2 + y^2)$$

برای r داریم

$$\left| \vec{r} \right| = \left| \vec{R}_0 - \vec{R} \right| = \frac{R_0^2 - R^2}{R_0 + R} = \left[2(x\zeta + y\eta) - (x^2 + y^2) \right] \frac{1}{R_0 + R}$$

بنابراین به روابط زیر می رسیم

$$\frac{1}{R+R_0} = \frac{1}{2R_0 + R - R_0} = \frac{1}{2R_0} (1 + \frac{R-R_0}{2R_0})^{-1}$$

$$\Rightarrow R_0 - R = (\frac{x\zeta + y\eta}{R_0} - \frac{x^2 + y^2}{2R_0})(1 + \frac{R_0 - R}{2R_0})^{-1}$$

رابطی زیر شرطی را به ما میدهد که در آن اختلاف فاز کوچک باشد

$$\frac{1}{1 - \frac{(R_0 - R)}{2R_0}} \approx \frac{1}{1 - \frac{r}{2R_0}} \approx 1$$

این معادل است که فرض کنیم روزنه کوچک است. بنابراین برای انتگرال داریم

$$E_{P} = iA \frac{e^{-ik.R_{0}}}{\lambda R_{0}} \iint_{\Sigma} f(x, y) \exp[ik(\frac{x\zeta + y\eta}{R_{0}} - \frac{x^{2} + y^{2}}{2R_{0}})] dxdy$$

که A دامنه موجی است که از روزنه عبور می کند. و در نهایت

$$\omega_{x} = -\frac{2\pi\xi}{\lambda R_{0}}, \omega_{y} = -\frac{2\pi\eta}{\lambda R_{0}}$$

$$\Rightarrow E_{p}(\omega_{x}, \omega_{y}) = \frac{iAe^{-i\vec{k}.\vec{R}_{0}}}{\lambda R_{0}} \iint f(x, y) \exp[-i(\omega_{x}x + \omega_{y}y)] dxdy$$

پرسش - نقشهای پراش برای موانع و روزنهها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ چرا؟

حل: طبق انتگرال فرنل داریم

$$E(r_0) = \iint Af(r) \frac{1}{R} e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}} d\vec{r}$$

در اینجا میآییم و بسط میدهیم

$$E = \iint_{S} Af(r) \frac{1}{R_0} \exp\{-ik(R_0 + \frac{1}{2}\frac{r^2}{R_0^2} + ...)\}d^2r$$
$$= \frac{Ae^{-ikR_0}}{R_0} \iint f(r) \exp(-ik\frac{r^2}{2R_0})dr$$

- روزنه دایروی

$$r^{2} = S \Rightarrow E = \frac{A\pi}{d_{0}} e^{-ikR_{0}} \int_{0}^{\rho^{2}} \exp(\frac{-ikS}{2d_{0}}) dS$$

$$= \frac{A\pi}{d_{0}} \frac{2d_{0}}{ik} \left\{ \exp(\frac{-ik}{2d_{0}} \rho^{2}) - 1 \right\} e^{-ikR_{0}}$$

$$\Rightarrow EE^{*} = \frac{8A^{2}\pi^{2}}{k^{2}} (1 - \cos\frac{k\rho^{2}}{2R_{0}})$$

اگر نقطه مشاهده در روی محور z جابجا شود، شدت در مرکز به طور تناوبی بین صفر و z تغییر می کند.

– مانع دایروی

$$E = \frac{A\pi}{R_0} \int_{\rho^2}^{\infty} \exp(\frac{-ikS}{2R_0}) dS$$

$$= \frac{A\pi}{R_0} \frac{2R_0}{ik} \{ \exp(-i\infty) - \exp(\frac{-ik\rho^2}{2R_0}) \}$$

$$\Rightarrow EE^* = 4 \frac{A^2\pi^2}{k}$$

در این جا همانطور که می بینید همواره در مرکز تصویر شدت بیشینه وجود دارد.

پرسش - در دو حالت روزنههای دایرهای و راستگوشهای این تفاوتها چگونه است؟

حل: تفاوت در فریزهایی است که درست می کنند در اولی فریزهای دایروی درست می شود و در حالت دوم فریزهای راستگوشه درست می شود.

پرسش - رابطه تغییرات بوجود آمده در نقش پراش با پهنای شکاف چگونه میباشد؟ چرا اینگونه است؟

حل: برای توزیع شدت داریم

$$I(\theta) = I(0) \sin c^{2} \left(\frac{\pi \omega \sin \theta}{\lambda}\right)$$

$$A(\theta) = \int_{-\frac{\omega}{2}}^{\frac{\omega}{2}} F(x) \exp\left(\frac{i2\pi x \sin \theta}{\lambda}\right) dx$$

$$F(x) = \begin{cases} F_0 \to |y| < \frac{\omega}{2} \\ 0 \to |y| > \frac{\omega}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow A(\theta) = A(0)\sin c(\frac{\pi\omega\sin\theta}{\lambda})$$

پرسش - تفکیک توری پراش عاملی است که ما را مجبور میکند که ثابت توری را کاهش دهیم. چرا؟

حل: از آنجایی که قدرت تفکیک با N رابطه ی مستقیم دارد بنابراین برای افزایش قدرت تفکیک میبایستی که N زیاد شود. از طرفی N با ثابت توری رابطه ی معکوس دارد بنابراین تفکیک توری پراش عاملی است که ما را مجبور می کند که ثابت توری را کاهش دهیم.

پرسش - با کمک رابطه 3 ثابت توری را حساب کنید و آن را با مقداری که سازنده توری مشخص کرده مقایسه و خطا را بدست آورید.

حل: مطابق رابطهٔ پراش داریم

 $d(\sin\psi - \sin\varphi) = m\lambda$

داريم

$$\sin\psi=\frac{(24\pm1)}{(46\pm1)}=0.52\pm0.03$$
 و $m=1$ و $m=1$ و $m=1$ و $m=1$ و $m=1$ و $m=1$ و المحاريم

$$d = \frac{\lambda}{\sin \psi} = 632.8/0.52 = 1216 \pm 56.43$$
 nm

$$\delta(x/y) = \left| \frac{\delta x}{y} \right| + \left| \frac{x \delta y}{y^2} \right| = \frac{1}{45} + \frac{26}{2025} = 0.03$$

پرسش – \mathbf{I}_0 و \mathbf{I}_1 و \mathbf{I}_2 را با هم جمع کنید و با مقدار \mathbf{I}_0 مقایسه کنید. باید این مقادیر خیلی نزدیک هم بدست بیایند. چرا؟

حل: با توجه به مقادیری که در آزمایش به دست آوردیم یعنی

$$I_0 = 2.28 \text{ (m W)}$$
, $I_0 = 1.92 \text{ (m W)}$, $I_1 = 46.7 \text{ (micro W)}$, $I_{-1} = 47.5 \text{ (micro W)}$

از جمع شدتها به دست میآوریم 2.02 میکرو وات که نزدیک میزان 2.28 میباشد. اختلاف ناشی از این مطلب است که میزانی منحرف شده و میزانی هم عبور نکرده و بازتابیده شده. البته خطای موجود در اندازه گیری نیز باید لحاظ گردد.

مراجع

- 1. **Eugene Hecht, Alfred Zajak,** (1974), *optics*, Addison-Wesley.
- 2. Robert D. Guenther, (1990), Modern Optics, John Wiley & Sons.
- 3. Ajoy Ghatak, Optics.
- 4. **F. Graham Smith,** (2000), *Optics and Photonics*, John Wiley & Sons.
- 5. S. G. Lipson, H. Lipson, (1993), Optical Physics, Cambridge University Press.
 - 6. **مرتضی عریضی**، (1367)، روشهای نوین عکاسی، انتشارات امیر کبیر.
 - 7 جزوهی درسی مربوط به آزمایشگاه اپتیک
- 8. http://www.sensormag.com