## TP25: Magnétisme

## 1 Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de mettre en œuvre différentes méthodes de mesure de champs magnétiques, puis de produire un champ magnétique tournant afin de mettre en évidence son effet moteur sur un moment magnétique.

## 2 Mesure du champ magnétique terrestre

Nous allons mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre par la méthode des tangentes.

On commence par placer une boussole horizontalement et on laisse sont aiguille s'orienter selon la composante horizontale  $\vec{B}_h$  du champ magnétique terrestre local. On place ensuite une bobine plate centrée sur la bobine et dont l'axe est orienté perpendiculairement à  $\vec{B}_h$ .

On appelle  $\alpha$  l'angle dont a tourné l'aiguille de la boussole lorsqu'on fait passer un courant I dans la spire. On donne le champ magnétique créé au centre d'une bobine plate de rayon R comportant N spires et parcourue par un courant I:

$$\vec{B}_b = \frac{\mu_0 NI}{2R} \vec{n} \tag{1}$$

où  $\vec{n}$  est le vecteur unitaire normal au plan de la bobine, orienté par I.

- Mesurer l'angle  $\alpha$  pour I allant de -5 à 5 A.
- Tracer la courbe  $I = f(\tan(\alpha))$ . En déduire une première valeur de  $B_h$ .
- Mesurer l'angle  $\alpha$  pour N=1 et I=2 A en fonction de R. En déduire une seconde estimation de la valeur de  $B_h$ .
- Sachant qu'en France, le champ magnétique terrestre a une inclinaison d'environ 60° avec l'horizontale, déterminer une estimation de la norme du champ magnétique terrestre total.

# 3 Mesure du champ produit sur l'axe d'une bobine

### 3.1 Principe d'un teslamètre à effet Hall

La sonde à effet Hall est une plaquette de semi-conducteur parcouru par un courant I.

On s'intéresse au champ magnétique perpendiculaire à la plaquette. Les porteurs de charge sont soumis à une force de Lorentz  $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{E} + q\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$ ,  $\overrightarrow{v}$  étant la vitesse moyenne des porteurs de charge. Des charges s'accumulent sur les surfaces du conducteur (voir schéma) et à l'équilibre, elles ont un mouvement rectiligne uniforme, donc

$$\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{E} = -q\vec{v} \wedge \vec{B} \tag{2}$$


Il existe donc une tension  $U_H$  entre les deux faces chargées du semi-conducteur

$$U_H = \int_1^2 \vec{v} \wedge \vec{B} \cdot \vec{d\ell} = dvB \tag{3}$$

Si on note h l'épaisseur du semi-conducteur et n le nombre de porteurs de charge mobile par unité de volume,

$$I = nqvdh \quad donc \quad U_H = \frac{IB}{nqh} \tag{4}$$

On remarque que  $U_H$  est inversement proportionnel à n, c'est pour cette raison que l'effet Hall est plus visible dans un semi-conducteur.




2020-2021 page 1/2

#### 3.2 Champ magnétique sur l'axe d'une bobine ou d'un solénoïde

L'expression du champ d'un solénoïde d'axe (Oz) (O situé au milieu du solénoïde), de longueur L, comportant n spires par unité de longueur parcouru par un courant I s'écrit en un point M de l'axe

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 nI}{2} \left( \cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1) \right) \vec{e}_z \quad \text{avec} \quad \cos(\alpha_2) = \frac{x + L/2}{\sqrt{(x + L/2)^2 + R^2}} \quad \text{et} \quad \cos(\alpha_1) = \frac{x - L/2}{\sqrt{(x - L/2)^2 + R^2}}$$
(5)




• Faire les mesures pour 100 puis 200 spires. Tracer alors la courbe B = f(x) et comparer à la théorie.

## 4 Champ magnétique tournant

Nous allons maintenant créer un champ magnétique tournant à l'aide de deux bobines et mettre en rotation une aiguille aimantée.

• Réaliser le montage ci-dessous. Le GBF utilisé pour générer la tension sinusoïdale u est le GF 467AF : utiliser la sortie "SORTIE AMPLI  $0.5\,\Omega$ ". Pour avoir un champ magnétique le plus intense possible, positionner les bobines très proches l'une de l'autre (quasiment accolées) perpendiculairement l'une à l'autre. On prendra pour C la plus grande valeur possible avec les condensateurs fournis ( $C=15.5\,\mu\text{F}$ ). Le nombre de spires doit être le même pour les deux bobines.



- Avant d'allumer le GBF, vérifier que tous les potentiomètres sont au minimum. Alimenter alors les deux bobines par une tension sinusoïdale u. Régler la fréquence sur quelques Hz.
- Placer une aiguille aimantée (boussole) sur la cale en bois, au niveau du point O. Qu'observez-vous? Si elle n'arrive pas à accrocher le champ, augmenter légèrement la fréquence.
- Faire varier significativement la fréquence f d'alimentation du GBF. Qu'observez-vous?
- Revenir à une fréquence f permettant de voir l'aiguille tourner de façon régulière.

Pour mesurer la fréquence de rotation de l'aiguille, nous allons utiliser un stroboscope.

• Brancher le stroboscope à la sortie d'un second GBF, et l'utiliser pour mesurer la fréquence de rotation de l'aiguille. La comparer à f.

2020-2021 page 2/2