## Référentiel d'observation

Un référentiel définit une référence par rapport à laquelle on détermine la position d'un point dans l'espace

## Référentiel du laboratoire

Origine et axes fixes par rapport à la pièce

#### Référentiel terrestre

Origine au centre de la Terre

les axes pointent vers des points fixes à la surface de la Terre


#### Référentiel géocentrique

Origine au centre de la Terre les axes pointent vers des étoiles lointaines

#### Référentiel Héliocentrique




Origine au centre de la Terre les axes pointent vers des étoiles lointaines



## Systèmes de coordonnéees

## Coordonnées cartésiennes




$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

 $d\widetilde{OM}$ 


$$\overrightarrow{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$$

## Coordonnées polaires



accélération 
$$\overrightarrow{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e_\theta}$$

## Coordonnées cylindriques



$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r} + h\vec{e_z}$$

$$\overrightarrow{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{h}\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_{\theta} + \ddot{h}\vec{e}_z$$

## Mouvement d'un solide

Un solide est unb ensemble de points matériels. Dans le cas d'un solide indéformable, les distances entre les points sont constantes.

## Translation rectiligne



Tous le points du solide ont une trajectoire rectiligne. Ils ont tous la même vitesse.

## Translation circulaire



Tous le points du solide ont une trajectoire circulaire de même rayon r. Ils ont tous la même vitesse

$$v = r\dot{\theta}$$

## Rotation autour d'un axe fixe




Tous le points du solide ont une trajectoire circulaire centrée sur l'axe Δ. La vitesse d'un point situé à une distance *r* de l'axe est :

$$v = r\dot{\theta}$$

# Cinématique

# Exemples de mouvements ponctuels

## Mouvement circulaire



$$\overrightarrow{a} = -r\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Accélération normale, perpendiculaire à la trajectoire, vers l'intérieur du virage.

Accélération tangentielle, due à la variation de la norme du vecteur vitesse.

## Mouvement d'accélération constante

Mouvement dans le plan (x,y) d'accélération En coordonnées cartésiennes, on a :  $\ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y = a\vec{e}_y$ Soit en projetant sur  $\vec{e}_x$  et  $\vec{e}_y$   $\longleftarrow$  Étape importante!

$$\begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = a \end{cases} \begin{cases} \dot{x} = K_1 = v_{0x} \\ \dot{y} = at + K_2 = at + v_{0y} \end{cases}$$

$$y_0 = t t + K_2 = t t + v_0 y$$
 $y_0 = t + K_3 = v_{0x} t + x_0$ 
 $y_0 = v_0 t + v_0 t$ 

