VPILOT-PLUGIN FÜR VATSIM

Crew Rest Companion

Es weckt dich, wenn ATC dich ruft – und lässt dich in Ruhe, wenn nicht.



Anleitung zur Version 1.2.0

Einrichtung, Einstellungen und Fehlersuche · Stand Oktober 2026

github.com/schleicher45/CrewRestCompanion

Inhalt

Von null bis zum ersten Weckruf sind es vier Schritte. Rechne mit einer Viertelstunde – der längste Teil ist der E-Mail-Wecker, und den brauchst du nur, wenn du doppelt absichern willst.

Was das Plugin macht 3

Was du brauchst 4

Schritt 1 · Programm installieren 5

Schritt 2 · Bark einrichten 6

- Die App und der Device Key 6
- Kritische Hinweise erlauben 7
- Die Alarm-Einstellungen im Einzelnen 7

Schritt 3 · E-Mail-Wecker (optional) 9

Schritt 4 · Auslöser wählen und testen 11

Alle Einstellungen im Überblick 13

Fehlersuche 14

Updates und Hilfe 16

Was das Plugin macht

Auf Langstrecke ist der Rechner stundenlang sich selbst überlassen. Wer in der Zeit etwas anderes macht oder schläft, verpasst ein „contact me" und steht am Ende als unerreichbar im Netz. Das Plugin hört vPilot mit und entscheidet bei jeder Meldung, ob sie dich wecken muss.

Zwei Lautstärken

Alarm heißt: Dauerton aufs Handy, der Lautlos und „Nicht stören" durchbricht – und auf Wunsch zusätzlich eine E-Mail, die auf dem iPhone einen Wecker auslöst. Der Ton hört erst auf, wenn du ihn wegwischst.

Leise Info heißt: eine normale Push-Nachricht. Sie landet auf dem Sperrbildschirm, reißt aber niemanden aus dem Schlaf.

Worauf es reagiert

Ereignis	Reaktion
Nachricht von einem **Supervisor**	Alarm
Private Nachricht von einem **Lotsen**	Alarm
„contact me" in einer Nachricht	Alarm
SELCAL-Ruf	Alarm (abschaltbar)
Funkspruch mit deinem Callsign auf der gerasteten Frequenz	Alarm (abschaltbar)
Private Nachricht eines **Piloten**	leise Info (abschaltbar)
Lotse geht online, mit Präfix-Filter	leise Info (abschaltbar)

> **Warum „contact me" allein nicht reicht.** Im echten Betrieb ruft ATC dich per SELCAL oder direkt über Funk – ein getipptes „contact me" ist die Ausnahme. Deshalb hört das Plugin auch auf den SELCAL-Ruf und auf Funksprüche an dein Callsign. Normaler Funkverkehr auf derselben Frequenz weckt dich nicht.

Was du brauchst

Zwei Wege zum Handy

Bark ist der bequeme Weg: eine kostenlose iOS-App, die Push-Nachrichten als „Critical Alert" zustellt. Das durchbricht Lautlos und „Nicht stören" und klingelt durch, bis du die Meldung wegwischst. Für die meisten reicht das.

Der **E-Mail-Wecker** ist der Gürtel zum Hosenträger. Das Plugin schickt eine Mail mit dem Betreff `ALARM-VPILOT`, ein Kurzbefehl auf dem iPhone erkennt sie und startet einen Timer. Ein echter Wecker also, der auch dann klingelt, wenn Push einmal nicht durchkommt.

Beide Wege lassen sich einzeln oder zusammen nutzen.

- ✓ **vPilot 3.x** unter Windows
- ✓ **.NET Framework 4.8** – auf Windows 10 und 11 bereits vorhanden
- ✓ **ein iPhone** mit der Bark-App *oder* ein Mailkonto mit Push (für den Wecker-Kurzbefehl: iOS 17 oder neuer)

> **Wenn du den E-Mail-Wecker nutzen willst:** Lege dir dafür am besten ein eigenes Outlook-Konto an, zum Beispiel `mein-vpilot-alarm@outlook.de`. Du musst dafür ein App-Passwort erzeugen, und das möchte man nicht für sein Hauptkonto irgendwo hinterlegt haben. Outlook hat außerdem einen Vorteil: Es unterstützt auf dem iPhone echtes Push. Gmail, GMX und Web.de tun das meist nicht – dort holt das iPhone Mails nur alle paar Minuten ab, und dann nützt der schönste Wecker nichts.

Wie lange das dauert


Schritt	Dauer
Programm installieren	2 Minuten
Bark einrichten	5 Minuten
E-Mail-Wecker einrichten (optional)	10 Minuten
Auslöser wählen und testen	3 Minuten

SCHRITT 1 VON 4

Programm installieren

1. Auf github.com/schleicher45/CrewRestCompanion unter **Releases** die Datei `CrewRestCompanion-Setup-1.2.0.exe` herunterladen.
2. Die Datei ausführen. Windows meldet „*Unbekannter Herausgeber*", weil das Setup nicht signiert ist: auf **Weitere Informationen → Trotzdem ausführen**.
3. Am Ende startet das Konfigurationsprogramm. Lass es offen, du brauchst es gleich.

Das Plugin selbst ist damit noch nicht in vPilot eingetragen. Das passiert erst, wenn du unten auf **Speichern und installieren** klickst – das kommt in Schritt 4.



Seite **Installation**: Hier steht, wo das Plugin landet und welche Version gerade aktiv ist.

Was auf dieser Seite steht

Der **vPilot Plugins-Ordner** ist normalerweise schon richtig eingetragen. Fehlt der Ordner auf deinem PC, wird er beim Speichern angelegt – das ist der häufigste Grund, warum Plugins bei manchen Leuten zunächst nicht funktionieren.

Unter **Fehlersuche** lässt sich das Protokoll umstellen. Lass es auf *normal*, solange alles läuft. Erst wenn etwas klemmt, stellst du es auf *ausführlich* – dann schreibt das Plugin mit, was es erkannt und was es unterdrückt hat.

SCHRITT 2 VON 4


Bark einrichten

Bark ist eine kostenlose App, die Push-Nachrichten an dein iPhone zustellt. Das Besondere: Sie kann sie als *Critical Alert* schicken. Solche Meldungen klingeln auch dann, wenn das Handy auf Lautlos steht oder „Nicht stören" aktiv ist.

Die App und der Device Key

1. Im App Store nach **Bark** suchen und die App installieren (kostenlos).
2. Bark öffnen. Beim ersten Start fragt die App nach der Erlaubnis für Mitteilungen – **erlauben**. Sie fragt dabei auch nach **kritischen Hinweisen**; auch das erlauben.
3. Oben auf das **Wolkensymbol** tippen. Dort steht eine Adresse in der Form `https://api.day.app/AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUv`.
4. Der Teil **hinter dem letzten Schrägstrich** ist dein *Device Key*. Nur diesen Teil kopieren – nicht die ganze Adresse.
5. Im Konfigurationsprogramm auf die Seite **Alarm** wechseln und den Key oben in das Feld **Device Key** einfügen.

> **Häufiger Fehler:** die komplette Adresse einfügen. In das Feld gehört nur der Schlüssel, also der Teil nach `api.day.app/`. Die Server-Adresse darunter bleibt auf `https://api.day.app/` stehen – die änderst du nur, wenn du Bark selbst betreibst.



Seite **Alarm**: oben Bark, darunter der E-Mail-Wecker aus Schritt 3.

Kritische Hinweise erlauben

Das ist der eine Schalter, an dem der ganze Weckeffekt hängt. Ohne ihn stellt iOS die Meldung zwar zu, aber stumm – und du schläfst weiter.

1. **Einstellungen → Mitteilungen → Bark** öffnen.
2. **Mitteilungen erlauben** muss an sein.
3. **Kritische Hinweise** einschalten.
4. Darunter **Sperrbildschirm**, **Mitteilungszentrale** und **Banner** aktivieren, damit du die Meldung auch siehst.
5. Ganz unten **Töne** einschalten.

> **Zum Prüfen:** Stell dein iPhone auf Lautlos und aktiviere „Nicht stören". Dann im Konfigurationsprogramm auf **Test ALARM** klicken. Klingelt es trotzdem, sitzt alles richtig. Bleibt es still, fehlt die Erlaubnis für kritische Hinweise.

Fokus und „Nicht stören"

Kritische Hinweise durchbrechen jeden Fokus – du musst Bark also nicht extra als erlaubte App eintragen. Wenn du zusätzlich die leisen Infos (Piloten-Nachrichten, Lotse geht online) nachts sehen möchtest, nimm Bark in deinem Schlaf-Fokus unter *Erlaubte Mitteilungen* auf. Willst du nachts ausschließlich die echten Alarme, lässt du es einfach weg.

Mehrere Geräte

Bark lässt sich auf mehreren Geräten installieren. Jedes bekommt einen eigenen Device Key. Das Plugin schickt an genau einen Schlüssel – trage also den des Geräts ein, das nachts neben dir liegt.

Die Alarm-Einstellungen im Einzelnen

Die Felder unter dem Device Key bestimmen, wie der Weckruf klingt. Die Standardwerte sind bereits auf „weckt zuverlässig" eingestellt; wer möchte, kann sie anpassen.

Einstellung	Bedeutung
Klingelton	Der Ton, den Bark abspielt. Die Namen stehen in der Bark-App unter den Klingeltönen, zum Beispiel `multiwayinvitation`, `alarm`, `bell` oder `minuet`. Voreingestellt ist `multiwayinvitation` – lang, laut und schwer zu überhören.
Stufe	`critical` klingelt auch bei Lautlos und „Nicht stören" – das ist die richtige Wahl zum Wecken. `timeSensitive` kommt durch die meisten Fokus-Modi, aber nicht durch Lautlos. `active` ist eine

	normale Meldung, `passive` landet nur still in der Mitteilungszentrale.
Lautstärke	0 bis 10, unabhängig von der Lautstärke des Handys. Gilt nur für die Stufe `critical`. 10 ist die Voreinstellung.
Dauerton	Der Ton wiederholt sich, bis du die Meldung wegwischst – statt einmal kurz zu piepen. Für den Zweck dieses Plugins unbedingt anlassen.
Sperrzeit	So lange bleibt es nach einem Alarm still. Verhindert, dass eine Serie von Nachrichten dich fünfmal hintereinander weckt. 60 Sekunden sind ein guter Wert.
Start-Push	Eine leise Meldung beim Start von vPilot, damit du weißt, dass das Plugin läuft. Wer das nicht möchte, schaltet es ab.

Jetzt testen

Rechts neben den Feldern sitzen zwei Knöpfe:

- **Test DM** – so sieht eine leise Info aus.
- **Test ALARM** – so klingt der Weckruf.

Beides funktioniert ohne vPilot und ohne Verbindung zu VATSIM. Was hier ankommt, kommt auch im Flug an.

SCHRITT 3 VON 4

E-Mail-Wecker (optional)

Die Idee: Das Plugin schickt eine Mail mit dem Betreff `ALARM-VPILOT`. Ein Kurzbefehl auf dem iPhone erkennt sie und startet einen Timer, der klingelt, bis du ihn ausschaltest. Das ist ein echter Wecker und damit der zuverlässigste Weg – er braucht aber etwas Einrichtung.

Wer sich das sparen will, überspringt diesen Schritt. Bark allein weckt die meisten zuverlässig.

A · App-Passwort bei Microsoft erzeugen

Microsoft lässt fremde Programme nur mit einem eigens erzeugten Passwort an ein Konto. Dein normales Anmeldepasswort funktioniert nicht.

1. Auf account.microsoft.com anmelden.
2. **Sicherheit → Erweiterte Sicherheitsoptionen**.
3. **Zweistufige Überprüfung** einschalten – ohne sie gibt es keine App-Kennwörter.
4. Weiter unten zu **App-Kennwörter → Neues App-Kennwort erstellen**.
5. Das angezeigte Passwort kopieren. Es wird nur einmal gezeigt.

B · Im Konfigurationsprogramm eintragen

Auf der Seite **Alarm**, Bereich *Wecker über E-Mail*:

- **E-Mail-Adresse**: die Adresse des Alarm-Kontos.
- **App-Passwort**: das eben erzeugte Passwort, nicht das Anmeldepasswort.
- **SMTP-Host** und **Port** stimmen für Outlook bereits (`smtp.office365.com`, Port 587, SSL/TLS an).

> **Zum Passwort:** Es wird verschlüsselt gespeichert und ist nur auf diesem PC unter diesem Windows-Benutzer lesbar. Findet das Programm beim Start ein altes Passwort im Klartext, ersetzt es dieses automatisch durch die verschlüsselte Fassung.

C · iPhone: Konto hinzufügen und Push einschalten

1. **Einstellungen → Mail → Accounts → Account hinzufügen → Outlook.com** und das Alarm-Konto hinzufügen.
2. **Einstellungen → Mail → Accounts → Datenabgleich** öffnen.
3. Den Schalter **Push** ganz oben einschalten.
4. Darunter den Alarm-Account antippen und **Push** auswählen – nicht „Abrufen", nicht „Manuell".

> **Das ist der häufigste Stolperstein.** Ohne Push holt das iPhone Mails nur alle 15 Minuten ab. Der Kurzbefehl läuft dann zwar, aber eine Viertelstunde zu spät.

D · iPhone: Kurzbefehl anlegen

1. App **Kurzbefehle** öffnen → Reiter **Automation** → oben rechts auf **+**.
2. **E-Mail** als Auslöser wählen.
3. *Absender*: die Alarm-Adresse.
   Betreff enthält: `ALARM-VPILOT` – genau so geschrieben.
4. Unten **Sofort ausführen** wählen. Steht dort „Nach Bestätigung fragen", klingelt nichts, solange du nicht selbst tippst.
5. **Weiter** → als Aktion **Timer starten** mit **1 Sekunde**.

Der Timer klingelt nach einer Sekunde los und hört erst auf, wenn du ihn beendest. Optional lassen sich weitere Aktionen anhängen – Licht einschalten zum Beispiel.


E · Probe

Im Konfigurationsprogramm auf **Testmail** klicken. Das verschickt eine echte Mail mit dem richtigen Betreff. Klingelt das iPhone innerhalb weniger Sekunden, steht der Wecker.

SCHRITT 4 VON 4

Auslöser wählen und testen

Auf der Seite **Ereignisse** legst du fest, worauf das Plugin anspringt. Supervisor-Nachrichten, Nachrichten von Lotsen und „contact me" lösen immer Alarm aus – das lässt sich nicht abschalten, weil genau dafür das Plugin da ist.



Seite **Ereignisse**: oben die festen Auslöser, darunter die, die du selbst wählst.

Empfehlung

- ✓ **Alarm bei SELCAL-Ruf** – anlassen. Das ist der Weg, auf dem ATC dich im echten Betrieb aus der Ruhephase holt.
- ✓ **Alarm bei Funkspruch an das eigene Callsign** – anlassen. Weckt nur, wenn dein Callsign oder „contact me" im Funkspruch steht; normaler Funkverkehr nicht.
- ✓ **Leise Info bei Piloten-DMs** – Geschmackssache. Sinnvoll, wenn du mitbekommen willst, dass dir jemand geschrieben hat.
- ✓ **Info, wenn ein Lotse online geht** – nur mit Filter. Ohne Präfix meldet das Plugin jeden Lotsen weltweit. Trage ein, was dich betrifft, zum Beispiel `EDDL,EDGG,EDUU`.

Abschließen

1. Unten auf **Speichern und installieren** klicken. Damit landen deine Einstellungen im Plugins-Ordner und das Plugin wird auf Stand gebracht.
2. **vPilot neu starten.** Ohne Neustart lädt vPilot die neue Fassung nicht.

3. In vPilot unter **Settings → Plugins** nachsehen, ob „Crew Rest Companion" dort steht.

> **Ältere Fassungen** werden beim Speichern automatisch zur Seite gelegt, damit nicht zwei Versionen gleichzeitig alarmieren. Es bleiben höchstens drei alte Stände liegen, danach räumt das Programm selbst auf.

Alle Einstellungen im Überblick

Alles lässt sich im Konfigurationsprogramm einstellen. Wer möchte, kann die Datei `config.txt` im Plugins-Ordner auch von Hand bearbeiten – die Namen in der linken Spalte sind die Schlüssel in dieser Datei.

Schlüssel	Bedeutung	Standard
`BarkDeviceKey`	Device Key aus der Bark-App	leer
`BarkServerUrl`	eigener Bark-Server	`https://api.day.app/`
`AlarmSound`	Klingelton	`multiwayinvitation`
`AlarmLevel`	Stufe der Meldung	`critical`
`AlarmVolume`	Lautstärke 0–10	`10`
`AlarmCall`	Dauerton	`1`
`EmailAddress`	Konto für den Mail-Wecker	leer
`EmailAppPassword`	App-Passwort, verschlüsselt	leer
`SmtpHost`	Mailserver	`smtp.office365.com`
`SmtpPort`	Port	`587`
`SmtpUseSsl`	verschlüsselte Verbindung	`true`
`CooldownS`	Sperrzeit nach einem Alarm	`60`
`AlarmOnSelcal`	Alarm bei SELCAL-Ruf	`true`
`AlarmOnRadioMessage`	Alarm bei Funkspruch ans eigene Callsign	`true`

Fehlersuche

Der Schnelltest: Wo liegt das Problem?

Bevor du irgendetwas umstellst, grenze ein, ob der Fehler am PC oder am Handy liegt. Schreib dazu von einem anderen Gerät – Handy, Tablet, zweiter Rechner – eine Mail an deine Alarm-Adresse, Betreff `ALARM-VPILOT`.

Das iPhone klingelt sofort

Dein Handy ist richtig eingerichtet. Der Fehler sitzt am PC: falsches Passwort, falscher Plugins-Ordner oder vPilot nicht neu gestartet. Weiter bei *Am PC*.

Die Mail kommt an, aber es bleibt still

Die Zustellung läuft, der Wecker nicht. Das liegt an den iOS-Einstellungen: entweder ist Push nicht aktiv oder der Kurzbefehl greift nicht. Weiter bei *Am iPhone*.

Die Mail kommt gar nicht an

Problem beim Mailserver oder im Spamfilter. Prüfe den Spam-Ordner und ob das Konto auf dem iPhone überhaupt eingerichtet ist.

Am iPhone

Bark bleibt stumm

- **Einstellungen → Mitteilungen → Bark**: Ist **Kritische Hinweise** eingeschaltet? Das ist mit Abstand der häufigste Grund.
- Sind **Töne** aktiv?
- Steht im Konfigurationsprogramm die Stufe auf `critical`?
- Ist der Device Key vollständig und ohne `api.day.app/` davor eingetragen?

Der Wecker über E-Mail springt nicht an

- **Push wirklich aktiv?** Einstellungen → Mail → Accounts → Datenabgleich. Der Schalter ganz oben muss grün sein, und beim Alarm-Account muss *Push* ausgewählt sein – nicht „Abrufen", nicht „Manuell".
- **Kurzbefehl prüfen:** Kurzbefehle → Automation → deine Automation antippen. Ist **Sofort ausführen** gewählt? Steht dort „Nach Bestätigung fragen", passiert ohne dein Zutun nichts.
- **Betreff exakt?** `ALARM-VPILOT`, Groß- und Kleinschreibung beachten.

Am PC

Das Plugin taucht in vPilot nicht auf

- In vPilot unter **Settings → Plugins** nachsehen. Steht „Crew Rest Companion" dort, läuft es.
- Liegt die Plugin-Datei *direkt* im Plugins-Ordner? vPilot schaut nicht in Unterordner. Richtig ist `…\vPilot\Plugins\CrewRestCompanion.dll`, falsch `…\vPilot\Plugins\CrewRestCompanion\CrewRestCompanion.dll`.
- Wurde vPilot nach dem Speichern neu gestartet?
- Heruntergeladene Dateien blockiert Windows manchmal. Das Konfigurationsprogramm hebt diese Sperre beim Installieren automatisch auf – lass das Plugin also über **Speichern und installieren** einrichten, statt die Datei selbst zu kopieren.

Es wird keine Mail verschickt

- **Falsches Passwort.** In die Einstellungen gehört das App-Kennwort aus Schritt 3, nicht das Anmeldepasswort.
- Host und Port prüfen: `smtp.office365.com`, Port 587, SSL/TLS an.
- Auf **Testmail** klicken und ins Protokoll unten im Fenster schauen – dort steht der Grund im Klartext.

Es passiert überhaupt nichts

Protokoll auf **ausführlich** stellen, einmal fliegen, danach die Datei `plugin.log` im Plugins-Ordner ansehen. Dort steht Zeile für Zeile, was erkannt und was unterdrückt wurde – meistens sieht man dann sofort, woran es liegt.

Es kommt keine Startmeldung im vPilot-Chat

Das ist kein Fehler. vPilot lässt Plugins nicht in den Chat schreiben. Die Startmeldung erscheint im Debugfenster von vPilot – und, wenn eingeschaltet, als leise Meldung auf dem Handy.

Updates und Hilfe

Updates

Das Konfigurationsprogramm sieht bei jedem Start nach, ob eine neuere Fassung vorliegt. Gibt es eine, erscheint links unten ein Hinweis – ein Klick darauf öffnet die Downloadseite. Im Protokollfenster steht ebenfalls, was die Prüfung ergeben hat.

Beim Einspielen einer neuen Version bleiben deine Einstellungen erhalten. Nach der Installation einmal auf **Speichern und installieren** klicken und vPilot neu starten – fertig.

Wenn nichts hilft

Melde dich, am besten mit diesen drei Angaben:

- welche Version du nutzt (steht auf der Seite *Installation*),
- was passieren sollte und was stattdessen passiert ist,
- der passende Ausschnitt aus `plugin.log` bei ausführlichem Protokoll.

Wege:

- **GitHub:** ein Issue unter github.com/schleicher45/CrewRestCompanion/issues – dort gibt es ein Formular, das nach genau diesen Angaben fragt.
- **Discord:** schreib mich direkt an (**gammle**).

Noch nicht im Flug erprobt

SELCAL, Funkspruch-Erkennung und die Lotsen-Meldung sind eingebaut, aber bisher nicht über eine volle Langstrecke getestet. Rückmeldungen dazu sind besonders willkommen.

> **Crew Rest Companion** ist freie Software unter der MIT-Lizenz. Quelltext, Installationsdatei und alle Versionen: github.com/schleicher45/CrewRestCompanion