WeatherExtensions Doku

Author: RobbiTheFox

Inhalt

1	Allgemein	Seite 1
2	Begriffserklärung	Seite 2
3	Abhängigkeiten	Seite 3
4	Grundlagen	Seite 3
5	Verwendung	Seite 4
6	GfxSets erstellen	Seite 5
7	Elemente hinzufügen	Seite 6
8	Templates nutzen	Seite 7
	8.1 essentielle Templates	Seite 7
	8.2 optionale Templates	Seite 8
9	WeatherCallbacks	Seite 9
10	WeatherCallbackExtensions	Seite 10

1 Allgemein

Die WeatherExtensions bieten eine leistungsstarke Oberfläche für Mapper in "Die Siedler - Das Erbe der Könige", mit denen vielschichtige, dynamische Wetterlagen erzeugt werden können.

In Kombination mit den *WeatherCallbacks* ist es zudem möglich, gezielt Aktionen zu bestimmten Wetterlagen ausführen zu lassen.

HINWEIS:

Diese Doku setzt Grundkenntnise zum Wetter in "Die Siedler - Das Erbe der Könige" voraus. Darunter z.B. die korrekte verwendung von Logic.AddWeatherElement und das erstellen und verwenden eigener gfx sets über die gfx id von 3 hinaus.

2 Begriffserklärung

Siedler

Wird Siedler als Präfix verwendet, so bezieht sich der nachfolgende Begriff auf die Originalmechanik im Spiel.

Beispiel:

Siedler gfx sets - hier sind die gfx sets im C code von Siedler gemeint gfx sets - ohne Präfix sind die Daten in den *WeatherExtensions* gemeint

Ebene

Eine Ebene (auch *Dimension*) ist für einen bestimmten Aspekt des Wetters zuständig. Welche Ebene für welchen Aspekt zuständig sein soll, muss der Mapper selbst festlegen. Hierbei sind ihm in seiner kreativen Freiheit keine Grenzen gesetzt.

Ebene1 wird standardmäßig als Siedler Wetter interpretiert, kann jedoch auch anders verwendet werden.

Denkbare Aspekte sind z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, Tageszeit usw.

Element

Elemente sind Teil der Ebenen und können mit den Siedler Wetterelementen verglichen werden, die mit Logic.AddWeatherElement erstellt werden. Genau wie diese, bestehen Elemente aus einer weather id, einer gfx id, Dauer, Vorlauf- und Übergangszeit. Die Element id, Dauer, Vorlauf- und Übergangszeit verhalten sich genau wie bei Siedler Wetterelementen. Nur die gfx id macht hier einen Unterschied. Das tatsächlich verwendete gfx set setzt sich aus der Summe der gfx ids des jeweils aktiven Elements aller Ebenen zusammen (siehe *GfxSets erstellen*).

Eine Ebene kann theoretisch aus beliebig vielen Elementen bestehen.

Periode

Eine Periode besteht aus allen Elementen einer Ebene und verhält sich wie das periodische Siedler Wetter.

GfxSet

Ein *GfxSet* (auch *gfx set*) beinhaltet alle grafischen Daten für eine bestimmte Wetterlage. Die *WeatherExtensions* überschreiben die Funktionsweise der Siedler gfx sets und übernehmen selbst die Berechnung der Wetterübergänge.

3 Abhängigkeiten

Die WeatherExtensions benötigen lediglich den TriggerFix aus der S5CommunityLib und können auch im normalen Siedler (ohne Serverfunktionen) verwendet werden.

4 Grundlagen

Die WeatherExtensions basieren auf einem System aus mehreren Ebenen, die unabhängig voneinander ihre jeweils eigene Periode durchlaufen. Am einfachsten lässt sich das System am Beispielskript weatherextensions 2dexample.lua erklären.

Ebene 1 besteht aus dem bekannten Siedler Wetter mit Sommer, Regen und Winter. Ebene 2 ist ein Tag-Nacht Zyklus bestehend aus Tag, Dämmerung und Nacht.

Mit den *WeatherExtensions* ist es möglich z.B. einen festen Tag-Nacht Zyklus zu erstellen, während das Wetter zwar seiner Periode folgt, jedoch auch auf Eingriffe mit dem Wetterturm oder andere Events auf der Karte korrekt reagiert, ohne dass sich der Mapper um die aktuelle Tageszeit kümmern muss.

Es müssen gfx sets für jede mögliche Kombination aus Elementen verschiedener Ebenen in der richtigen Reihenfolge angelegt werden (siehe *GfxSets erstellen*).

Je nach Komplexität des Wettersystems macht es Sinn, Comfort Funktionen zu schreiben wie im Beispiel oben AddPeriodicDay, StartNight usw. die am Ende auf WeatherExtensions.AddElementToDimension(...) zurück greifen (siehe *Elemente hinzufügen*).

5 Verwendung

Um die WeatherExtensions verwenden zu können, muss vor der Initialisierung der gfx sets und des Wetters zunächst das Skript weatherextensions.lua geladen werden. Es werden u.A. einige C und Comfort Funktionen überschrieben.

Hiernach sollten alle nötigen gfx sets definiert und Elemente den einzelnen Ebenen hinzugefügt werden. Ist ein gfx set nicht definiert, werden Standardwerte angenommen und es erscheint eine Warnung im *LuaDebugger*.

Ebenen müssen nicht zwangsläufig Elemente enthalten. Diese Ebenen haben dann keinen Einfluss auf das verwendete gfx set und es wird Element Id = 1 angenommen. Das hat den praktischen Hintergrund, einzelne Ebenen nur zeitweise verwenden zu können.

Gfx sets werden wie gewoht über die Display.GfxSetSetXXX Funktionen definiert oder über die Funktion WeatherExtensions.GfxSetSetAll(...) (siehe *GfxSets erstellen*). Das Wetter kann entweder mit den bekannten Funktionen AddPeriodicXXX und StartXXX oder über WeatherExtensions.AddElementToDimension(...) erstellt werden (siehe Elemente hinzufügen). Letztere ist für komplexere Wettersysteme unabdingbar.

Als nächstes kann noch der Aufruf von WeatherExtensions.AppendDisplayGfxSet(_Id)

folgen, wobei _Id sich auf die gfxsets bezieht. Diese Funktion wendet das übergebene gfxset statisch an. Das macht z.B. dann Sinn, wenn der Wetterzyklus erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll, z.B. in EMS Karten nach Ablauf des 10s Timers.

Um den Wetterzyklus zu aktivieren ruft man WeatherExtensions.Start(arg)

auf. _arg ist optional und kann eine Reihe von Zahlen sein. Diese Geben den Index in der Periode der jeweiligen Ebene an, an dem gestartet werden soll.

Beispiel mit 2 Ebenen: WeatherExtensions.Start(2, 3)

Ebene 1 startet mit dem zweiten Element und Ebene 2 mit dem Dritten. Gäbe es noch eine dritte Ebene, würde diese mit dem ersten Element starten, da für sie kein Wert übergeben wurde.

6 GfxSets erstellen

Der wohl wichtigste Punkt beim Erstellen der gfx sets ist die Reihenfolge. Hierbei spielt sowohl die Anzahl der Ebenen als auch die Anzahl der verschiedenen Elemente pro Ebene eine Rolle.

Der einfachste Weg den Überblick zu behalten ist jedem Element einen individuellen Namen zu vergeben und eine Liste zu erstellen.

Alle Ebenen starten bei Element 1. Die kleinste Ebene zählt jeweils um 1 hoch. Ist ihre maximale Anzahl an Elementen überschritten, wird sie auf 1 zurück gesetzt und die nächst höhere Ebene zählt um 1 hoch.

Hat die höchste Ebene ihre maximale Anzahl an Elementen überschritten, ist die Liste fertig.

Beispiel mit 2 Ebenen:

Ebene1, bestehend aus 3 Elementen (Sommer, Regen, Winter) Ebene2, bestehend aus 2 Elementen (Tag, Nacht)

```
1 (1) Sommer (1) Tag Ebene1: 1 + 1 = 2
2 (2) Regen (1) Tag Ebene1: 2 + 1 = 3
3 (3) Winter, (1) Tag Ebene1: 3 + 1 = 4
```

das maximum von 3 in Ebene 1 wurde überschritten Ebene1: = 1, Ebene2: 1 + 1 = 2

```
4 (1) Sommer (2) Nacht Ebene1: 1 + 1 = 2
5 (2) Regen (2) Nacht Ebene1: 2 + 1 = 3
6 (3) Winter, (2) Nacht Ebene1: 3 + 1 = 4
```

das maximum von 3 in Ebene 1 wurde überschritten Ebene1: = 1. Ebene2: 2 + 1 = 3

das maximum von 2 in Ebene 2 wurde überschritten Die Liste ist fertig.

Gfx sets können wie gewohnt mit den bekannten Display. GfxSetSetXXX Funktionen erstellt werden, oder mit einer etwas vereinfachten Funktion für alle Werte gleichzeitig. WeatherExtensions. GfxSetSetAll

```
(_Id, _Rain, _Snow, _Ice, _Fog, _Dist, _Shad, _Amb, _Dif, _Sky)
```

Beispiel für Sommer aus dem Normal set

```
WeatherExtensions.GfxSetSetAll (
1, 0,0,0,
Color(147,177,187), -- Nebelfarbe
Range(9000,28000), -- Nebelentfernung
Position(40,-15,-50), -- Schatten Koodinaten
Color(120, 110, 110), -- Amient Licht
Color(205,204,189), -- Diffuse Licht
"YSkyBox02" -- SkyBox )
```

7 Elemente hinzufügen

```
Einer Ebene kann man neue Elemente mit WeatherExtensions.AddElementToDimension (_Dim,_Id,_Dur,_Per,_Gfx,_Fore,_Tran,_Index) hinzufügen.
```

_Dim gibt die Ebene an, in die das Element hinzugefügt werden soll. Ist die Ebene noch nicht vorhanden, wird diese neu erstellt.

_Index ist optional und nur für periodische Elemente nutzbar. Dieser gibt die Position in der Periode an, an der das Element eingefügt werden soll. Nachfolgende Elemente rutschen um eine Position nach hinten. Wird _Index nicht angegeben, wird das Element am Ende der Periode angefügt.

_Id, _Dur, _Per, _Gfx, _Fore und _Tran werden genau wie in Logic.AddWeatherElement verwendet, mit dem einzigen Unterschied, dass _Gfx nicht absolut ist, sondern additiv.

```
In Ebene1 sollte _Gfx immer gleich _Id sein.
```

Für alle weiteren Ebenen muss etwas gerechnet werden:

Gfx Element(1) ist immer gleich 0

_Gfx Element(_Id) ist (_Id -1) * dem Produkt der Anzahl an Elementen der vorherigen Ebenen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.

Beispiel mit 3 Ebenen

```
Ebene1, bestehend aus 3 Elementen Ebene2, bestehend aus 2 Elementen
```

Ebene3, bestehend aus 3 Elementen

Ebene1:

Element1 = 1

Element2 = 2

Element3 = 3

Ebene2:

```
Element1 = (1 - 1) * (nEbene1) = 0 * 3 = 0
Element2 = (2 - 1) * (nEbene1) = 1 * 3 = 3
```

Ebene3:

```
Element1 = (1 - 1) * (nEbene1) * (nEbene2) = 0 * 3 * 2 = 0

Element2 = (2 - 1) * (nEbene1) * (nEbene2) = 1 * 3 * 2 = 6

Element3 = (3 - 1) * (nEbene1) * (nEbene2) = 2 * 3 * 2 = 12
```

Um die genaue Verwendung noch besser nachvollziehen zu können, können die Comforts aus weatherextensions 3dexample.lua herangezogen werden.

8 Templates nutzen

8.1 Essentielle Templates

Essentielle Templates müssen immer einen Wert zurückgeben.

WeatherExtensions.Template GetNextWeatherState()

Gibt standardmäßig die Id des nachfolgenden Elements von Ebene1 zurück. Diese Funktion ist wichtig für die Wettervorhersage. Bei komplexeren Wettersystemen, in der der Siedler weather state von mehreren Ebenen beeinflusst wird, muss an dieser Stelle eine manuelle Berechnung durch den mapper erfolgen (siehe weatherextensions 3dexample.lua).

WeatherExtensions.Template_GetTimeToNextWeatherState()

Gibt standardmäßig die Zeit bis zum nachfolgenden Element von Ebene1 zurück. Dieser Wert ist ebenso wichtig für die Wettervorhersage und muss wie WeatherExtensions.Template_GetNextWeatherState ggf. auch manuell vom mapper berechnet werden.

WeatherExtensions.Template_GetWeatherStateAndTransition()

Gibt standardmäßig die Id und transition Zeiten des aktuellen Elements von Ebene1 zurück. Diese Funktion ist essentiel wichtig für das aktuelle Wetter und muss wie die vorherigen Funktionen bei komplexeren Systemen vom mapper manuell berechnet werden.

WeatherExtensions.Template_GetElementDefault(_Dim, _Id, _Dur, _Gfx,
Fore, Tran)

Aus Kompatibilitätsgründen wird standardmäßig das System von Ubi verwendet, welches die transition Vorlaufzeit zur duration hinzu addiert.

Wenn die duration nicht verändert werden soll, muss die return Zeile ersetzt werden: return WeatherExtensions.GetElementDefault(_Dim, _Id, _Dur, _Gfx, _Fore, Tran)

An dieser Stelle können auch andere element defaults definiert werden.

z.B um eigene defaults für verschiedene Ebenen zu definieren.

8.2 Optionale Templates

Optionale Templates können nach Bedarf mit Funktionalität bestückt werden.

WeatherExtensions.Template_GetShadows(_Gfx)

Wird jeden Tick aufgerufen und kann genutzt werden, um die Schatten manuell zu berechnen, z.B. für einen Tag-Nacht Zyklus.

Als Parameter steht das aktuell verwendete gfx set zur Verfügung. Hinweis:

Die Funktion wird 2x aufgerufen. 1x mir dem aktuellen und 1x mit dem vorherigen gfx set. Das hängt damit zusammen, wie das Skript dem Spiel die tatsächlichen Wetterdaten übermittelt.

WeatherExtensions.Template_OnStateChanged(_Dim, OldId, NewId)

Alternative zu einem StateCallback (siehe StateCallbacks)

WeatherExtensions.Template OnGfxChanged(OldId, NewId)

Alternative zu einem GfxCallback (siehe WeatherCallbacks)

WeatherExtensions.Template_EveryTick()

Wird in jedem game tick aufgerufen, solange die WeatherExtensions aktiv sind.

9 WeatherCallbacks

Die WeatherCallbacks sind ein unabhängiges Skript, welches auch ohne die WeatherExtensions verwendet werden kann. In diesem Fall sind diese jedoch von CUtilMemory abhängig. In jedem Fall benötigen aus sie den Triggerfix.

Initialisierung

- 1. Lade weathercallbacks.lua
- 1a (optional) Lade weathercallbackextensions.lua
- Führe aus WeatherCallbacks.Init()

Hinweis:

Werden die *WeatherCallbackExtensions* nach der Initialisierung der *WeatherCallbacks* geladen, muss WeatherCallbacks.Init() erneut ausgeführt werden, da es sonst zu doppelaufrufen in den gfx callbacks kommen kann.

Die WeatherCallbacks bestehen aus 2 Komponenten. Eine Dritte kommt mit den WeatherCallbackExtensions hinzu, welche eine spezielle Schnittstelle zu den WeatherExtensions bereitstellt.

WeatherCallbacks - werden ausgeführt, wenn sich der weather state ändert.

WeatherCallbacks.AddWeatherCallback(_Id, _CallbackStart, _CallbackEnd) Fügt einen weather callback hinzu.

_Id - der weather state, der das callback auslösen soll _CallbackStart - Funktion die zu Beginn dieses weather states ausgeführt werden soll CallbackEnd - Funktion die zum Ende dieses weather states ausgeführt werden soll

Eine Mehrfachbelegung ist möglich.

In diesem Fall werden alle jemals übergebenen Funktionen ausgeführt.

WeatherCallbacks.RemoveWeatherCallbacks(_Id)

Entfernt alle Callbacks für den übergebenen weather state.

GfxCallbacks - werden ausgeführt, wenn sich das gfx set ändert.

WeatherCallbacks.AddGfxCallback(_Id, _CallbackStart, _CallbackEnd) Fügt einen gfx callback hinzu.

_Id - die gfx ld, die das callback auslösen soll _CallbackStart - Funktion zu Beginn _CallbackEnd - Funktion zum Ende

Eine Mehrfachbelegung ist möglich.

WeatherCallbacks.RemoveGfxCallbacks(_Id)
Entfernt alle Callbacks für die übergebenen gfx ld.

10 WeatherCallbackExtensions

StateCallbacks - werden ausgeführt, wenn sich der state der übergebenen Ebene ändert (benötigt *WeatherExtensions*)

```
WeatherCallbacks.AddStateCallback(_Dim, _Id, _CallbackStart, _CallbackEnd)
```

Fügt einer Ebene einen state callback hinzu.

```
_Dim - die Ebene, aus der die Id gelesen werden soll
_Id - die Element Id, die das callback auslösen soll
_CallbackStart - Funktion zu Beginn
_CallbackEnd - Funktion zum Ende
```

Eine Mehrfachbelegung ist möglich.

WeatherCallbacks.RemoveStateCallbacks(_Dim, _Id)
Entfernt alle Callbacks für die übergebene Element Id in der übergebenen Ebene.