Osnabrück, Februar 2007 Kai Behncke Institut für Geoinformatik und Fernerkundung Osnabrück kbehncke@iqf.uni-osnabrueck.de

Einführung in WMS und WFS (mit praktischen Beispielen in UMN MapServer und Mapbender)

Fragen zu WMS/WFS und UMN MapServer bitte an die Mailinglist von www.umn-mapserver.de oder ins Forum auf www.umn-mapserver-community.de

Fragen zum Mapbender bitte an die Mailinglist von http://www.mapbender.org/index.php/Mapbender Mailing Lists

Anregungen/Korrekturvorschläge zu dieser Einführung bitte an den Autoren senden.

Dank gebührt den vielen Nutzerlnnen der Mailinglisten/Foren von UMN MapServer und Mapbender, welche diese Anleitung erst ermöglichten.

Inhaltsverzeichnis

1.WMS - Was ist das eigentlich?	Seite 1
1.1 Wozu soll das gut sein?	Seite 1
1.2 Mögliche Abfrageoperationen	Seite 2
1.3 Erstellung eines eigenen WMS-Servers im UMN MapServer	Seite 3
1.4 GetCapabilites	Seite 6
1.5 GetMap	Seite 9
1.5.1 Veränderung einer GetMap-Ausgabe mittels SLD	Seite 11
1.6 GetFeatureInfo	Seite 14
Exkurs A: GetFeatureInfo im Mapbender	Seite 17
1.7 WMS-Layer in den UMN MapServer als WMS-Client einbinden	Seite 21
2. WFS -Web Feature Service	Seite 24
2.1 WFS-Server mit dem UMN MapServer	Seite 25
2.2 WFS-GetCapabilities	Seite 27
2.3 WFS-DescribeFeatureType	Seite 28
2.4 WFS-GetFeature	Seite 28
2.5 UMN MapServer als WFS-Client	Seite 31
Exkurs B: Einsatz einer WFS-Suche im Mapbender	Seite 33
Exkurs C: WFS-Tooltip im Mapbender	Seite 38

Voraussetzungen

Arbeitsumgebung der nachfolgend angeführten Bespiele war ein Debian Sarge 3.1 Betriebssystem in Verbindung mit dem UMN Mapserver 4.10.0 und Mapbender 2.4.0.

Auch wenn in diesem Fall ein Linux-Betriebssystem gewählt wurde, so können Sie die Beispiele natürlich auch unter Windows testen.

Die Beispieldaten für dieses Tutorium können Sie von:

http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/wms wfs tutorium.zip herunterladen.

Für dieses Tutorium sollten Sie Erfahrungen im Umgang mit dem UMN MapServer und Grundkenntnisse im Umgang mit Mapbender besitzen.

1. WMS - was ist das eigentlich?

Unter OGC konformen WMS (Web Map Service) versteht man einen Standard, "der sowohl die Syntax der Anfragen nach einem Kartenbild, als auch Format und Eigenschaften des Ergebnisses dieser Anfrage regelt. Von einem WMS (Dienst) werden nicht Geometriedaten angefordert, sondern deren visuelle Präsentation als Raster-Bild." oder wie ERSTLING und SIMONIS schreiben: "Web Map Services, die den Spezifikationen des OGC genügen, müssen eine Schnittstelle implementieren, die sowohl das Format der Anfrageoperationen (reguests) wie auch die ensprechenden Antwortformen (responses) standardisiert."²

Hierbei spielt es keine Rolle von welchem Kartenserver die Kartenbilder geliefert werden: UMN MapServer, GeoServer, ArcIMS oder Deegree; wichtig ist nur, dass der Server einen OGC konformem WMS anbietet.

Anhand dieses Dienstes werden also Geodaten zu einem Rasterbild gerendert und als Response an die standardisierte Abfrage (den Clienten) zurückgegeben.

"Die tatsächliche Art der Datenhaltung oder der Datenform (Raster oder Vektor) spielen dabei keine Rolle. Denn durch die WMS-Spezifikation von OGC wird lediglich eine systemund herstellerunabhängige Abfragemethode geschaffen, die von jedem GIS-System, welches den besagten OGC-Dienst unterstützt, eine Karte als Rasterbild anfordern kann."

Definiert ist dieser Standard in der Web Map Service Implementation Specification des OGC.4

1.1 Wozu soll das gut sein?

Auch im Jahre 2007 ist es nach wie vor ein großes Problem "mal eben" Geodaten für die eigene Anwendung zu erhalten, an der Einschätzung von FISCHER hat sich leider nichts geändert:

"Die wenigsten Besitzer von Geodaten rücken diese umsonst, oder überhaupt heraus." 5

¹ teresstris & CCGIS 2004, S.27

² Erstling & Simonis 2005, S.110

³ Tscherkasski 2006, S.5

⁴ Open GIS Consortium (b), 2002

⁵ Fischer 2003, S.95

Wenn Geodatenanbieter Daten jedoch als WMS bereit stellen, dann können auch andere Nutzer darauf zugreifen, die Existenz des OGC konformen WMS-Standards trägt dann also zur Bereitstellung von Geodaten bei.

Nach FISCHER kann ein WMS auch zur Verteilung von Rechenlast genutzt werden, wenn einzelne Layer auf verschiedene Server verteilt werden.⁶

Mittels eines WMS können also verteilt vorliegende Karten in eine Anwendung integriert werden.

Von einem Server holt man sich z.B. eine Übersichtskarte von Deutschland, von einem anderen die TK100, von einem dritten die Gemeinden der Wesermarsch etc.

1.2 Mögliche Anfrageoperationen

Die Anfrageoperationen, welche in einem OGC konformen WMS integriert sein **müssen**, sind:

- GetCapabilities
- GetMap

optional ist die Operation:

GetFeatureInfo

Mapserver, welche den OGC-Standard SLD (Styled Layer Descriptor) unterstützen, bieten weitere Abfrageoperationen:

- describeLayer
- getLegendGraphic
- getStyles
- putStyles

Der UMN MapServer unterstützt SLD in einem gewissen Rahmen seit Version 4.2.0.7 Mittels SLD ist es möglich, "von außen" die ausgelieferten Karten eines WMS zu verändern. Die Anfrageoperationen werden über eine URL im Browser abgeschickt, an späterer Stelle werden einige Beispiele behandelt.

⁶ ebda. S. 96

⁷ siehe History. Txt in den Sources des UMN MapServer 4.10.0

1.3 Erstellung eines eigenen WMS-Servers im UMN MapServer

Nachfolgend wird das Mapfile für die Erstellung eines eigenen WMS-Servers dargestellt. Sie finden es auch in den Beispieldaten im Ordner "wms_ogc" (wms_server.map). Zusätzlich soll die Anleitung unter:

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server empfohlen werden.

METADATA

```
MAP
NAME
           'Testkarte'
STATUS ON
IMAGETYPE
              PNG
EXTENT
            3430018 5876533 3491970 5948485
UNITS
           METERS
SI7F
        500 500
SHAPEPATH
                 '/mapservertest/wms ogc/data'
SYMBOLSET
                 '/mapservertest/wms ogc/symbols/symbols.sym'
                 '/mapservertest/wms ogc/fonts/fonts.list'
FONTSET
WEB
TEMPLATE 'template.html'
     IMAGEPATH '/var/www/htdocs/tmp/'
     IMAGEURL '/tmp/'
METADATA
'WMS TITLE'
                  'Wesermarsch WMS'
                                                         #zwingend notwendig
'WMS ABSTRACT'
                       'Dies ist ein einfaches WMS-Beispiel'
                                                          #optional
'WMS FEATURE INFO MIME TYPE' 'text/html'
                                                         #optional.
'WMS ONLINERESOURCE' 'http://127.0.0.1/cgi-
bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_wfs/wms_server.map'
                                                         #zwingend notwendig
'WMS SRS'
                   'epsq:31467'
                                                         #zwingend notwendig
END
END
 PROJECTION
  'init=epsg:31467'
END
LAYER
NAME
          'landkreis export'
           POLYGON
TYPE
STATUS
           ON
DATA
           'Lan.shp'
LABELITEM 'name'
```

'WMS_TITLE' 'landkreis_export' #zwingend notwendig

```
'WMS SRS' 'epsg:31467'
                                #zwingend notwendig
'WMS INCLUDE ITEMS' 'all'
                                #optional
END
CLASS
STYLE
OUTLINECOLOR 0 200 0
SYMBOL 0
         50 128 0
COLOR
END
 LABEL
    TYPE TRUETYPE
    ANTIALIAS TRUE
    FONT 'arial'
    COLOR 0 0 0
    BACKGROUNDCOLOR 200 200 200
    SIZE 10
    BUFFER 2
  END
TEMPLATE getfeatureinfo.html
END
END
LAYER
SYMBOLSCALE 50000
NAME
          'testdaten export'
TYPE
          POINT
TOLERANCE 5
STATUS
           ON
METADATA
'WMS TITLE' 'testdaten export'
                                #zwingend notwendig
'WMS SRS' 'epsg:31467'
                                #zwingend notwendig
END
DATA 'testdaten.shp'
CLASS
STYLE
SYMBOL 'triangle'
         120 0 0
COLOR
SIZE 9
MINSIZE 9
MAXSIZE 20
END
END
END
```

END

Die gelb markierten Stellen sind in dem Mapfile die relevanten Positionen um einen WMS zu erstellen.

Natürlich sind deutlich mehr WMS-Parameter möglich.

Eine gute Übersicht über mögliche METADATA-Parameter findet man unter:

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server

Nun, wofür stehen die einzelnen Parameter? Im Web-Bereich:

WMS TITLE -> Titel der Karte

WMS ABSTRACT -> Hier lassen sich Beschreibungen des Servers festlegen

WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE -> Achtung: Damit aber bei einer GetFeatureInfo-Anfrage Daten auch im HTML-Format ausgegeben werden können muss dieser Parameter gesetzt sein

WMS_ONLINERESOURCE -> Wichtig für die GetCapabilites-Anfrage. Gibt die URL an, über die auf den Server zugegriffen wird.

WMS_SRS -> Projektionssystem(e)

Im Layer-Bereich:

WMS TITLE -> Titel des Layers

WMS SRS -> Projektionssystem des Layers

'WMS_INCLUDE_ITEMS' 'all' -> Achtung aufgepaßt!! Dieser Parameter ist für den GetFeatureInfo-Aufruf gedacht. Bis zur Version 4.8.0 wurden bei diesem Aufruf standardmäßig immer alle Attribute eines Geoobjektes (also z.B. Flächengröße, Bevölkerungsdichte etc (je nach Daten)) ausgegeben. Will man dieses in Version 4.10.0 auch gewährleisten, so muss dieser Parameter angegeben werden.

Ok, der Server ist eingerichtet?

Dann jetzt speziell zu den Anfrageoperationen.

1.4 GetCapabilities

GREWE schreibt: "Die Get Capabilities-Schnittstelle eines WMS ist in der Lage, eine Selbstauskunft über ihre Funktionalitäten zu geben. Ein WMS ist somit selbstbeschreibend (...). Durch eine Antwort auf eine Get Capabilities-Anfrage gibt der Server Auskunft über seine verfügbaren Operationen, Karten, Kartenlayer und räumlichen Referenzsysteme. Die Antwort, eine wohlgeformte und gültige XML-Datei, ist sowohl von einem Computer als auch von einem Menschen les- und interpretierbar.

Aus den Informationen, welche über die Get Capabilities-Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden, lässt sich ein gültiger Get Map Request generieren, welcher schließlich zur Darstellung von Geodaten im Browser führt."

Der Aufruf, bezogen auf unseren WMS, lautet wie folgt:

http://localhost/cgi-

<u>bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities</u>

Als Ergebnis erhalten wir Informationen über den WMS im XML-Format.

Schauen wir uns die zurückgegeben Infos einmal kurz an. Abbildung 1 stellt einen Auszug dar mit Title, Abstract und Onlineresource.

Abbildung1: Auszug aus dem XML-Dokument der GetCapabilities-Antwort

Die Infos in Abbildung 2 sind schon interessanter. Hier erhält man Informationen zu den EPSG-Codes, den aufrufbaren Layern und deren Bounding-Boxes (in Lat/Lon sowie in Gauß-Krüger-Koordinaten).

Auch erhält man die Information, dass der Layer "Landkreis Export" "queryable" ist, also Abfragen zu diesem möglich sind (dazu später mehr).

Abbildung 2: Auszug aus dem XML-Dokument der GetCapabilities-Antwort

```
<UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" UserLayer="0" UserStyle="1" RemoteWFS="0"/>
- <Laver>
   <Name>Testkarte</Name>
   <Title>Wesermarsch WMS</Title>
   <SRS>epsg:31467</SRS>
   <LatLonBoundingBox minx="7.94115" miny="53.0181" maxx="8.88032" maxy="53.6692"/>
   <BoundingBox SRS="EPSG:31467" minx="3.43002e+06" miny="5.87653e+06" maxx="3.49197e+06" maxy="5.94848e+06"/>
 - <Layer queryable="1" opaque="0" cascaded="0">
     <Name>landkreis_export</Name>
     <Title>landkreis_export</Title>
     <SRS>epsg:31467</SRS>
     <LatLonBoundingBox minx="8.1191" miny="53.0957" maxx="8.65646" maxy="53.732"/>
     <BoundingBox SRS="EPSG:31467" minx="3.44187e+06" miny="5.88502e+06" maxx="3.47699e+06" maxy="5.95553e+06"/>
   </Laver>
 - <Layer queryable="0" opaque="0" cascaded="0">
     <Name>testdaten_export</Name>
     <Title>testdaten_export</Title>
     <SRS>epsg:31467</SRS>
     <LatLonBoundingBox minx="8.24151" minv="53.156" maxx="8.55556" maxy="53.5994"/>
     <BoundingBox SRS="EPSG:31467" minx="3.44979e+06" miny="5.89164e+06" maxx="3.47027e+06" maxy="5.94081e+06"/>
```

Bei unserem selbst erstellten WMS wissen wir natürlich, welche Layer darstellbar sind, Rufen wir nun einmal die Capabilities eines externen Servers der LGN (Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen) auf:

http://www.mapserver.niedersachsen.de/freezoneogc/mapserverogc?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1

In dem zurückgelieferten Dokument erhält man beispielsweise Informationen zu vier verschiedenen Layern. Sollten Sie versuchen diese aufzurufen: Das wird, bis auf einen, nicht funktionieren, da dafür die IP Ihres Rechners freigeschaltet werden muss. Für Nutzer frei zugänglich ist aber die TK100 aus Niedersachsen.

Die XML-Daten zu diesem Layer sehen wie folgt aus (Abb. 3):

Abbildung 3: Auszug aus XML-Dokument eines WMS der LGN

Interessant ist hier z.B. der Bereich des ScaleHints.

Um den Scale übrigens in einen Maßstab umzurechnen benötigt man folgende Formel: (ScaleHint * dpi / 0,0254) / sqrt(2) (mit dem Problem, dass die dpi-Auflösung in dem GetCapabilites-Dokument nicht angegeben wird, die TK100 der LGN wird standardmäßig übrigens in 170 dpi ausgeliefert (dann also zwischen 1: 32.000 und 1:250000 aufrufbar–Entsprechende Fehlermeldung erhalten Sie, wenn Sie diesen Layer in einem nicht entsprechenden Maßstab anfordern)).

Vorsicht: Wenn Sie mit der TK100 der LGN experimentieren, dann werden Sie sich vielleicht wundern, dass diese erstmal nur zwischen 1:13000 und 1:105000 angezeigt wird. Bedenken Sie, dass die Standardresolution des Mapservers bei 72 liegt. Wenn Sie diese im Map-Bereich umdeklarieren (RESOLUTION 170) dann wird die Karte auch zwischen 1:32000 und 1:250000 ausgegeben.

Es handelt sich beim "Scalehint" nicht um eine direkte Maßstabsangabe sondern es wird dabei die Größe der Diagonalen eines Bildpixels in der Natur in Metern angegeben.

Ein Beispiel:

Ein Mapserver fordert einen Auschnitt an, welcher eine Fläche in der Natur von 100x100 m und einer Bildgröße von 100x100 Pixel hat.

Die Breite eines Pixel entspricht also einem Meter in der Natur. Laut Pythagoras ist der ScaleHint also die Wurzel aus 2.

In der Berechnung des ScaleHints spielt die Auflösung aber eine entscheidene Rolle. Wenn der Dienst mit 96 dpi anwortet, ergibt das einen Maßstab von genau 1:3780.

Der 72 dpi Dienst liefert aber einen Maßstab von 1:2835!

Wohlgemerkt: Das gelieferte Bild sieht auf dem Monitor bei beiden Diensten gleich aus, es ist ja die gleiche Fläche in der Natur, welche in beiden Fällen mit 100x100 Pixeln dargestellt wird.

Die Probleme treten dann auf, wenn eine Applikation einen Dienst in einer Auflösung bekommt (z.B. 96 dpi), intern aber von 72 dpi ausgeht und den ScaleHint mit 72 dpi in einen metrischen Maßstab umrechnet.

Wenn diese Applikation die DOPs von 1:500 - 1:3000 einbindet, wäre das obige Beispiel bei einem 72-dpi-Dienst zu sehen, bei einem 96-dpi-Dienst aber nicht zu sehen, obwohl die Parameter im GetMap-Aufruf die gleichen sind.⁹

Der Wert 0,0254 ergibt sich übrigens aus der Umrechnung von Zoll in Meter (vielen Dank an Herrn Frank).

⁹ http://www.geodaten-mv.de/geoportal/html/dienste nutzung.html

1.5 GetMap

Mittels GetMap kann man von einem Server eine Karte als Rasterbild anfordern. Versuchen wir dieses mal mit unserem selbst aufgebauten Wesermarsch-WMS. Die Anfrage sieht aus wie folgt:

http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map&SERVICE=WMS&VERSION= 1.1.0&REQUEST=GetMap&layers=landkreis_export,testdaten_export&BBOX=3430000,5899 000,3490000,5953000&SRS=epsg:31467&Format=image/gif&width=300&height=300&BGC OLOR=ffffff&STYLES=,

Folgendes Bild wird zurückgegeben:





Nachfolgend eine erläuternde Übersicht zu den GetMap-Parametern.

Abbildung 5: Übersicht über GetMap-Parameter

Anfrage Parameter Beispiel	Verpflichtend/Optional	Beschreibung
VERSION=1.1.1	verpflichtend	Version des WMS Servers
REQUEST=GetMap	verpflichtend	Request-Typ (GetCapabilities GetMap GetFeatureInfo)
LAYERS=layer_list	verpflichtend	Kommaseparierte Liste mit einem oder mehreren Kartenlayern
STYLES=style_list	verpflichtend	Kommaseparierte Liste mit einer Zeichenvorschrift pro angefragtem Kartenlayer
SRS=namespace:identifier1	verpflichtend	Räumliches Bezugssystem
BB0X=minx,miny,maxx,maxy	verpflichtend	Untere linke und obere rechte Ecke des Kartenausschnittes
WIDTH=output_width	verpflichtend	Breite des Kartenfensters in Pixeln
HEIGHT=output_width	verpflichtend	Höhe des Kartenfensters in Pixeln
FORMAT=supported_formats	verpflichtend	Ausgabeformat der Karte (z.B. png, jpg)
TRANSPARENT=TRUEIFALSE	optional	Hintergrundtransparenz
BGCOLOR=color_value	optional	Hexadezimaler RGB Farbwert des Hintergrundes

Quelle: GREWE 2006, S.30

Weitere GetMap-Parameter sind in der Web Map Service Implementation Specification zu finden.¹⁰

In der Praxis werden Sie feststellen, dass Sie beim UMN MapServer nicht immer alle "verpflichtenden" Parameter angeben müssen, um eine Karte zu produzieren. Defaultmäßig werden viele Werte belegt.

Achtung: Dies gilt nur bis Mapserver 4.10.2

Auch eine Anfrage der Art von: http://localhost/cgi-

Ab MapServer 5.0 MÜSSEN !!! Zwingend alle verplichtenden
Parameter (siehe S.9) angegeben werden!!!

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map&SERVICE=WMS&VERSION= 1.1.0&REQUEST=GetMap&layers=landkreis_export,testdaten_export

liefert schon ein Ergebnis.

Es ist jedoch mit Sicherheit kein Nachteil, sich an die Vorgaben der WMS Implementation Specification zu halten.

Machen wir noch mal einen Test mit dem WMS der LGN.

Geben Sie mal ein:

http://www.mapserver.niedersachsen.de/freezoneogc/mapserverogc?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:31467&BBOX=3425700,5787300,3446400,5800500&layers=TK100&WIDTH=600&Height=400&FORMAT=image/png

Abbildung 6: GetMap-Ausgabe des LGN-Servers

| Compared to the compared to the

¹⁰ Open GIS Consortium (b), S.33

Diese Karte wird, wie gesagt, zwischen den Maßstäben 1:32000 und 1:250000 angezeigt, es dauert oft ein wenig, bis man das richtige Verhältnis zwischen Bounding Box und Höhe/Breite der Karte gefunden hat.

1.5.1 Veränderung einer GetMap-Ausgabe mittels SLD

Mittels SLD (Styled Layers Descriptors) können Sie auch externe WMS in einem gewissen Rahmen umgestalten.


An dieser Stelle soll auf SLD nur am Rande eingegangen werden. Für einen tieferen Einstieg sei nachfolgender Link empfohlen: http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/sldhowto

Rufen Sie mal:

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-

<u>bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&Request=GetMap&Layers=WorldGen</u>Outline&

auf, folgendes Bild erscheint:



Wie auf Seite 2 erwähnt kann man hier auch den GetStyles-Befehl absenden, also:

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-

<u>bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&Request=GetStyles&Layers=WorldGen_Outline&</u>

Als Ergebnis erhält man ein SLD-Dokument. Nachfolgend ein Auszug:

<Rule>

<ogc:PropertyIsEqualTo><ogc:PropertyName>NA3DESC/ogc:PropertyName><ogc:Literal>North
America/ogc:Literal>/ogc:PropertyIsEqualTo>

<LineSymbolizer>

<Stroke>

<CssParameter name="stroke">#00cc00</CssParameter>

<CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>

<CssParameter name="stroke-dasharray">10 5 5 10 </CssParameter>

</Stroke>

</LineSymbolizer>

</Rule>

Wenn Sie in diesem SLD-Dokument Parameter verändern dann können Sie auch das Aussehen der Karte umgestalten. In diesem Falle nutzen wir dafür folgendes SLD-Dokument:

<StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld http://schemas.opengeospatial.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd">

- <NamedLayer>
- <Name>WorldGen_Outline</Name>
- <UserStyle>
- <FeatureTypeStyle>
- <Rule>
- <LineSymbolizer>
- -<Stroke>
- <CssParameter name="stroke">#0000ff</CssParameter>
- <CssParameter name="stroke-width">10</CssParameter>
- </Stroke>
- </LineSymbolizer>
- </Rule>
- </FeatureTypeStyle>
- </UserStyle>
- </NamedLayer>
- </StyledLayerDescriptor>

Dieses SLD-Dokument sorgt dafür, dass alle Linien blau und breit dargestellt werden. Layouttechnich sicherlich nicht optimal, aber es geht an dieser Stelle ja auch eher darum zu zeigen, dass man externe WMS mit eigenen Daten verändern kann.

Theoretisch gibt es 2 Möglichkeiten ein SLD-Dokument einzubinden.

• Entweder über eine fürchterlich lange URL und den SLD_BODY-Parameter, z.B. so:

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-

<u>bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&Request=GetMap&Layers=WorldGen_Outline&SLD_BODY=<StyledLayerDescriptor_version='1.0.0'</u>

xmlns='http://www.opengis.net/sld' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.opengis.net/sld

http://schemas.opengeospatial.net/sld/1.0.0/StyledLayerDescriptor.xsd'><NamedLayer><Name>WorldGen_Outline</Name><UserStyle><FeatureTypeStyle><Rule><LineSymbolizer><S troke><CssParameter name='stroke'>%230000ff</CssParameter><CssParameter name="stroke-">name="stroke-">name="stroke-</s>

width">10</CssParameter></Stroke></LineSymbolizer></Rule></FeatureTypeStyle></UserStyle></NamedLayer></StyledLayerDescriptor>

Was natürlich sehr unbequem ist


(Achtung:<CssParameter name="stroke">#0000ff</CssParameter> muss dann umgewandelt werden in: <CssParameter name="stroke">%23ff0000</CssParameter>).

• Über den einfachen SLD-Parameter mit remote-URL

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_world?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&Request=GetMap&Layers=WorldGen_Outline&SLD=http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/line_worldgenoutline.xml

Das Ergebnis ist jeweils das gleiche (Abb.8):

Abbildung 8: Weltkarte mit SLD-verändert



1.6 GetFeatureInfo

Über den GetFeatureInfo-Aufruf lassen sich Informationen zu Geo-Objekten der Karte (Features) darstellen, jedoch nur dann, wenn der entsprechende Layer über das Attribut queryable="1" verfügt (siehe auch Abb. 2). Den Layer eines Mapfiles machen Sie ja abfragbar, wenn in der Layer-Sektion ein HTML-Abfragetemplate definiert ist. Bei unserem selbst erstellten WMS ist dieses bei dem Layer "landkreis_export" der Fall.

Es werden die Attribute der Koordinatenstelle im Kartenbild präsentiert, welche mit X und Y

angegeben wird.

Ein Beispiel:

```
Achtung: Ab MapServer 5.0 müssen alle verpflichtenden WMS-Parameter angegeben werden (siehe S.9) !!!!
```

http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map&VERSION=1.1.1&SERVICE= WMS&REQUEST=getFeatureInfo&layers=landkreis_export&BBOX=3430018,5876533,3491 970,5948485&Query_Layers=landkreis_export&WIDTH=500&Height=500&X=250&Y=250&F EATURE_COUNT=30&INFO_FORMAT=text/plain&

Folgende Infos werden dann im Browser ausgegeben:

Abbildung 9: Ergebnisse einer GetFeatureInfo-Abfrage im text/plain-Format

```
GetFeatureInfo results:

Layer 'landkreis_export'
Feature 7:
    DEUMUNIC_I = '2166'
    ID = '03461008'
    NAME = 'Ovelgönne'
    AREA = '123.84'
    POPDENKM = '45.00'
    POPTOTAL = '5623.00'
    PO_M_T_95 = '2863.00'
    PO_F_T_95 = '2760.00'
```

Aber Achtung: Bis zur MapServer-Version 4.8 wurden **sämtliche** Attribute (welche ja in der dbf-Datei des Shapes oder aber z.B. in einer Geodatenbank liegen) standardmäßig ausgegeben.

Seit Version 4.10.0 muss hierfür im entsprechenden Layer (hier also "landkreis_export) der Eintrag:

'wms include items' 'all' vorliegen.

Tabelle 1 auf der nächsten Seite zeigt, welche Parameter möglich sind.

Tabelle 1: GetFeatureInfo-Parameter

Request Parameter	verpflichtendend/optional	Beschreibung
VERSION=version	V	Versionsangabe
REQUEST=GetFeatureInfo	V	Request-Beschreibung
Query_LAYERS=Layeran- gaben	V	Layernamen, welche abgefragt werden sollen. Werden durch Komma unterteilt
INFO_FORMAT=output_format	0	Legt das Ausgabeformat der Daten fest
X=Pixelspalte	V	X-Koordinate (in Pixeln) des Geoobjektes, wird von oben links gemessen
Y=Pixelangabe	V	Y-Koordinate (in Pixeln) des Geoobjektes, wird von oben links gemessen
EXCEPTIONS=Exception- Format	О	Legt das Format für Fehlermeldungen fest (standard:
		application/vnd.ogc.se_xml)
Anbieterspezifische	0	Experimentelle Parameter
Parameter		

Quelle: Nach WMS Specification, S.40

Wenn Sie nun das Ausgabeformat auf text/html festlegen und auch ein HTML-Template erstellt und im Mapfile angegeben haben, dann können Sie auch einmal diesen Aufruf ausprobieren:

http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map&VERSION=1.1.1&SERVICE= WMS&REQUEST=getFeatureInfo&layers=landkreis_export&BBOX=3430018,5876533,3491 970,5948485&Query_Layers=landkreis_export&WIDTH=500&Height=500&X=250&Y=250&F EATURE COUNT=30&INFO FORMAT=text/html&

Das Ergebnis im Browser dann wie folgt aus:

Abbildung 10: Ergebnisse einer GetFeatureInfo-Abfrage im text/html-Format



Folgendes HTM-Template wird verwendet:

<body bgcolor=#4fdecc>Und hier ein paar Infos zu den Gemeinden:<t

Name:[NAME]

Fläche:[AREA] km2

Einwohnerzahl: [POPTOTAL]

</body>

Exkurs A: GetFeatureInfo im Mapbender

Mapbender

Anhand eines Beispiels im Mapbender soll einmal der Nutzen von GetFeatureInfo aufgezeigt werden.


Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich schon ein wenig mit dem Mapbender auseinandergesetzt haben.

Falls nicht, hier die Basisschritte:

Gehen Sie in der Mapbender GUI List auf "admin2 de".

Im Bereich "Oberflächenveraltung" gehen Sie auf "Gui umbennen/kopieren" und kopieren hier einmal die "gui", nennen Sie diese z.B. "gui wesermarsch".

Abbildung 11: Gui kopieren/umbenennen



Anschließend entfernen Sie erstmal alle vorhandenen WMS dieser gui.

Dieses machen Sie, indem Sie in der Sparte "WMS Zuordnung" auf "WMS Gui Einstellungen" gehen, die WMS auswählen und den remove-Button klicken.

Dann müssen Sie im Bereich WMS-Verwaltung die Capabilities hochladen.


Gehen Sie auf die "gui_wesermarsch" und geben Sie den Pfad zu Ihrem Mapfile ein, natürlich mit dem Request=GetCapabilites (siehe Abb. 12),

also z.B.:

http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapserverumgebung/wms_ogc/wms_server.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1


Abbildung 12: WMS-Capabilities hochladen



Wenn das Hochladen der Capabilites geklappt hat öffnen Sie mal die "gui_wesermarsch" und klicken Sie auf den "info"-Button. Die Attribute einer Fläche werden dann im text/plain -Format dargestellt (Abb. 13).

Schon ziemlich cool, aber noch nicht optimal (schließlich wollen wir das optisch noch besser darstellen). Wir brauchen also das INFO FORMAT=text/html.

Abbildung 13: GetFeatureInfo-Ausgabe im text/plain-Format



Damit HTML-Infos auch im Mapbender dargestellt werden muss hierfür im METADATA-Bereich des Mapfiles der Eintrag: 'WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE' 'text/html' vorhanden sein, also:

```
METADATA

'WMS_TITLE' 'Wesermarsch WMS'

WMS_ABSTRACT' 'Dies ist ein einfaches Beispiel fuer einen WMS'

'WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE' 'text/html'

'WMS_ONLINERESSOURCE' http://127.0.0.1/cgi-
bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_wfs/wfs_hope/wms_server.map'


'WMS_SRS' 'epsg:31467'

END
```

Die Mapbender-Verwaltungsebene hat die sehr angenehme Eigenschaft, dass man bequem auf das Format "text/html" umschalten kann.

Unter "WMS Gui Einstellungen" können Sie GUI und WMS auswählen und das Infoformat festlegen (Abb. 14).

Abbildung 14: Umstellung auf text/html



Eine Ausgabe im HTML-Format sieht z.B. dann ungefähr so wie in Abb.15 aus (je nachdem wie Sie das Layout definieren).

Abbildung 15: GetFeatureInfo-Ausgabe im text/html-Format Gemeinden:

Butjadingen

Ovelgönne

Jade

mapbender.org



1.7 WMS-Layer in den UMN MapServer als WMS-Client einbinden

Die Ausgabe von WMS-Karten über die Angabe einer URL ist immer recht umständlich. Sie können den UMN MapServer auch als Klienten für die Einbindung von externen WMS-Layern benutzen. Nachfolgend das Mapfile (auch dieses liegt im Ordner wms_ogc (wms_client.map)).

Zusätzlich soll die Anleitung unter

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms client empfohlen werden.

MAP

NAME 'Testkarte'

STATUS ON

IMAGETYPE jpeg

IMAGECOLOR 255 255 255

EXTENT 3430018 5876533 3491970 5948485

UNITS METERS SIZE 500 500

SHAPEPATH '/mapservertest/wms ogc/data'

SYMBOLSET '/mapservertest/wms ogc/symbols/symbols.sym'

FONTSET '/mapservertest/wms ogc/fonts/fonts.list'

WEB

TEMPLATE './template.html'
IMAGEPATH '/var/www/htdocs/tmp/'
IMAGEURL '/tmp/'

END

PROJECTION 'init=epsg:31467' END

LAYER

NAME 'BRD'

TYPE RASTER

STATUS DEFAULT

CONNECTION 'http://wms1.ccgis.de/cgi-

bin/mapsery?map=/data/umn/germany/germany.map'

CONNECTIONTYPE WMS

METADATA

'wms_srs' 'EPSG:31467'

'wms name' 'Germany'

'wms format' 'image/png'

'wms server version' '1.1.1'

END END

LAYER

NAME 'TK100'

TYPE RASTER

STATUS DEFAULT

CONNECTION 'http://www.mapserver.niedersachsen.de/freezoneogc/mapserverogc?'

CONNECTIONTYPE WMS

METADATA

'wms server version' '1.1.1'

'wms name' 'TK100'

'wms_srs' 'EPSG:31467'

'wms format' 'image/png'

END

END

LAYER

NAME 'Wesermarsch'

TYPE RASTER

STATUS DEFAULT

CONNECTION 'http://127.0.0.1/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map1

CONNECTIONTYPE WMS

METADATA

'wms server version' '1.1.1'

'wms name' 'landkreis export'

'wms_srs' 'EPSG:31467'

'wms format' 'image/png'

END

END

LAYER

NAME 'Testdaten'

TYPE RASTER

STATUS DEFAULT

CONNECTION 'http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map'

CONNECTIONTYPE WMS

METADATA

'wms server version' '1.1.1'

'wms name' 'testdaten export'


'wms_srs' 'EPSG:31467'

'wms format' 'image/png'



Bei den Einträgen im Mapfile sehen Sie erneut, dass Sie beim UMN MapServer nicht alle in Abbildung 5 vorgeschriebenen Parameter setzen müssen.

Wenn Sie nämlich nun in Ihrem Browser das Mapfile "wms_client.map" aufrufen (http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_client.map), dann erhalten Sie folgendes Bild:



An dieser Stelle werden die externen WMS-Layer Germany, TK100, landkreis_export und testdaten_export eingebunden.

Landkreis_export und testdaten_export ließen sich jetzt natürlich auch ohne WMS-Verbindung einbinden (die Daten liegen ja lokal auf Ihrem Rechner); die Verbindung über CONNECTION 'http://127.0.0.1/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wms_ogc/wms_server.map'

dürfte das Prinzip der WMS-Einbindung aber besser verdeutlichen.

Wenn der Rechner nun eine IP hat, welche auch "von außen" ansprechbar ist, dann könnten Sie die Wesermarschdaten nun auch anderen Nutzern im WWW zur Verfügung stellen.

2. WFS -Web Feature Service

"Steigen die Ansprüche an die Funktionalität und den Automatisierungsgrad einer Web-GIS-Lösung, so kann es interessant sein, neben der Fähigkeit zur Kartendarstellung auch die Analysefähigkeiten eines GIS im Web zu nutzen und statt auf digitale Karten auch auf die zugrunde liegenden Geodaten mittels Internet-Technologie zuzugreifen. Exakt diese Möglichkeit eröffnet ein so genannter Web Feature Service(...)."11

Während ein WMS also nur eine Rasterkarte an den Clienten liefert (natürlich auch mit Abfrageoptionen durch GetFeatureInfo) bietet ein WFS deutlich mehr. "The server sends back geographic coordinate data such as line, point, or poylgon features(...)you`ll like WFS beacause it offers more flexibility."¹²

Letztlich liefert ein WFS **Geodaten** (Vektordaten inkl. Attribute) , welche natürlich auch visualisiert werden können.

Wie Sie sehen werden bietet ein WFS thematische und räumliche Selektionsmöglichkeiten, was ein entscheidener Unterschied zu einem WMS ist.

Mit den Daten eines WFS kann man letztlich viel mehr machen, als mit einem Rasterbild von einem WMS:¹³

- Tooltipmöglichkeit
- Highlighfunktion
- räumliche Analysen
- umfangreiche Filter
- Verschneidungen mit anderen Datensätzen
- hoch aufgelöste Ausgaben
- Suche über Parameter (Straßenname, Objekt-ID, etc.)
- editieren der Daten (WFS-T)
- Weiterverarbeitung, Weiterleitung der Daten

Nach der Web Feature Service Implementation Specification müssen 2 Klassen von WFS unterschieden werden:

• Basic WFS (hierzu gehört auch der UMN MapServer)

"A basic WFS would implement the GetCapabilites, DescribeFeatureType and GetFeature operations.

This would consider a READ-ONLY web feature service."14

• Transaction WFS (hierzu gehört z.B. Geoserver (http://geoserver.org))

"A transaction web feature Service would support all the operations of a basic web feature service and in addition it would implement the Transaction operation. Optionally, a transaction WFS sould implement the LockFeature operation." 15

¹¹ Donaubauer 2005, S.93

¹² Mitchell 2005, S.228

^{13 &}lt;a href="http://intevation.de/pipermail/mapserver-de/2007-February/002869.html">http://intevation.de/pipermail/mapserver-de/2007-February/002869.html http://intevation.de/pipermail/mapserver-de/2007-February/002869.html

¹⁴ Open GIS Consortium (a), S.3

¹⁵ ebda.

Bedeutet konkret, dass ein Transaction-WFS auch schreibenden Zugriff auf Features zuläßt. Features können neu erstellt werden, Eigenschaften können geändert oder Features komplett gelöscht werden.

Die LockFeature Operation ermöglicht es, dass Features mit einer Veränderungssperre belegt werden.

Da der UMN MapServer ein "Basic WFS" ist werden in der Folge die Operationen

- GetCapabilities
- DescribeFeatureType
- GetFeature

beschrieben.

Anders als beim WMS, welcher als Datenquellen Raster- oder Vektordaten akzeptiert, werden beim WFS nur Vektordaten verwandt.

2.1 WFS-Server mit dem UMN MapServer

Zunächst erstellen wir einmal ein passendes Mapfile (liegt auch im Ordner wfs_ogc (wfs client.map)).

Als zusätzliche Hilfe soll auch auf die Seite

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wfs server

verwiesen werden.

Nachfolgend das Mapfile:

MAP

NAME Testkarte IMAGETYPE PNG

EXTENT 3430018 5876533 3491970 5948485

UNITS METERS

#DEBUG ON PROJECTION

'init=epsg:31467'

END

SIZE 500 500

SHAPEPATH '/mapservertest/wfs ogc/data'

SYMBOLSET '/mapservertest/wfs ogc/symbols/symbols.sym'

FONTSET '/mapservertest/wfs ogc/fonts/fonts.list'

IMAGECOLOR 200 200 200

Grundeinstellungen-----

WEB

TEMPLATE './template.html'
IMAGEPATH '/var/www/htdocs/tmp/'
IMAGEURL '/tmp/'

```
METADATA
"WFS TITLE" "WFS-Test"
                                #zwingend notwendig
"WFS SRS" "epsg:31467"
                                #dringend empfohlen
"WFS ABSTRACT" "Ein kleiner WFS-Test" #optional
"WFS ONLINERESOURCE" "http://localhost/cgi-
bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map" # dringend empfohlen
END
END
LAYER
NAME
          Gemeindelayer
TYPE
          POLYGON
           DEFAULT
STATUS
DATA
          Lan.shp
DUMP TRUE #zwingend notwendig
METADATA
"WFS_TITLE" "Gemeinde" #zwingend notwendig
"WFS SRS" "epsg:31467" #dringend empfohlen
"gml_featureid" "id"  #zwingend notwendig (ab MapServer 4.10.0)
"GML_INCLUDE_ITEMS" "all" #optional (liefert alle vorhandenen Parameter aus)
END
     CLASS
     NAME 'gemeindeklasse'
          STYLE
                OUTLINECOLOR 200 0 0
                COLOR 0 200 0
                SIZE 22
          END
     END
END
LAYER
NAME
          'Testdatenlayer'
TYPE
          POINT
TOLERANCE 5
 STATUS ON
DATA 'testdaten.shp'
DUMP TRUE #zwingend notwendig
METADATA
"WFS_TITLE" "Testdaten" #zwingend notwendig
"WFS SRS" "epsg:31467" #dringend empfohlen
```

Die gelb markierten Bereiche kennzeichnen die Stellen, welche den WFS erstellen.

2.2 WFS-GetCapabilities

Ein Aufruf der Art von:

http://localhost/cgi-

<u>bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.</u> 0.0&REQUEST=GetCapabilities

sorgt dafür, dass ein XML-Dokument mit den Eigenschaften des WFS ausgegeben wird.

Abbildung 17: Auszug aus XML-Dokument

Wie bei dem GetCapabilites-Aufruf zu einem WMS-Layer werden auch hier Metadaten präsentiert.

2.3 DescribeFeatureType-Abfrage

Geben Sie einmal folgende URL ein:

http://localhost/cgi-

<u>bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=DescribeFeatureType&TYPENAME=Gemeindelayer&</u>

Erneut wird ein XML-Dokument ausgegeben (siehe Abb. 18).

Abbildung 18: Auszug aus XML-Dokument

```
<schema targetNamespace="http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver" elementFormDefault="qualified"</pre>
version="0.1">
  <import namespace="http://www.opengis.net/gml"</pre>
 schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/>
  <element name="Gemeindelayer" type="ms:GemeindelayerType" substitutionGroup="gml: Feature"/>
-<complexType name="GemeindelayerType">
  -<complexContent>
    -<extension base="gml:AbstractFeatureType">
      -<sequence>
         <element name="msGeometry" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
         <element name="DEUMUNIC I" type="string"/>
         <element name="ID" type="string"/>
         <element name="NAME" type="string"/>
         <element name="AREA" type="string"/>
         <element name="POPDENKM" type="string"/>
         <element name="POPTOTAL" type="string"/>
<element name="PO_M_T_95" type="string"/>
<element name="PO_F_T_95" type="string"/>
       </sequence>
     </extension>
   </complexContent>
  </complexType>
</schema>
```

Es wird hier die Struktur der Daten beschrieben (z.B. ob String oder Geometry).

2.4 GetFeature-Abfrage


Ein GetFeature-Aufruf sieht z.B. so aus:

http://localhost/cgi-

<u>bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=Gemeindelayer</u>

Der Typename legt hier den abfragbaren Layer fest.

Abbildung 19: Auszug aus XML-Dokument bei GetFeature-Abfrage



Diesmal liefert das XML-Dokument die Geometrien der einzelnen Features (in dem XML-Unterformat GML) sowie Werte einzelner Spalten zu den jeweiligen Features aus.

Im Rahmen des GetFeature-Anfrage können dann auch räumliche oder attribute Filter gesetzt werden.

Siehe hierzu z.B.: http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/filterencoding/

Folgende Parameter sind möglich:¹⁶

Vergleichsoperatoren

PropertylsEqualTo (=)
PropertylsNotEqualTo (<>)
PropertylsGreaterThan (>)
PropertylsLessThan (<)
PropertylsLessThanOrEqualTo (<=)
PropertylsGreaterThanOrEqualTo (>=)
PropertylsBetween
PropertylsLike
Logische Operatoren OR, AND, NOT
Räuumliche Anfragen BBOX, Dwithin, Intersects
Arithmetische Operatoren

Ein Aufruf derart von

http://localhost/cgi-

<u>bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=Gemeindelayer&</u>Filter=<Filter><PropertylsGreaterThan></PropertyName>AREA</PropertyName><Literal>100</Literal></PropertylsGreaterThan></Filter>

also mit diesem Filter;

```
<Filter><PropertyIsGreaterThan>
<PropertyName>AREA</PropertyName>
<Literal>100</Literal>
</PropertyIsGreaterThan></Filter>
```

liefert in dem XML-Dokument nur die Features, welche größer als 100 km² sind.

Auch räumliche Abfragen sind möglich, z.B.

http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQ <u>UEST=GetFeature&TYPENAME=Gemeindelayer&Filter</u>=<Filter><BBOX><PropertyName>NA ME</PropertyName><Box srsName='EPSG:31467'><coordinates>3456500,5901700 3481900,5882300</coordinates></BOX></Filter>

In diesem Fall schneidet die Boundix-Box Elsfleth, Berne und Lemwerder. Nur zu diesen Gemeinden werden dann Daten ausgegeben.

Der Filter dafür also:

<Filter><BBOX>
<PropertyName>Name>NAME</PropertyName>
<Box srsName='EPSG:31467'>
<Ccoordinates>3456500,5901700 3481900,5882300>
</coordinates>
</Box></BOX>
</Filter>

¹⁶ Emde 2005

2.5 UMN MapServer als WFS-Client

siehe dazu auch hier: http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wfs client

Hier nun ein Beispiel für ein Mapfile als WFS-Client (wfs client.map).

MAP

NAME Testkarte IMAGETYPE PNG

EXTENT 3430018 5876533 3491970 5948485

UNITS METERS

#DEBUG ON PROJECTION

'init=epsg:31467'

END

SIZE 500 500

SHAPEPATH '/mapservertest/wfs ogc/data'

SYMBOLSET '/mapservertest/wfs_ogc/symbols/symbols.sym'

FONTSET '/mapservertest/wfs_ogc/fonts/fonts.list'

IMAGECOLOR 200 200 200

Grundeinstellungen-----

WEB

TEMPLATE './template.html'

IMAGEPATH '/var/www/htdocs/tmp/'

IMAGEURL '/tmp/'

END LAYER

> NAME Gemeindelayer TYPE POLYGON STATUS DEFAULT

CONNECTIONTYPE WFS

#zwingend notwendig

CONNECTION 'http://localhost/cgi-

bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map' #zwingend #notwendig

METADATA

"WFS_VERSION" "1.0.0" #zwingend notwendig
"WFS_TYPENAME" "Gemeindelayer" #zwingend notwendig

"WFS_FILTER" "<PropertyIsGreaterThan><PropertyName>AREA</PropertyName>


<Literal>100</Literal></PropertyIsGreaterThan>" #optional, Hier ein Beispiel für

#einen Filter

END

```
CLASS
           STYLE
                 OUTLINECOLOR 255 0 0
                 COLOR 0 0 250
           END
     END
END
LAYER
 NAME
           'Testdatenlayer'
 TYPE
           POINT
 TOLERANCE 5
 STATUS DEFAULT
CONNECTIONTYPE WFS
                                  #zwingend notwendig
CONNECTION 'http://localhost/cgi-
bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map' #zwingend_notwendig
METADATA
"WFS VERSION" "1.0.0"
                            #zwingend notwendig
"WFS TYPENAME" "Testdatenlayer"
                                  #zwingend notwendig
"WFS REQUEST METHOD" "GÉT"
                                  #Eigentlich optional, Defaultmäßig wird die
                                  #"POST"-Methode angewandt, in diesem Besipiel
                                  #gab es aber Schwierigkeiten, wenn NICHT mit
                                  #"GET" gearbeitet wird, eventuell ein Bug in der
                                  #Version 4.10.0 (??).
END
CLASS
STYLE
SYMBOL 'square'
COLOR
         200 0 0
SIZE 9
END
END
END
END
Als Ergebnis des Aufrufs
http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_client.map
wird folgendes Bild geliefert:
```

Abbildung 20: Ausgabe eines WFS mit Filter



Im Gegensatz zu einem "simplen" WMS, welcher nun die gesamte Wesermarsch analog zu den Werten des WMS-Servers geliefert hätte (in einem hellen grün) haben wir hier die Möglichkeit, die Farbe der Polygone zu ändern und über den Filter zu sagen, dass wir nur Gemeinden mit einer Größe > 100 km² haben wollen.

Exkurs B: Einsatz einer WFS-Suche im Mapbender

Mapbender

Im Mapbender ist eine WFS-Suche integriert. Diese funktioniert über das Modul mod wfs gazetter.php.

Hilfreich hierzu auch das WIKI: http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration Der einfachste Weg um "auf die Schnelle" dieses Modul z.B. an eine Gemeindesuche anzupassen sieht wie folgt aus:


- 1. Erst einmal die "gui" kopieren und umbenennen sowie WMS-Capabilites hochladen (siehe Seite 18-19).
- 2. WFS-Capabilities hochladen. Gehen Sie hierfür in der Mapbender GUI List auf den Bereich "admin1" und dann auf "Load-WFS".

Laden Sie hier die Capabilites Ihres eigenen WFS in eine gui (hier dann "gui_wesermarsch"), in diesem Fall:

http://localhost/cgi-

<u>bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.</u> 0.0&REQUEST=GetCapabilities&


Abbildung 21: WFS-Capabilities hochladen



Bitte beachten Sie: Das Hochladen eines WFS sorgt in dem Mapbender-Clienten nicht dafür, dass Geodaten visualisiert werden, dafür müssen Sie die selben Geodaten als WMS einspielen.


Anschließend gehen Sie im Bereich "admin1" auf "WFS-Conf", wählen den neu hochgeladenen WFS aus und klicken auf den Radio-Button "Gemeindelayer" (siehe Abb.22).

Abbildung 22: WFS-Konfiguration im Mapbender



Es öffnen sich verschiedene Eingabefenster (Abb.23).

Abb. 23: WFS-Konfiguration im Mapbender



Tätigen Sie hier z.B. folgende Angaben (siehe auch: http://www.mapbender.org/index.php/WFS_Konfiguration).

```
Abstract: Gemeinden
Label: Gemeinden:
Label_id:a
Button:Suche Abschicken
Button_id:b
STYLE:body{
font-family:Verdana,Arial,sans-serif;
font-size: 12px;
line-height:2;
}
```

BUFFER:0.01

```
Result-Style:.even{
  color:green;
  font-family:Verdana,Arial,sans-serif;
  font-size: 18px;
}
.uneven{
  color:red;
  font-family:Verdana,Arial,sans-serif;
  font-size: 11px;
}
```

WZ-Graphics:Ja

Dann außerdem in der unteren Tabelle in der Spalte msGeometry "geom" anklicken Bei "Name" die Search-Checkbox anklicken und bei pos 1 angeben, bei style_id: c label:Gemeindename label:d show (anklicken) position:1

Achtung: Achten Sie darauf, welche Gazetter-Id vergeben wird (hier 8).

und abspeichern.

Anschließend: gehen Sie in den Bereich "admin2_de" und wählen bei "Oberflächenelemente editieren" die jeweils erstellte gui (hier gui wesermarsch).

Dann klicken Sie auf das Modul "Gazetteer_mbUser" Ändern Sie hier z.B. den Comment.

Wichtig: Tauschen Sie den "src-Bereich" aus.

Also anstelle von:

../php/mod_wfs_gazetteer.php?sessionID&wfs_conf=1&target=mapframe1,overview&resultFr ame=wfsresult

geben Sie bei wfs conf die Zahl Ihres WFS ein, z.B.:

../php/mod_wfs_gazetteer.php?sessionID&wfs_conf=8&target=mapframe1,overview&resultFr ame=wfsresult

und abspeichern.

Rufen Sie nun die "Gui_wesermarsch" auf. Sie brauchen in der WFS-Suche den zu suchenden Namen nicht ausschreiben, ein Teilstring reicht auch.

Die Suche sollte ungefähr so aussehen:


Abbildung 24: WFS Suche



Der grün geschriebene String wird ausgeben, wenn bei der Suche ein Objekt gefunden wird. Wenn Sie diesen String mit dem Mauszeiger überfahren, so wird die Gemeinde gehighlighted.

Klicken Sie auf den grünen Link, so wird automatisch auf die Gemeinde gezoomt.

Abbildung 25: Zoom nach WFS-Suche



Exkurs C: WFS-Tooltip im Mapbender



Siehe auch hier: http://www.mapbender.org/index.php/UseMap

Zunächst führen Sie folgenden SQL-Befehl in der Mapbender-Datenbank aus:

Den Namen "gui wesermarsch" natürlich gegebenenfalls ändern.

Anschließend führen Sie folgenden SQL-Befehl aus:

```
INSERT INTO gui_element(fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closeTag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires) VALUES('gui_wesermarsch', 'usemap', '0002', '1', 'clickable map', 'iframe', '../html/mod_blank.html', ", '1', '1', '1', '1', 'visibility:hidden;', ", 'iframe', 'mod_usemap.php', ", 'mapframe1', ");
```

Als nächstes öffnen Sie die Datei:

/var/www/htdocs/mapbender/http/javascripts/mod_usemap.php

In Zeile 21 tragen Sie den Pfad zu Ihrem WFS-Server ein, z.B.:

```
var mod_usemap_wfs = "http://localhost/cgi-
bin/mapserv?map=/mapservertest/wfs_ogc/wfs_server.map&SERVICE=WFS&VERSION=1.
0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=Testdatenlayer";
```

Dann öffnen Sie:

/var/www/htdocs/mapbender/http/php/mod_usemap.php

Hier muss festgelegt werden, welches WFS-Attribut in der Karte angezeigt werden soll. Tragen Sie in Zeile 39 ein:

```
echo "um_title[um_title.length] = "".$g->getValueBySeparatedKey($ii,"INHABER")."";"; Wenn Sie dann in der Karte mit der Maus über einem Punkt "mouven" dann wird dieser gehighlighted und
```

der Wert aus dem Attributfeld "Inhaber" wird präsentiert.

Abb. 26: WFS-Tooltip im Mapbender



Ich hoffe diese Anleitung konnte im Bereich WMS/WFS etwas Hilfestellung bieten.

Mit freundlichen Grüßen, Kai Behncke

3. Quellen

CCGIS & terrestris (2004): "Praxishandbuch WebGIS mit Freier Software"

Donaubauer, Andreas (2005): "Web Feature Services – Geodienst für den Zugriff auf objektstrukturierte Geodaten", in: Bernhard, Lars; Fitzke, Jens; Wagner, Roland M.: Geodateninfrastruktur, S.93-107

Emde, Astrid (2005): "UMN MapServer als Web Feature Service" . Foliensammlung UMN Anwenderkonferenz 2005

Erstling, Reinhard; **Simonis**, Ingo (2005): "Web Map Service", in: Bernhard, Lars; Fitzke, Jens; Wagner, Roland M.: Geodateninfrastruktur, S.108-129

Fischer, Thorsten (2003): "UMN MapServer 4.0"

Grewe, Klaus (2006): "ISO, OGC & Co", in: GIS-Business. 06/2006, S.28-31

Mitchell, Tyler (2005): "Web Mapping Illustrated"

Open GIS Consortium Inc.(a) (2002): "Web Feature Service Implementation Specification"

Open GIS Consortium Inc. (b) (2002): "Web Map Service Implementation Specification"

Tscherkasski, Evgeni (2006): "Konzeption und Implementierung eines erweiterten Clients für den Web-Map-Service (WMS) der Stadt Bochum". Diplomarbeit an der Fachhochschule Bochum, Fachbereich Vermessungswesen und Geoinformatik.

Internet:

http://www.mapbender.org

http://www.mapbender.org/index.php/WFS Konfiguration

http://www.mapbender.org/index.php/UseMap

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wfs_server

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wfs_client

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_client

http://mapserver.gis.umn.edu/docs/howto/wms_server

http://www.umn-mapserver.de

http://www.umn-mapserver-community.de