# Физические аспекты в моделях освещения

Быковских Дмитрий Александрович

23.11.2024

Быковских Д.А.

40.40.45.45. 5 000

Физические аспекты

Физические аспекты в моделях освещения

Быковских Дмитрий Александрович

23.11.2024

#### Введение

Радиометрия — наука о измерении электромагнитного излучения в различных частях спектра, включая видимую световую область, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, радиоволны и другие формы излучения.

Радиометрия описывает количественные характеристики излучения, такие как поток энергии, интенсивность и яркость, и используется в различных областях, включая астрономию, фотометрию и измерения теплового излучения.

Оптика — раздел физики, изучающий свет и его взаимодействие с веществом, а также явления, связанные с распространением света, его преломлением, отражением, дифракцией и интерференцией.

Физические аспекты

—Введение

2024

#### Введение

Радионетрия — наука о измерении зектурокатичетного излучения в различных тастих спектра, изключая видимую севтовую область, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, радиоволны и другие формы излучения.

Радионетрия описывает иоличественные издоителенствии излучения.

Радиометрия описывает количественные характеристики излучения, такие как поток энергии, интенсивность и яркость, и используется в различных областих, включая астрономию, фотометрию и измерени теплового излучения.

Оптика — раздел физики, изучающий свет и его взаимодействие с веществом, а также явления, связанные с распространениям света, его преломлениям, отражением, дифракцией и интерференцией.

## Модель

Модель освещения — математическая модель, описывающая, как свет взаимодействует с поверхностью объектов, чтобы создать реалистичное изображение.

Рассматривается простая геометрическая модель, являющаяся следствием уравнения Максвелла, согласно которой свет представляет собой поток лучистой энергии, распространяющийся вдоль геометрических лучей.

При этом используется ряд упрощений:

- 1. Выбранная модель является статической.
- 2. Энергия излучения (взято из оптики) определяется за время на много больше, чем период собственных колебаний электромагнитных волн оптического диапазона ( $10^{14}~\Gamma$ ц).

4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 90

Физические аспекты

–Модель

•

взаимодействует с поверхностью объектов, чтобы создать реалистичное изображение. Рассматривается простая геометрическая модель, являющаяся

следствиям уравнения Максвелла, согласно которой свет представляет собой поток лучистой энергии, распространяющийся вдоль геометрических лучай.

При этом используются ряд упрощений:

1. Выбранная модель является статической.

2. Энергия клучения (ваэтся из ситики) спределяется за время на много больше, чем период собственных колебаний алектромагнятных воля ситики

Модели освещения используются в компьютерной графике, чтобы вычислить цвет каждого пикселя, учитывая источники света, свойства материалов и расположение камеры.

Математическая модель — формализованное представление реального объекта, явления или процесса с использованием математического языка.

Математическая модель представляет собой компромисс между бесконечной сложностью изучаемого явления и желаемой простотой его описания.

Полнота модели связана с ее полезностью изучения свойств исследуемого явления.

Простота модели заключается в возможности численного исследования с помощью вычислительных систем и анализа существующими математическими средствами.

3 / 20

#### Геометрическая модель

В такой модели электромагнитное поле в однородных изотропных средах переносит **энергию** E, измеряемую в джоулях (Дж), в направлении, которое указывается оптическим лучевым вектором q.

Поток излучения (лучистый поток)  $\Phi_e$  — величина энергии, переносимой полем в единицу времени через данную площадку

$$\Phi_e = \frac{E}{t}, \qquad \left[\frac{\Pi \kappa}{c}\right] \equiv [B\tau]$$

Физические аспекты

2024

-Геометрическая модель

Поток излучения (лучистый поток) Ф<sub>е</sub> — величина энергии

Геометрическая модель

 $\Phi_{\sigma} = \frac{E}{t}, \qquad \left[\frac{A_{\mathbf{K}}}{c}\right] \equiv [B_{\mathbf{Y}}]$ 




Рис. 1: Поток излучения

4 D > 4 D > 4 D > 4 D >

Быковских Д.А

Физические аспекты

23.11.2024

4 / 20

#### Геометрическая модель

Поверхностная плотность потока энергии  $E_e$  — величина потока  $\Phi_e$ , приходящаяся на единицу площади S,

$$E_{e} = rac{\partial \Phi_{e}}{\partial S}, \qquad \left\lceil rac{\mathsf{B} \mathsf{T}}{\mathsf{M}^{2}} 
ight
ceil$$

или энергетическая освещенность  $E_e$ 

Но также может быть наоборот.

**Энергетическая светимость**  $M_e$  — поверхностная плотность потока энергии, излучаемая поверхностью.

Физические аспекты

—Геометрическая модель

Поверхносться плотность, потока змертим  $E_{\mu}$  — величина потока  $\Phi_{\mu}$ , приподицался на единицу площади S,  $E_{\mu} = \frac{\partial \Phi_{\mu}}{\partial S} = \begin{bmatrix} u^{\mu} \\ u^{\mu} \end{bmatrix}$  или энергетическая совещенность.  $E_{\mu}$ 

оготическая светимость М. — поветичествая плетиесть поток

Геометрическая модель

В реальных условиях свет не равномерен, поэтому, в действительности, требуется интегрировать, чтобы учесть влияние освещенности на каждую точку поверхности

$$\int E_e dS = \Phi_e$$

или

$$\int \int E_e dx dy = \Phi_e$$

Таким образом, такой способ точно вычислить световой поток в общем случае, даже если освещенность распределена неоднородно по поверхности.

5 / 20

#### Обезразмеривание физических величин

Обезразмеривание физических величин — процесс приведения уравнений или величин к безразмерному виду, то есть к форме, где отсутствуют явные единицы измерения. Это достигается путём введения безразмерных переменных и масштабных величин.

Выбор масштабных величин (характерных масштабов).

Для начала необходимо определить характерные величины, которые будут использоваться для нормализации.

Эти величины должны быть выбраны таким образом, чтобы они описывали важнейшие аспекты системы. Например.

 $L_0$  — характерная длина (например, радиус объекта или размеры области, где расположены все объекты);

 $T_0$  — характерное время (например, время распространения волн);

Быковских Д.А

 $U_0$  — характерная скорость (например, скорость движения потока частиц).

Физические аспекты

4□ > 4□ > 4□ > 4□ > 4□ > 3

23.11.2024 6 / 20

Физические аспекты

Обезразмеривание физических величин

Обезразмеривание физических величин

Обезразмеривание физических величин — процесс приведения уравнений или величин к безразмерному виду, то есть к форме, отсутствуют явные единицы измерения. Это достигается путём

Выбор масштабных величин (характерных масштабов). Для начала необходимо определить характерные величины, которыбудут использоваться для нормализация. Эти величины должны быть выбодны таким образом, чтобы они

описывали важнейшие аспекты системы. Например. Lo— характерная длина (катример, радиус объекта или размеры области, г расположены все объекты);

расположены все объекты);

Т<sub>0</sub> — хэрэктерное время (катример, время распространения воля);

(b — хэрэктерная скорость (например, скорость движения потока частиц).

Пример обезразмеривания модели освещения Ламберта.

$$I = I_L k_d (\vec{L} \cdot \vec{N}),$$

где I — интенсивность отражённого света;  $I_L$  — интенсивность источника;  $k_d$  — коэффициент диффузного отражения;  $\vec{L}$  — вектор направления на источник света;  $\vec{N}$  — вектор нормали поверхности. Обезразмеривание:

- Нормализация интенсивности.  $I' = \frac{I}{I_{\text{max}}}, \ I'_L = \frac{I_L}{I_{\text{max}}},$
- Нормализация векторов  $\vec{L}$  и  $\vec{N}$  (обычно, уже нормализованы, т.е.  $\|\vec{L}\| = \|\vec{N}\| = 1$ ).

Обезразмеренная модель имеет вид:

$$I' = I'_L k_d (\vec{L} \cdot \vec{N}).$$

# Телесный угол

Solid angle

**Телесный угол**  $\Omega$  (или твердый угол), измеряемый в стерадианах (ср), представляет собой меру пространственного угла, измеряемого в трехмерном пространстве.

Вычисляется как

Быковских Д.А

$$\Omega = \frac{S}{r^2}$$

где S — площадь проекции поверхности; r — радиус сферы.

Телесный угол определяется как соотношение площади проекции поверхности, заключенной между лучами, выпущенными из точки и пересекающими какой-то объект (обычно сферу), к квадрату радиуса этой сферы.

Таким образом, телесный угол измеряет, насколько много пространства охватывает объект относительно точки наблюдения.

Физические аспекты

**23.11.2024** 7 / 20

Физические аспекты

2024

-Телесный угол

Телесный угол Solid angle

Телесный угол Ω (или твердый угол), измеряемый в стерадианах (ср), представляет собой меру пространственного угли измеряемого в трехмерном пространстве.

 $\Omega = \frac{S}{r^2}$ ,

где S — площадь проекции поверхности; r — радиус сферы. Телесный угол определяется как соотношение площади проекции поверхности, ааключенной между лучами, выпущенными из точки пересекающими какой-то объект (обычно сферу), к квалрату оздату

Таким образом, телесный угол измеряет, насколько много пространства озватывает объект относительно точки наблюд-




Рис. 2: Телесный угол

# Угол и телесный угол

Angle and Solid Angle

Рассмотрим следующие формулы

$$d\theta = \frac{dL}{r}$$

где  $d\theta$  — изменение угла  $\theta$ ; dL — изменение длины дуги; r — радиус сферы.

Следующая формула используется при интегрировании по сферической поверхности и является результатом преобразования элемента площади проекции поверхности dS в сферических координатах.

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} = \frac{(rd\phi)(r\sin\theta d\theta)}{r^2} = \sin\theta d\theta d\phi,$$

где  $d\Omega$  — элемент телесного угла; dS — элемент площади проекции поверхности; r — радиус сферы;  $d\theta$  — элемент угла  $\theta$  (зенитного угла);  $d\phi$  — элемент угла  $\phi$  (азимутального угла).

Физические аспекты

∟Угол и телесный угол

Расскотрим следующие формулы  $dt = \frac{dt}{r},$  где  $d\theta$  — каменение угла  $\theta$ ; dt — каменение дляны дугк, r — радрус сферы. Следующае формулы клоль-улего при интегрирования по сфери-ческой понерхности и является результатом префраговами лименти по поставующие доступности  $d\theta$  в сфери-промери вышение доступности  $d\theta$  в сфери-промери поменение доступности  $d\theta$  в сфери-промери вышение доступности  $d\theta$  в сфери-промери поменение доступности  $d\theta$  в сфери-промери  $d\theta$  в серои  $d\theta$  в серои

 $d\Omega = \frac{dS}{r^2} = \frac{(rd\phi)(r\sin\theta d\theta)}{r^2} = \sin\theta d\theta d\phi,$ τge  $d\Omega =$  элемент телесного угла; dS = элемент площади провици

Угол и телесный угол

и вът — элемент телесного угла; въ — алемент площада проек нверхности; r — радиус сферы;  $d\theta$  — алемент угла  $\theta$  (зенитного  $\phi$  — алемент угла  $\phi$  (азимутального угла).




Рис. 3: Угол в полярных координатах (слева) и телесный угол в сферических координатах (справа)

# Площадь сферы

Differential Solid Angles

Итак, телесный угол описывается следующей формулой

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin\theta d\theta d\phi$$

Площадь единичной сферы через телесный угол и в сферической системе координат

$$\Omega = \int_{S} d\omega = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta d\phi = \int_{0}^{\pi} \sin\theta d\theta \int_{0}^{2\pi} d\phi = 4\pi$$

Физические аспекты

2024-1

□Площадь сферы

Итак, телесный угол описывается следующей формулой  $d\omega = \frac{dS}{S} = \sin\theta d\theta d\phi$ 

Площадь сферы

 $Ω = \int dω = \int^{2π} \int^{π} sin θ dθ dφ = \int^{π} sin θ dθ \int^{2π} dφ = 4π$ 




Рис. 4: Схема расчета площади поверхности сферы

# Ракурс

#### Foreshortening

Большой источник, рассмотренный под косым углом, должен создавать тот же эффект, что и маленький источник, расположенный перпендикулярно. Это явление известно как ракурс.




Рис. 5: Пример ракурса

2024-1

## Расчет телесного угла

Solid Angle Computing

Телесный угол  $\omega$  определяется проецируемой площадью поверхности на единичную сферу от точки.

Телесный угол образуется точкой и участком поверхности.

$$d\omega = dA_0 = \frac{dA \cdot \cos \theta}{r^2}$$

23.11.2024

Физические аспекты

-Расчет телесного угла




Рис. 6: Схема расчета телесного угла

# Энергетическая яркость

#### Radiance

Распределение света в пространстве зависит от положения и направления источников света (объектов, которые излучают свет), а также объектов, образующих сцену.

Подходящей единицей измерения для оценки распределения света в пространстве является энергетическая яркость L

$$L = rac{\partial^2 \Phi_e}{\cos heta \partial \omega \partial A}, \qquad \left[rac{\mathsf{B} au}{\mathsf{cp} \cdot \mathsf{m}^2}
ight] \equiv \left[\mathsf{H} \mathsf{и} au
ight],$$

где L — энергетическая яркость (Radiance), описывает количество светового потока, излучаемого поверхностью в определенном направлении, на единичную площадку и в единичный угловой диапазон;  $d^2\Phi$  — элемент светового потока (Flux) через малую площадку dA в малом угловом диапазоне  $d\omega$ ;  $\cos\theta$  — косинус угла между нормалью к поверхности и направлением, в котором измеряется энергетическая яркость; dA — элемент площади поверхности, через которую измеряется световой поток;  $d\omega$  — элемент углового диапазона, в пределах которого измеряется световой поток.

Быковских Д.А Физические аспекты 23.11.2024 12 / 20 Физические аспекты

-Энергетическая яркость

Энергетическая яркость

Распределение света в пространстве зависит от положения в аправления источников света (объектов, которые излучают свет), : гакже объектов, образующих сцену дурдящей единицей измерения для оценки распределения света в

метовтическая вомость: d4 — этемент плонали повельности, мето истоли




Рис. 7: Схема излучения из ds в dr

# Энергетическая яркость поверхности в конкретном направлении

Формула энергетической яркости поверхности в конкретном направлении

$$L\cos\theta d\omega = \frac{d^2\Phi}{dA}$$

где L — энергетическая яркость (Radiance), описывает количество светового потока, излучаемого поверхностью в определенном направлении, на единичную площадку и в единичный угловой диапазон  $(W/(m\cdot sr))$ ;  $d^2\Phi$  — элемент светового потока (Flux) через малую площадку dA в малом угловом диапазоне  $d\omega$ ;  $\cos\theta$  — косинус угла между нормалью к поверхности и направлением, в котором измеряется энергетическая яркость; dA — элемент площади поверхности, через которую измеряется световой поток;  $d\omega$  — элемент углового диапазона, в пределах которого измеряется световой поток.

◆□▶ ◆□▶ ◆■▶ ◆■▶ ● りへで

Физические аспекты

—Энергетическая яркость поверхности в конкретном направлении

Энергетическая яркость поверхности в конкретном направлении

Формула энергетической яркости поверхности в конкретном направлении

 $L \cos \theta d\omega = \frac{d^{2} \Phi}{dA}$ 

гда (— эмергитическая эриссть (Radinoca), описыват количество сестового положа, алиучанного поверомсть за оправленом награжития, на ириничную похощяю в свритичный угловой учаназами (Wind with the control of the c

# Бесконечно маленький источник света и участки поверхности

Энергетическая яркость поверхности в точке х1 в направлении точки x2 рассчитывается как

$$L(x_1, x_1 \to x_2) = \frac{d\Phi}{d\omega \cos \theta_1 dA_1} = \left[d\omega = \frac{\cos \theta_2 dA_2}{r^2}\right] = \frac{r^2 d\Phi}{\cos \theta_2 dA_2 \cos \theta_1 dA_1}$$

А в обратном направлении энергетическая яркость поверхности в точке x2 в направлении точки x2 из точки x1 рассчитывается как

$$L(x_2, x_1 \to x_2) = \frac{d\Phi}{d\omega \cos \theta_2 dA_2} = \left[d\omega = \frac{\cos \theta_1 dA_1}{r^2}\right] = \frac{r^2 d\Phi}{\cos \theta_1 dA_1 \cos \theta_2 dA_2}$$

Физические аспекты

2024-1

-Бесконечно маленький источник света и участки поверхности

Бесконечно маленький источник света и участки




Рис. 8: Излучение из ds в dr

## Расчет излученной энергии

Computing Irradiance

Интегрируйте световой поток по полусфере

$$E(x) = \int_{\Omega} L(x, \theta_i, \phi_i) \cos \theta_i d\omega = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi/2} L(x, \theta_i, \phi_i) \cos \theta_i \sin \theta_i d\theta d\phi$$

Таким образом, излученная энергия из определенного направления составляет

$$E(x) = L(x, \theta_i, \phi_i) \cos \theta_i d\omega$$

2024-1

Физические аспекты

└-Расчет излученной энергии

Pacчет излученной энергии Computing Irradiance

Интегрируйте световой поток по полусфере

 $E(x) = \int_{\Omega} L(x,\theta_i,\phi_i) \cos\theta_i d\omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} L(x,\theta_i,\phi_i) \cos\theta_i \sin\theta_i d\theta d\phi$  — Таким образом, излученная энергия из определенного направления составляет

 $E(x) = L(x, \theta_i, \phi_i) \cos \theta_i d\omega$ 

#### Двулучевая функция отражательной способности Bidirectional Reflectance Distribution Function, BRDF

Двулучевая функция отражательной способности (ДФОС) описывает какая доля световой энергии, приходящей из одного направления, уходит в другом направлении для произвольной пары таких направлений.

Математически выражается следующим образом:

$$f_r(\theta_o, \phi_o, \theta_i, \phi_i) = \frac{dL(\theta_o, \phi_o)}{dE(\theta_i, \phi_i)}$$

Здесь  $\theta_i$  и  $\phi_i$  представляют углы направления входящего света (обычно относительно нормали к поверхности), а  $\theta_o$  и  $\phi_o$ представляют углы направления исходящего света. BRDF является фундаментальным концептом, предоставляя способ

моделирования взаимодействия света с поверхностями и его отражения в различных направлениях.

> 4 D F 4 D F 4 D F 4 D F 16 / 20

Физические аспекты

-Двулучевая функция отражательной способности

Двулучевая функция отражательной способность




Рис. 9: Двулучевая функция отражательной способности

Быковских Д.А Физические аспекты 23.11.2024 Излученность в направлении наблюдения при условии всех входящих световых потоков.

$$L(x, \theta_o, \phi_o) = \int_{\Omega} f_r(\theta_o, \phi_o, \theta_i, \phi_i) L(x, \theta_i, \phi_i) \cos \theta_i d\omega$$

Что пропорционально яркости пикселя для этого луча.



Физические аспекты

Малученность в направлении наблюдения при условии всех входящ световых потоков.  $L(x,\theta_o,\phi_o) = \int_\Omega f_i(\theta_o,\phi_o,\theta_i,\phi_i) L(x,\theta_i,\phi_i) \cos\theta_i d\omega$ 

Функция двустороннего распределения отраженного света (BRDF) обладает несколькими важными свойствами:

- 1. Положительность. Значения BRDF обычно неотрицательны для всех углов входа и выхода света.
- 2. Нормализация. Интеграл BRDF по всем направлениям входа и выхода света равен единице. Это свойство обеспечивает сохранение энергии в системе.
- 3. Ротационная инвариантность. BRDF не зависит от ориентации координатной системы, т.е. она инвариантна относительно поворотов.
- 4. Симметрия. BRDF симметрична относительно обмена направлений входа и выхода света  $(\theta_i, \phi_i$  и  $\theta_o, \phi_o)$ .
- 5. Локальная изотропия или анизотропия. BRDF может быть изотропной (не зависит от направления) или анизотропной (зависит от направления).
- 6. Монотонность. Поверхности с монотонной BRDF не могут сосредотачивать свет.
- 7. Микрогеометрическая зависимость. BRDF часто зависит от микрогеометрии поверхности (например, шероховатости или микронеровностей).

#### Световые и энергетические величины

Быковских Д.А

Таблица 1: Сравнение энергетических и световых величин

Энергетические			Световые		
Поток излучения	Фе	Вт	Световой поток	Ф	лм
Энергетическая сила света	I <sub>e</sub>	<u>Вт</u> ср	Сила света	1	кд
Энергетическая освещенность	E <sub>e</sub>	<u>Вт</u> м <sup>2</sup>	Освещенность	Ε	лк
Энергетическая светимость	M <sub>e</sub>	<u>Вт</u> м <sup>2</sup>	Светимость	М	<u>лм</u> м <sup>2</sup>
Энергетическая яркость	L <sub>e</sub>	<u>Вт</u> ср⋅м²	Яркость	L	<u>кд</u> м <sup>2</sup>

Примечание. Световой поток измеряется в лм (люменах) и представляет собой полную видимую энергию, излучаемую источником света за единицу времени.

Физические аспекты 23.11.2024 18 / 20

Физические аспекты

-Световые и энергетические величины

**Люмен** (лм) измеряет световой поток, представляя собой общее количество света, излучаемого источником света в одну секунду; используется для оценки яркости светильников и ламп.

**Кандела** (кд) измеряет световой поток в заданном направлении, представляя собой интенсивность света в конкретном угловом направлении; введена для оценки яркости источников света, особенно в направленных световых системах.

**Люкс** (лк) измеряет освещенность, представляя собой количество света, падающего на поверхность в один люкс, равный одному люмену на квадратный метр; введен как метрика для оценки комфортного освещения.

Историческая справка. Люкс и люмен стали стандартами измерения света в 20 веке, с развитием технологий освещения. В 1948 году была введена спецификация лм для измерения светового потока. Кандела была предложена в 1946 году в ходе разработки стандартов единиц измерения света, утвержденных в 1979 году.

#### Освещенность и светимость

Освещенность и светимость — разные величины, связанные с освещением:

- Освещенность (*E*) измеряет количество света, падающего на единицу площади.

  Единица измерения: люкс (лм/м<sup>2</sup>).

  Пример. лампа с потоком 1000 люмен освещает поверхность в 10 м, создавая освещенность 100 люкс.
- Светимость (M) характеризует общее количество света, излучаемого источником во всех направлениях. Единица измерения: люмен (лм). Пример. лампа с потоком 1000 люмен имеет светимость 1000 люмен.

Разница. Освещенность описывает свет на поверхности, а светимость — общий свет, излучаемый источником.

8

Физические аспекты

Освещенность и светимость

Освещенность и светимость

ценность и светимость — разные вез

 Освещенность (E) — измеряет количество света, падающего елимент посмати.

- единицу площади. Единица измерения: люкс (лм/м²).
- Пример. лампа с потомом 1000 люмен освещает поверхность в 10
   м, создавая освещенность 100 люме.
  - Светимость (M) характеризует общее количество света излучаемого источником во всех направлениях.
     Единица измерения: лимне (лм).
     Плимен, павлю, ступумы 1000 акамен имеет светимость. 16

Пример. лампа с потоком 1000 люмен имеет светимость 100 люмен.

Разница. Освещенность описывает свет на поверхности, а светимост – общий свет, излучаемый источником.

#### Заключение

#### Литература

- Bahadir K. Gunturk Radiometry, photometric stereo
- 2 Родионов С.А. Основы оптики. Конспект лекций
- 3 Jinxiang C. Computer Graphics: Radiometry and Illumination
- 4 Взаимосвязь силы света, светового потока и освещенности

2024