# Память в Vulkan API

Быковских Дмитрий Александрович

05.10.2024

4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 90

Memory Vulkan API

2024-10-12

Память в Vulkan API

Быковских Дмитрий Александрович 05.10.2024

# Введение

- Рассмотреть объекты Vulkan API
- Рассмотреть модель графического конвейера Vulkan API
- Далее по слайдам....



и т.д.

Memory Vulkan API

-Введение

Рассмотреть объекты Vulkan API
 Рассмотреть модель графического конвейера Vulkan API

Введение

Для правильного выбора и настройки ресурсов, используемых в шейдерах, следует понимать, какие типы данных существуют, где их следует хранить, как использовать/связывать и т.д. Например, вершинные атрибуты (позиция, цвет, нормали и т.д.), буферы, используемые для хранения общей информации о моделях, изображения (сэмплеры) с целью быстрого достоптупа к изображению,

## Иерархия памяти современной графической карты




Рис. 1: Схема иерархии памяти архитектуры Nvidia Fermi

メロトス部トスミトスミト 恵

Memory Vulkan API

2024-10-

-Иерархия памяти современной графической карты



Быковских Д.А.

Memory Vulkan API

05.10.2024

3 / 1

# Информация о типах памяти

Memory heaps (кучи) делятся на категории

- Device local and host invisible
- Device local and host visible
- Host local and device visible

Быковских Д.А

Примечание: Первый из перечисленных типов памяти обладает самой высокой пропускной способностью. (см. Vulkan Hardware Capability Viewer)

Memory Vulkan API



05.10.2024

4 / 1

9

2024

### -Информация о типах памяти

Информация о типах памяти

femory heaps (кучи) делятся на категории

• Device local and host invisible

Device local and host visible
 Host local and device visible

 Ноят tocal and device visible
 Примечание: Первый из перечисленных типов памяти обладает самой высокой пропускной способностью. (см. Vulkan Hardware Capability

При разработке программ следует понимать следующие типы памяти

- Стек (stack) это структура данных, организованная по принципу LIFO (Last In, First Out — последним пришёл, первым ушёл). Особенность его использования связана с вызовом функций. В первую очередь стек хранит адрес возврата и локальные переменные функций. Каждая новая вызванная функция добавляется в стек, а после завершения работы функции стек «сворачивается» обратно.
- Куча (heap) это область динамической памяти, управляемая программой вручную. Она используется для хранения объектов, которые создаются в процессе выполнения программы, когда невозможно заранее предугадать размер памяти, который потребуется. Доступ к элементам в куче происходит напрямую через указатели или ссылки. Управление памятью в куче выполняется самостоятельно (т.е. нет сборщика мусора, может приводить к утечке).

#### Замечания:

Memory Vulkan API

- 1. Операции со стеком, как правило, быстрее, поскольку работают с последним добавленным элементом, тогда как в куче требуется больше времени для поиска и управления памятью.
- 2. Стек имеет ограничение на количество выделяемой памяти, в то время, как куча ограничена размерами физической памяти.

## Информация о свойствах памяти

Поддерживаемые свойства (VkMemoryPropertyFlags) представленных типов памяти (Host и Device)

DEVICE LOCAL BIT
 Память графической карты.

Быковских Д.А

- HOST\_VISIBLE\_BIT
  Память, которая доступна для доступа CPU через mapped pointer (после вызова
  vkMapMemory). Доступ осуществляется так, будто CPU имеет дело с системной
  памятью (возможен механизм, который позволяет CPU обращаться непосредственно
  к памяти видеокарты).
- HOST\_COHERENT\_BIT
  Означает, что не требуется вызов функции vkFlushMappedMemoryRanges для того, чтобы сделать изменения в памяти, сделанный CPU, видимыми для GPU и не требуется вызов функции vkInvalidateMappedMemoryRanges для того, чтобы сделать изменения в памяти, сделанные GPU, видимыми для CPU.
- HOST \_CACHED \_BIT
   Чтение CPU из такой памяти более эффективно, однако такая память не всегда является host coherent
- LAZILY \_ALLOCATED \_BIT
  Память для данного типа ресурса не будет выделена до тех пор, пока она не станет действительно необходимой.

Memory Vulkan API

4□ > 4□ > 4 = > 4 = > = 90

05.10.2024

5 / 1

Memory Vulkan API

Информация о свойствах памяти

Анформация о свойствах памяти

DEVICE LOCAL BIT
 TRANST plage-enough suppu.
 HOST\_VERREE\_BIT

- Памить, которая доступка для доступа СРО через таррее ройлег (после вы vibltaphtenory). Доступ осуществляется так, будго СРО выент дела с систем памятью (познажене меканелы», который познаемет СРО обозцаться негоссоя
- паметью (возванием месанизм, когорый позволент СРU обращаться негосря, к памети видекорты). « NOST COMESSINT BIT
- existence is construin, operaneum GPU, augumantes gen GPU.

   NOST CACHED BIT

  Three CPU is Tanoit construit Soore address teams, cancien taxae construir en son
- Чтиние СРU ил такой памети более эффективно, однако такая паметь не в валяется host coherent. 4 1279 X 41/07/47ED BIT
- LAZEY ALLOCATED BIT
  Память для данного типа ресурса не будят выделяна
  действительно необходивой.

#### Некоторые примеры:

- 1. Область памяти с только одним флагом DEVICE\_LOCAL\_BIT используется для данных, которые будут использоваться исключительно GPU (вершинные буферы, текстуры и т.п.). Такой способ обеспечивает высокую производительность для GPU-доступа. Если необходимо, то для передачи данных используются промежуточные буферы с флагами HOST\_VISIBLE\_BIT и HOST\_COHERENT\_BIT.
- 2. Область памяти с флагами HOST\_VISIBLE\_BIT и HOST\_COHERENT\_BIT подходит для данных, которые будут часто обновляться CPU и передаваться GPU (uniform-буферы, динамические буферы), при этом имеет легкий доступ CPU без необходимости явной синхронизации.

# Процесс управления ресурсами

### Этапы работы

- Создание объекта с данными (например, загрузка моделей)
- Запрос подходящего типа памяти и создание типа объекта (например, буфер или изображение)
- Установка требований к выделению памяти
- Выделение области памяти и сохранение данных в него (возможно, потребуется промежуточный буфер)
- Связывание область памяти с данными с типом созданного объекта (выполняется через дескрипторы)



Memory Vulkan API

2024

Процесс управления ресурсами

Процесс управления ресурсами

Этапы работы

- Создание объекта с данными (например, загрузка моделей
   Запрос подходящего типа памяти и создание типа объекта
- (например, буфер или изображение)
- Установка требований к выделению памяти
- Выделение области памяти и сохранение данных в него (возможно, потребуется промежуточный буфер)
- Связывание область памяти с данными с типом созданног

Набор дескрипторов — интерфейс, связывающий ресурсы (буферы, изображения и т.д.) и шейдеры.

Пул дескрипторов, позволяет сохранить такие наборы, которые можно использовать в дальнейшем.

6 / 1