# Проектирование

Быковских Дмитрий Александрович

07.10.2023

Проектирование 2023-10-11

Проектирование

Быковских Дмитрий Александрович 07.10.2023

### Преобразования и наблюдения

Модельные координаты (МК)

Преобразование моделирования

Внешние координаты (ВК)

Преобразование наблюдения

Координаты наблюдения (КН)

Преобразование проектирования

Координаты проекции (КП)

Преобразование нормировки и отсечение

Нормированные координаты (НК)

Преобразование поля просмотра

Координаты устройства (КУ)

4 D > 4 D > 4 E > 4 E > E 990

Проектирование

2023-1

Преобразования и наблюдения

Преобразования и наблюдения

Модельные координаты (М
Преибразования надряжурования

Преибразования наблюдения

Преибразования наблюдения

Координаты наблюдения

Преибразования нерикратичной

Преибразования нерикратичной

Преибразования поряжуровая и оттемменты образования

Преибразования поля произорая

## Общая информация

Проектирование — преобразование, ставящее точки трехмерного пространства в соответствие точки на плоскости.

$$f: R^3 \rightarrow R^2$$

Виды проектирования

- параллельные;
- перспективные.

Проектирование
— Математический взгляд
— Общая информация

2023-1

Общая информация

Проектирования — преобразования, ставящее точки тризмерного пространства в соответствие точки на плоскости.  $f: R^3 \to R^2$  Виды проектирования

параллельные;
 перспективные.

## Параллельное проектирование

#### Плоскость проекции

$$P: \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{M} + d = 0$$

Лучи проектирования

$$r = r_0 + tI$$

Должно выполняться условие

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{I} \neq 0$$

Найдем точки пересечения

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{I})+d=0$$

$$t = -\frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r}_0 + d}{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{I}}$$





Рис. 1: Схема параллельного проецирования

Проектирование —Математический взгляд

Параллельное проектирование



$$P: \boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{M} - \boldsymbol{M}_0) = 0$$

Откуда следует, что  $d = -\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{M}_0$ 



Рис. 2: Уравнение плоскости

Векторное параметрическое уравнение прямой

$$r = r_0 + tI$$

Параметрическое уравнение прямой

$$\begin{cases} x = x_0 + l_x t \\ y = y_0 + l_y t \\ z = z_0 + l_z t \end{cases}$$

2023-

### Перспективное проектирование

#### Плоскость проекции

$$P: \mathbf{n} \cdot \mathbf{M} + d = 0$$

Лучи проектирования

$$\mathbf{r} = (1-t)\mathbf{r_c} + t\mathbf{r_0}$$

Найдем точки пересечения

$$\mathbf{n} \cdot [\mathbf{r_c} + t(\mathbf{r_0} - \mathbf{r_c})] + d = 0$$

$$t = -\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r_c} + d}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r_0} - \mathbf{n} \cdot \mathbf{r_0}}$$




Рис. 3: Схема перспективного проецирования

◄□▶ ◀圖▶ ◀臺▶ ◀臺▶ 臺 ∽Q

Проектирование

Математический взгляд

Перспективное проектирование

Перспективное проектирование  $t = -\frac{n \cdot r_c + d}{n \cdot r_0 - n \cdot r_c}$ 

Проецирование называется перспективным, если проецирующие лучи, с помощью которых строится проекция предмета, исходят из одной точки.

Проектирование

### Проектирование

#### Плоские геометрические проекции

- параллельные
  - ортографические
    - вид спереди
    - вид сверху • вид сбоку
  - аксонометрические
    - триметрическая
    - диметрическая
    - изометрическая
  - косоугольные
    - кавалье
    - кабине
- перспективные

Быковских Д.А.

- одноточечная
- двухточечная
- трехточечная




Рис. 4: Виды плоских проекций

メロトス部トスミトスミト 宝 07.10.2023

6/14

Проектирование Проектирование

2023-

-Проектирование



В ортогональных (ортографических и акснометрических) проекциях направление проецирования является нормалью к проекционной плоскости (ортографическая и аксонометрическая);

В косоугольных проекциях направление проецирования и нормаль к проекционной плоскости не совпадают.

Самой простой из параллельных проекций, используемый обычно в инженерных чертежах.

Делится на

- вид спереди (анфас);
- вид сверху (план);
- вид сбоку (профиль).

В этом случае точно изображаются правильные или «истинные» размер и форма одной плоской грани объекта.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Проектирование └─Проектирование

2023-

Ортографические проекции

Делигски и мас спероди (энфас):

• мас спероди (энфас):

• мас свероу (пази);

в зад свероу (пази);

В этом случая точно изображаются правильных или «истинный размер и форма одной лисской грани объекта.

Ортографические проекции




Рис. 5: Пример чертежа

### Аксонометрические проекции

### Строятся с помощью матриц поворота (углов Эйлера). Виды

- Изометрическая проекция. В плоскости проекции углы между каждой парой осей равны.
- Диметрическая проекция.
   В плоскости проекции равны лишь 2 угла между осями.
- Триметрическая проекция. В плоскости проекции все 3 угла между собой различны.

Проектирование —Проектирование

2023-

\_\_Аксонометрические проекции

Строятся с помощью матриц поворота (углов Эйг Вилы

Аксонометрические проекции

В плоскости проекции углы между каждой парой осей • Диметрическая проекция.

В плоскости проекции все 3 угла между собой различны

Аксонометрия в переводе с греческого обозначает измерение по осям.

$$M_{r,v}(\phi)M_{r,x}(\theta)M_t =$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\phi & 0 & -\sin\phi & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ \sin\phi & 0 & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0\\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}=$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & 0 & 0 \\ \sin \phi & -\cos \phi \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### Аксонометрическое проектирование

#### Коэффициенты искажения

$$f_i = \sqrt{f_{i,x}^2 + f_{i,y}^2 + f_{i,z}^2}$$

$$\begin{cases} f_x^2 = \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \sin^2 \theta \\ f_y^2 = \cos^2 \theta \\ f_z^2 = \sin^2 \phi + \cos^2 \phi \sin^2 \theta \end{cases}$$

Для триметрической проекции

$$f_x^2 \neq f_y^2 \neq f_z^2$$

Для диметрической проекции

$$f_x^2 = f_y^2 \neq f_z^2$$

Для изометрической проекции

$$f_x^2 = f_y^2 = f_z^2$$

4□ > 4₫ > 4 Ē > 4 Ē > 9 Q @

Проектирование
Проектирование
Проектирование
Аксономет

—Аксонометрическое проектирование

Accommensation processing above the accommensation of  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij} + C_{ij}$  and  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij} + C_{ij}$  and  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij} + C_{ij}$  and  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij} + C_{ij}$  are transferenced expensions of  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij} + C_{ij}$ . As a preserved representation of processing  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij}$ . Also accommensation of spoots are  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij}$ . Also accommensation of spoots are  $C_{ij} = C_{ij} + C_{ij}$ .

коэффициенты сдвига

## Аксонометрическое проектирование

$$\begin{cases} f_x^2 = \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \sin^2 \theta \\ f_y^2 = \cos^2 \theta \\ f_z^2 = \sin^2 \phi + \cos^2 \phi \sin^2 \theta \end{cases}$$

### Изометрия

$$f_x^2 = f_y^2 = f_z^2$$
 
$$\begin{cases} f_x^2 = f_y^2 \\ f_y^2 = f_z^2 \end{cases}$$

$$\sin^2 \phi = \frac{\sin^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$$



Рис. 6: Fallout

$$\sin^2\theta = \frac{1}{3} \qquad \sin^2\phi = \frac{1}{2}$$



Проектирование Проектирование

—Аксонометрическое проектирование

 $\begin{cases} f_x^2 = \cos^2 \phi + \sin^2 \phi \sin^2 \theta \\ f_y^2 = \cos^2 \theta \\ f_z^2 = \sin^2 \phi + \cos^2 \phi \sin^2 \theta \end{cases}$ Изометрия  $I_x^2 = I_y^2 = I_z^2$   $\begin{cases}
I_x^2 = I_y^2 \\
I_z^2 = I_z^2
\end{cases}$ 

Аксонометрическое проектирование

 $\sin^2 \theta = \frac{1}{3}$   $\sin^2 \phi = \frac{1}{2}$ 

 $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$  $(1 - \sin^2 \phi) + \sin^2 \phi \sin^2 \theta = (1 - \sin^2 \theta)$ 

$$\sin^2 \theta - \sin^2 \phi + \sin^2 \phi \sin^2 \theta = 0$$

$$\sin^2 \phi = \frac{\sin^2 \theta}{1 - \sin^2 \theta}$$

Теперь

2023-

$$\sin^2 \phi + \cos^2 \phi \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$$

$$\sin^2 \phi + (1 - \sin^2 \phi) \sin^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

$$\sin^2\phi(1-\sin^2\theta)=1-2\sin^2\theta$$

После подстановки

$$\sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{3}$$

### Косоугольное проектирование

Проекция, где проектирующие прямые образуют с плоскостью проекции угол отличный от 90°. Поскольку проекционная плоскость перпендикулярна главной координатной оси, то сторона объекта, параллельная этой плоскости, проецируется так, что можно измерить углы и расстояния. При этом проецирование других сторон объекта также допускает проведение линейных измерений вдоль главных осей (но не угловых).



Рис. 7: Postal



Проектирование —Проектирование

2023-

Косоугольное проектирование

ET TA DO OCT

Косоугольное проектирование

Pac. 7: Posta




Рис. 8: Косоугольные проекции: кавалье (слева); кабине (справа)

## Косоугольное проецирование

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -l\cos\alpha & -l\sin\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$




Рис. 9: Схема построения косоугольной проекции

2023-10-1. ☐ □

Проектирование —Проектирование

 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -I\cos\alpha & -I\sin\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 

Косоугольное проецирование

Косоугольное проецирование

メロトス部トスミトスミト (意)

Вид проекции, где лучи проектирования исходят из точки (центр проектирования), размещенной на конечном расстоянии от объектов и плоскости проектирования.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

В этом случае точки фокуса имеют координаты:

$$c_x = (-\frac{1}{p}, 0, 0), c_y = (0, -\frac{1}{q}, 0),$$
  
 $c_z = (0, 0, -\frac{1}{r})$ 




Рис. 10: Перспективная проекция

Проектирование —Проектирование

2023-

Перспективное проецирование



$$\begin{bmatrix} \rho_x^* \\ \rho_y^* \\ \rho_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T \neq \begin{bmatrix} \rho_x \\ \rho_y \\ \rho_z \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_x \\ \rho_y \\ 0 \\ \rho_z \cdot r + 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\rho_x}{\rho_z \cdot r+1} \\ \frac{\rho_y}{\rho_z \cdot r+1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \rho_x^* \\ \rho_y^* \\ \rho_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \rho \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{\rho_x}{\rho_x \cdot p + \rho_y \cdot q + \rho_z \cdot r + 1} \\ \frac{\rho_x \cdot p + \rho_y \cdot q + \rho_z \cdot r + 1}{\rho_x \cdot p + \rho_y \cdot q + \rho_z \cdot r + 1} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \rho_x^* \\ \rho_y^* \\ \rho_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

### Перспективное проецирование








Рис. 11: Виды перспективных проекций: одноточечная (фронтальная), двухточечная (угловая), трехточечная (вертикальная)

2023-

Перспективное проецирование





Рис. 12: Виды перспективных проекций: другие (мультиточечная)