## Физически-корректный рендеринг Physically-Based Rendering

Быковских Дмитрий Александрович

07.12.2024

Физически-корректный рендеринг

Физически-корректный рендеринг Physically-Based Rendering

Быковских Дмитрий Александрович

07.12.2024

### Введение

Физически-корректный рендеринг (Physically-Based Rendering, PBR) — метод рендеринга, основанный на физических принципах взаимодействия света с материалами.

Цель PBR — создание более реалистичных и физически правильных изображений, учитывая разнообразные характеристики материалов и их взаимодействие со светом.

Эти принципы позволяют PBR создавать более реалистичные материалы, которые лучше соответствуют поведению света в реальном мире.

Популярные движки для 3D-графики, такие как Unreal Engine и Unity, включают поддержку PBR, что позволяет художникам и разработчикам создавать более реалистичные и красочные сцены.

4□ > 4ⓓ > 4≧ > 4≧ > ½ > ½

Физически-корректный рендеринг

—Введение

#### едение

Физически-корректный рендеринг (Physically-Based Rendering, PBR) — метод рендеринга, основанный на физических принципах взаимодействия свята с материалами. Цель PBR — создание более реалистичных и физически правильных

маображений, учитывая разнообразные характеристики материалов и их взаимодействие с светом.
Эти принципы позволяют PBR создавать более реалистичные материалистичные сответствуют повезению света в реальки

мире.
Популярные движим для 3D-графиям, такие как Unreal Engine и Unity включают поддержку PBR, что позволяет художникам и вазоаботчикам создавать более ведлистичные и ковсочные сцены.

### Основные принципы PBR включают:

- Сохранение энергии. Суммарная энергия света, падающего на поверхность, должна быть больше или равной суммарной энергии, излучаемой, отраженной и преломленной этой поверхностью.
- Многолучевое преломление и отражение. Учет нескольких путей, которые может пройти свет через материал, включая преломление (прохождение света сквозь материал) и отражение.
- Глобальное освещение. Интеграция различных источников света, включая прямое освещение от источников света и косвенное освещение от отраженного света.
- Микрогеометрия поверхности. Учет микроструктуры поверхности материала включая микрограни, которые влияют на отражение света.
- Консистентность Френеля. Учет того, как интенсивность отражения меняетс в зависимости от угла зрения и материала (свойство металличности).

### Теория переноса света

### Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии — основной принцип, утверждающий, что в изолированной системе полная энергия остается постоянной.

Это означает, что энергия не может быть создана или уничтожена, она может только изменять свою форму.

Этот закон особенно важен при рассмотрении взаимодействия света с различными поверхностями и средами.

Применительно к свету упрощенный закон сохранения энергии может быть выражен следующим образом ( $\geqslant$  заменяется на  $\approx$ ):

$$E_{\text{BX}} \geqslant E_{\text{OTP}} + E_{\text{ПР}} + E_{\text{ПОГЛ}},$$

где  $E_{\rm BX}$  — энергия падающего света (входящая энергия);  $E_{\rm orp}$  — энергия отраженного света;  $E_{\rm np}$  — энергия преломленного света (если свет проходит через среду с изменением показателя преломления);  $E_{\rm norn}$  — энергия поглощенного света.

Физически-корректный рендеринг

-Теория переноса света

переноса света

закон соориентия ликрии — со-главной притирит, утвърждающие, чт масицированной системе полная энергия остателя постоянной. Это означает, что энергия не может быть создана или уничтожена, может только изменяты свою форму. Этот закон особенно важен поет воссмотоения язаимодействия свет

различными поверхностими и средами.

Применительно к свету упрощенный закон согранения энергии в
быть выпажен с голичошим образом (> замениется на >>):

 $E_{ax} \geqslant E_{arp} + E_{rp} + E_{rare}$ 

где  $E_{ac}$  — энергия падающего света (входящая энергия);  $E_{arp}$  — энергия отраженного света;  $E_{ap}$  — энергия преломленного свет (если свет проходит через среду с изменением показателя




Рис. 1: Взаимодействие света с поверхностью

### Подповерхностное рассеивание

Подповерхностное рассеяние света происходит, когда свет поглощается и рассеивается внутри материала под его поверхностью.

Этот процесс часто встречается в различных средах, таких как вода, молекулярные газы, стекло, биологические ткани и другие. Рассеивание света внутри материала может зависеть от длины волны,

что может создавать эффекты цветного рассеяния.

Основные аспекты подповерхностного рассеяния:

- Рассеивание света внутри материала. Поглощенный свет может рассеиваться внутри материала, из-за чего часть его энергии может вернуться на поверхность.
- Изменение направления света. Свет, попадающий в материал, может изменять свое направление из-за взаимодействия с молекулами или частицами внутри.
- Эффекты мутности и мягких краев. Подповерхностное рассеяние может создавать эффекты мутности в материалах, а также способствовать формированию мягких краев и более плавных переходов между освещенными и теневыми областями.

Физически-корректный рендеринг

-Подповерхностное рассеивание

верхностное рассеивание

Этот процесс часто встречается в различных средах, таких как вода молекулерные газы, стеклю, биологические ткани и другие. Рассемвание света внутри материала может зависеть от длины волн что может создавать аффекты цветного рассиниях.

- Рассвивание свята внутри материала. Поглощенный свят монят рассвиват внутри материала, из-за чего часть его энергии может вернуться на
- помериность.
- изменять свое направление кп-за взаимодействия с молекулами кг
- Эффекты мутности и мятких краев. Подповерхностное рассельне мажит создавать эффекты мутности в материалах, а также способствовать формированию мятких краев и более плавных переходов между освещенны.



Рис. 2: Подповерхностное рассеяние лучше всего заметно на тонкой геометрии, как кожа между пальцами

### Шероховатость поверхности

Шероховатость поверхности определяет степень неровности или нерегулярности поверхности.

Она описывает, насколько мелкие детали, бугры или выемки присутствуют на поверхности объекта.

Она влияет на то, как свет взаимодействует с поверхностью и какие эффекты она создает.



### ROUGH SURFACE

### SMOOTH SURFACE

Рис. 3: Сравнение поверхностей с разной степенью шероховатости

4 D F 4 D F 4 D F 4 D F

Физически-корректный рендеринг

-Шероховатость поверхности

Шерохрадтость поверхности определяет степень неровности и присутствуют на поверхности объекта. Она вличет на то, как свет взаимодействует с поверхностью и кака

Шероховатость поверхность

Таким образом, шероховатость поверхности тесно связана с тем, как свет взаимодействует с объектом, и она играет важную роль в создании реалистичных изображений в компьютерной графике.

## Медианный вектор

halfway vector

Для расчета отраженной компоненты требуется выполнить довольно громоздкие вычисления. Существует модель Блинна-Фонга, представляющая собой модель Фонга с упрощенным расчетом зеркального отражения. Вычислим в каждой точке медианный вектор H (halfway vector):

$$H = \frac{L + V}{|L + V|}$$

который показывает ориентацию площадки, на которой будет максимальное отражение.

Физически-корректный рендеринг

Медианный вектор

Медалиний вектор займе институт трефутс выплант даламит гранции выплант трефутс выплант даламит гранции выплант гранции выпл




Рис. 4: Пример расположения векторов

## Физически-корректный рендеринг

Physically-Based Rendering

Физически-корректный рендеринг (Physically Based Rendering, PBR) — подход к генерации изображений, который стремится моделировать физические свойства света и материалов для достижения более реалистичных результатов.

Излученность в направлении наблюдения при условии всех входящих световых потоков.

$$L(x,\omega_o) = \int_{\Omega_+} f_r(x,\omega_o,\omega_i) L(x,\omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i$$

где  $f_r(x, \omega_o, \omega_i)$  — двулучевая функция отражательной способности (Bidirectional Reflectance Distribution Function, BRDF).

Физически-корректный рендеринг

-Физически-корректный рендеринг

Физически-корректный рендеринг Physically-Based Rendering

Физически-коррактный ракукренит (Physically Based Rendering, PBR)— подрод к генерации коборанный, который стрымится моделировать физические свойства света и материалов для достижения более реалистичных разрытатов. Излученость в направления изболодения при условии всех входящих

 $L(x, \omega_0) = \int_{-\pi} f_r(x, \omega_0, \omega_1)L(x, \omega_1)(n \cdot \omega_1)d\omega_1$ 

где  $f_r(x,\omega_o,\omega_i)=$  двулучевая функция отражательной способности (Bidirectional Reflectance Distribution Function, BRDF).




Рис. 5: Двулучевая функция отражательной способности

## Двулучевая функция отражательной способности

Bidirectional Reflectance Distribution Function

Существует несколько физически-корректных моделей BRDF для аппроксимации реакции поверхности на освещение. Самой популярной является модель BRDF Кука-Торренса (Cook-Torrance), которая содержит диффузную и зеркальную составляющие:

$$f_r = k_d f_{\text{lambert}} + k_s f_{\text{cook-torrance}}$$

где  $k_d$  — преломленная доля входящей световой энергии;  $k_s$  — отраженная доля входящей световой энергии.

$$f_r = k_d \frac{c}{\pi} + k_s \frac{DFG}{4(\omega_o \cdot n)(\omega_i \cdot n)},$$

где c — альбедо или цвет поверхности (диффузная текстура поверхности).

4 D > 4 D > 4 E > 4 E > E 99 C

Физически-корректный рендеринг

2024-

—Двулучевая функция отражательной способности Двулучевая функция отражательной способности

Вidirectional Reflectance Distribution Function

Существует нескольно филически-корректных моделей BRDF для аппроизмыции реакции поверности на освещение. Самой популярно является модель BRDF Кука-Торренса (Cook-Torrance), которая содержит диффузиную и зерхальную составляющие:

 $f_r = k_d t_{ambet} + k_d t_{code-torrance}$ где  $k_d -$  преломленная доля входящей световой энергии;  $k_c -$  отраженная доля входящей световой энергии.

$$f_r = k_d \frac{c}{\pi} + k_t \frac{DFG}{4(\omega_0 \cdot n)(\omega_1 \cdot r)}$$

с — альбедо или цвет поверхности (диффузн

# Двулучевая функция отражательной способности Bidirectional Reflectance Distribution Function

Существует несколько физически-корректных BRDF для аппроксимации реакции поверхности на освещение. Тем не менее, почти все графические конвейеры реального времени используют BRDF, известную как BRDF Кука-Торренса (Cook-Torrance).

$$L(x,\omega_0) = \int_{\Omega_+} \left( k_d \frac{c}{\pi} + k_s \frac{DFG}{4(\omega_0 \cdot n)(\omega_i \cdot n)} \right) L(x,\omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i$$

4 D > 4 B > 4 B > 4 B > 9 Q P

Физически-корректный рендеринг

—Двулучевая функция отражательной способности

Двулучевая функция отражательной способности Idirectional Reflectance Distribution Function

уществует несколько физически-корректных BRDF для ппрокильзации реакции поверености на освещение. Так не менее очти все графические консивёры реального ареаени используют IRDF, известную как BRDF Кука-Торрекса (Cook-Torrance).

 $L(x, \omega_0) = \int_{\Omega_c} \left( k_d \frac{c}{\pi} + k_t \frac{DFG}{4(\omega_0 \cdot n)(\omega_1 \cdot n)} \right) L(x, \omega_1)(n \cdot \omega_1) d\omega_1$ 

Основные принципы физически-корректного рендеринга включают в себя:

- Моделирование света. Учет различных источников света, их цветовых температур, направления и интенсивности. Учет закона сохранения энергии процессе отражения и преломления света.
- Моделирование материалов. Физически-корректные модели отражения, преломления и поглощения света в зависимости от типа материала.
- Моделирование теней и окружающей среды. Учет влияния теней от различных объектов и источников света. Моделирование окружающей средь для более точного воссоздания условий освещения.
- Многоканальные текстуры. Использование текстур с несколькими каналами для более точного представления различных характеристик материалов, таких как шероховатость, металлические свойства и др.
- Моделирование камеры. Учет характеристик камеры, таких как диафрагма выдержка, для более реалистичного эффекта глубины резкости и затемнени по краям кадра.

## Диффузное рассеивание

Первое слагаемое BRDF описывает диффузную часть уравнения, обозначенную здесь как  $f_{lambert}$ . Это есть Ламбертово рассеяние.

$$L_o(x,\omega_o) = k_d \frac{c}{\pi} \int_{\Omega} L_i(x,\omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i,$$

где  $\omega_i$  — входящий вектор направления рассчитывается случайным образом с некоторым законом распределения. Примечание.

Деление на  $\pi$  нужно, чтобы нормировать рассеянный свет, поскольку ранее обозначенный интеграл, содержащий BRDF, умножается на  $\pi$ .

4 D > 4 D >

Физически-корректный рендеринг

—Диффузное рассеивание

Диффузное рассеивание

Первое слагаемое BRDF описывает диффузиую часть уравнения обозначенную здесь как  $I_{\rm bulket}$ . Это есть Ламбертово рассение.  $L_0(x,\omega_0) = k_0 \frac{\sigma}{c} \int_{\mathbb{R}} L_1(x,\omega_1)(n\cdot\omega_1) d\omega_1,$ 

где  $\omega_j$  — входящий вектор маправления рассчитывается случайных образом с некоторым законом распределения. Правичения Деления ыз т нужно, чтобы нервыровать рассенный свят, посклыку ранее образиченный вителам, совежный ВКОР, чисоветом за г.

### Зеркальное рассеивание

Второе слагаемое  $k_s f_{\text{cook-torrance}}$  выглядит немного сложнее и описывает зеркальную часть уравнения.

$$L_o(x,\omega_o) = k_s \int_{\Omega} \frac{DFG}{4(\omega_o \cdot n)(\omega_i \cdot n)} L_i(x,\omega_i)(n \cdot \omega_i) d\omega_i,$$

где  $\omega_i$  — входящий вектор направления рассчитывается случайным образом с некоторым законом распределения. Примечание.

Это слагаемое состоит из трех функций и коэффициента нормирования в знаменателе. Каждая из букв D, F и G представляет собой определенный тип функции, которая аппроксимирует определенную часть отражающих свойств поверхности.



Физически-корректный рендеринг

—Зеркальное рассеивание

Bropoc charakoné  $k_i f_{inick-toronic}$  sur/rispert videnciro citicones e oriccusari risperativo portir, populariores.  $L_n(x,\omega_i) = k_i \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{G(\omega_i - y)(\omega_i - y)} d\omega_i,$   $G(\omega_i - y)(\omega_i - z) d\omega_i,$   $G(\omega_i - y)(\omega_i - z)(\omega_i - z$ 

Зеркальное рассеивании

- 1. Функция нормального распределения (Normal Distribution Function, NDF) аппроксимирует количество микрограней поверхности, ориентированных по медианному вектору, основываясь на шероховатости поверхности; это основная функция, аппроксимирующа микрограни.
- 2. Уравнение Френеля (Fresnel Equation) описывает коэффициент поверхностного отражения при разных углах.
- 3. Функция геометрии (Geometry Function) описывает свойство самозатенения микрограней. Когда поверхность довольно шероховатая одни микрограни поверхности могут перекрывать другие, тем самым уменьшая количество света, отражаемого поверхностью.

Каждая из этих функций имеет различные реализации, направленные на приближенное описание заданной физической модели.

11 / 17

## Функция нормального распределения (D)

В физически-корректном рендеринге (PBR), модель микрограней используется для описания микроструктуры поверхности материала и её влияния на отражение света. Одной из широко используемых моделей микрограней является GGX (англ. Generalized Trowbridge-Reitz Geometric optics reflectance model).

Функция нормального распределения D статистически аппроксимирует относительную площадь поверхности микрограней, точно ориентированных по медианному вектору h.

$$D(\mathbf{n}, \mathbf{h}, \alpha) = \frac{\alpha^2}{\pi((\mathbf{h} \cdot \mathbf{n})^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2},$$

где D - функция распределения вероятности микрограней;  ${\bf n}$  - нормаль к поверхности;  ${\bf h}$  - медианный вектор;  $\alpha$  - параметр шероховатости (roughness) поверхности.

Физически-корректный рендеринг

Физически-корректный рендеринг

-Функция нормального распределения (D)

нкция нормального распределения (D)

В фазически-моррактиков резидерание (р°161), модаль микирогранием используется для описания микироструктуры поекромости материалы и ей ализиния изо гражимов света. Съргой из широго используемых моделей микерограний является СОК (аirst. Generalized Trowbridge-Rotz Geometric optics reflectance model). Оружиция кормального расправления D статистически аппроисимирует

относительную площадь поверхности микрограней, точно ориентированных по медианному вектору h.

 $O(\mathbf{n}, \mathbf{h}, \alpha) = \frac{\alpha^2}{\pi((\mathbf{h} \cdot \mathbf{n})^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2}$ 

где D - функция распределения вероятности микрограней; n - нор к поверхности; h - медианный вектор;  $\alpha$  - параметр шероховатости (roughness) поверхности.




Рис. 6: Функция нормального распределения GGX при различных значениях шероховатости

Примечание: способствует созданию более реалистичных изображений, особенно в отношении материалов с разной степенью шероховатости.

## Уравнение Френеля-Шлика (F)

Schlick's approximation of the Fresnel equation

Уравнение Френеля-Шлика (упрощенное уравнение Френеля) выглядит следующим образом:

$$F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos \theta)^5,$$

где  $F(\theta)$  — коэффициент отражения света при угле падения  $\theta$ ;  $F_0$  — коэффициент отражения при нормальном угле падения ( $\theta=0$ );  $\cos\theta$  — косинус угла падения света.

Примечание.

Показатель преломления  $F_0$  или IOR (indices of refraction) вычисляется с использованием формулы:

$$F_0 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$$

где  $n_1$  — показатель преломления первой среды (например, воздуха);  $n_2$  — показатель преломления второй среды (например, материала).

Физически-корректный рендеринг

—Уравнение Френеля-Шлика (F)

/равнение Френеля-Шлика (F)

Уравнение Френеля-Шлика (упрощенное уравнение Френеля) выглядит следующим образом:

 $F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos \theta)^5$ 

где  $F(\theta)$  — коэффициент отражения света при угле падения  $\theta$ ;  $F_0$  — коэффициент отражения при нормальном угле падения  $(\theta=0)$   $\cos\theta$  — косинус угла падения света.

moreoses. Instates perconneum  $F_0$  and IOR (indices of refraction) sur-secretor of one-sources doperate:

 $F_0 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$ ,

 показатель преломления первой среды (например, воздух показатель преломления второй среды (например, материала



Рис. 7: Телецкое озеро, Республика Алтай

## Функция геометрии (G)

Функция геометрии статистически аппроксимирует относительную площадь поверхности, где ее микроскопические неровности перекрывают друг друга, что не дает проникать световым лучам. Функция геометрии представляет собой комбинацию приближения GGX и Шлика-Бекмана (Schlick-Beckmann), и известна как Schlick-GGX:

$$G_{\mathsf{SchlickGGX}}(n, v, k) = \frac{n \cdot v}{(n \cdot v)(1 - k) + k}$$

Чтобы эффективно аппроксимировать геометрию, нам необходимо учитывать как направление обзора (перекрытие геометрии), так и вектор направления света (самозатенение геометрии). Мы можем учитывать оба случая с помощью метода Смита:

$$G(n, v, l, k) = G_{sub}(n, v, k)G_{sub}(n, l, k)$$

4 D > 4 D >

Физически-корректный рендеринг

—Функция геометрии (G)

кция геометрии (G)

Функция геометрия статистически аппроизминуют относительную площарь поверонисти, где ве микросполические меровности перекрывают друг друга, что не двет произкать световым лучамфункция геометрия придставляет собой жоймацию приближения GGX и Шинка-Беихана (Schlick-Beckmann), и известна как Schlick-GGX.

 $G_{SchlickGGX}(n, v, k) = \frac{n \cdot v}{(n \cdot v)(1 - k) + \cdots}$ 

Чтобы аффективно аппроксимировать геометрию, нам необхо учитывать как направление обзора (перекрытие геометрии), и вектор направления света (самозатемение геометрии). Мы мо

 $G(n, \nu, l, k) = G_{acb}(n, \nu, k)G_{acb}(n, l, k)$ 




Рис. 8: Пример перекрытия и самозатенения геометрии

Здесь k является переобозначением  $\alpha$  в зависимости от того, используем ли мы функцию геометрии для прямого освещения или освещения IBL:  $k_{direct} = \frac{(\alpha+1)^2}{8}; \; k_{IBL} = \frac{\alpha^2}{2}.$ 

### Текстурирование и материалы

В контексте PBR для определения характеристик материала используется два подхода, различающиеся следующими наборами параметров:

- Color-Metal-Roughness:
  - Metallic (Металличность). Значение 0 обозначает неметаллический материал, а значение 1 металлический.
  - Roughness (Шероховатость). Чем выше значение, тем более рассеянным и размытым будет отраженный свет.
- 2 Diffuse-Specular-Glossiness:
  - Specular (Зеркальность). Высокое значение соответствует более зеркальному отражению.
  - Glossiness (Глянцевитость). Глянцевитость определяет, насколько материал гладкий. Значение 0 соответствует абсолютно гладкой поверхности, а 1 максимальной шероховатости.

Оба формата широко применяются в PBR-системах, и выбор между ними зависит от конкретных требований и удобства в работе с конкретным движком или программой для 3D-графики.

В целом, выбор между этими форматами зависит от конкретных требований проекта, предпочтений художников и уровня поддержки в используемом движке.

Физически-корректный рендеринг

-Текстурирование и материалы

стурирование и материалы

ода, различающиеся спедующими наборами пар

Metallic (Металличессть). Зичения 0 обозкачает неметаллический ма а значения 1 - металлический.

Возитителя (Шеоскоаттость). Чем выше экачения, тем более расселины

Diffuse-Specials-Glossiness:
 Specials (Зерсальность). Высокое значение соответствует более зеркально ограменые.

гладкий. Значения 0 соотиятствуют абсолютно гладкой поверхности, 1 — маисимальной шероховатости. Оба фоомата широко гомменяются в PBR-системах, и выбор между неми

от конкретных требований и удобства в работе с конкретным движком программой для 3D-графиям. В целом, выбор между этими форматами зависит от конкретных треб




Рис. 9: Сравнение Color-Metal-Roughness и Diffuse-Specular-Glossiness

15 / 17

### Создание материалов для PBR

### Виды материалов

- Albedo (цвет или базовый цвет без учета теней и отражений).
- Карта нормалей (Normal Map). Используется для добавления деталей к поверхности, не увеличивая сложности ее геометрию.
- Металличность (Metallic).
- Шероховатость (Roughness).
- Карта подсветки (Ambient Occlusion Map). Используется для задания затененных областей.
- Карта окружающей среды (Environment Map). Используется или текстура, отображающая окружающий мир, или использование динамической карты окружения.
- 🕜 Карта высот (Height Map). Используется для создания эффекта рельефа (высоты) или выпуклости на поверхности материала.
- Карта микроповерхностей (Microfacet Map). Обычно используется вместе с GGX-моделью для распределения микроповерхностей.
- Функции отражения и преломления (Fresnel). Определяют, как свет взаимодействует с материалом при отражении и преломлении, могут использоваться в модели Френеля в уравнении отражения.

Физически-корректный рендеринг

2024

### -Создание материалов для PBR

Создание материалов для РВР

- Жарта нормалей (Normal Mag). Используется для добавления деталей.
  - ♠ Weocoparochi (Roughness)

- Карта окружающей среды (Environment Map). Используется или текстур
- A Kapra mucor (Height Map). Mcnonsoverce and coapavan address:

- использоваться в модели Френеля в уравнении отражения















ROUGHNESS

AO



Рис. 10: Примеры текстур

### Заключение

### Литература

- Чистяков А.В. Особенности алгоритмов физически корректного рендеринга для интерактивной архитектурной визуализации
- 2 Technical GGX vs Beckham
- 3 Самые чистые озера России
- Fresnel Reflection and Fresnel Reflection Modes Explained
- 9 PBR: Физически корректный рендеринг сравнение Metallic Roughness и Specular Glossiness

Физически-корректный рендеринг

2024-12-17

-Заключение

Заключение

Литература

- Чистяков А.В. Особенности алгоритмов физически корректного рекрепента для интерактивной аспитектурной визуаликации
- Technical GGX vs Beckham
- Самые чистые озера России
- Fresnel Reflection and Fresnel Reflection Modes Explained
   PBR: Физически корректный рекарсовит сравнение Metallic
- Roughness и Specular Glossiness
  - Кузнецов Д. Текстурирование. Часть 3. PBR и материаль.