

VER YAPILARI

Asst.Prof.Dr. HAKAN KUTUCU

HAKAN KUTUCU

VER YAPILARI (DATA STRUCTURES)

Düzenleyen SA M MEHMET ÖZTÜRK

KARABÜK ÜN VERS TES

Mühendislik Fakültesi Merkez Kampüsü – Karabük 2014




çindekiler

1. VER T PLER	7
G R	7
Veri Yapısı	8
Veriden Bilgiye Geçi	8
Belle in Yapısı ve Veri Yapıları	9
Adres Operatörü ve Pointer Kullanımı	10
Yaygın Olarak Kullanılan Veri Yapıları Algoritmaları	
2. VER YAPILARI	12
G R	
ÖZY NELEMEL FONKS YONLAR	
Rekürsif bir fonksiyonun genel yapısı	
C'DE YAPILAR	
Alternatif struct tanımları	
VER YAPILARI	
Matematiksel ve mantıksal modeller (Soyut Veri Tipleri – Abstract Data Types - ADT)	
Uygulama (Implementation)	
BA LIL STELER (Linked Lists)	
Ba lı Listeler le lemler	
TEK BA LI DO RUSAL L STELER	
Tek Ba lı Do rusal Liste Olu turmak ve Eleman Eklemek	
Tek Ba lı Do rusal Listenin Ba ına Eleman Eklemek	
Tek Ba lı Do rusal Listenin Sonuna Eleman Eklemek	
Tek Ba lı Do rusal Liste Elemanlarının Tüm Bilgilerini Yazdırmak	
Tek Ba lı Do rusal Listenin Elemanlarını Yazdırmak	
Tek Ba lı Do rusal Listenin Elemanlarını Saymak	
Tek Ba lı Do rusal Listelerde Arama Yapmak	
Tek Ba lı Do rusal Listelerde ki Listeyi Birle tirmek	
Tek Ba lı Do rusal Listelerde Verilen Bir De ere Sahip Dü ümü Silmek	
Tek Ba lı Do rusal Listelerde Verileri Tersten Yazdırmak	
Tek Ba lı Do rusal Listenin Kopyasını Olu turmak	
Tek Ba lı Do rusal Listeyi Silmek	
Main() Fonksiyonu	
TEK BA LI DA RESEL (Circle Linked) L STELER	
Tek Ba lı Dairesel Listelerde Ba a Eleman Eklemek	
Tek Ba lı Dairesel Listelerde Sona Eleman Eklemek	
Tek Ba lı Dairesel Listelerde ki Listeyi Birle tirmek	
Tek Ba lı Dairesel Listede Arama Yapmak	
Tek Ba lı Dairesel Listelerde Verilen Bir De ere Sahip Dü ümü Silmek	
ÇFI BA LI DO ROSAL(Double Linked) L STELER	
Çift Ba lı Do rusal Listenin Sonuna Eleman Eklemek	
Çift Ba lı Do rusal Listelerde Verilen Bir De ere Sahip Dü ümü Silmek	
Çift Ba lı Do rusal Listelerde Vernen Bir De ere Sanıp Du uniu Sınnek	
Çift Ba lı Do rusal Listede Kar ıla tırma Yapmak	
ÇIII Da II DO Iusai Listete Kai na tirina Lapinak	

Çift Ba lı Do rusal Listelerin Avantajları ve Dezavantajları	30
Ç FT BA LI DA RESEL(Double Linked) L STELER	31
Çift Ba lı Dairesel Listelerde Ba a Dü üm Eklemek	31
Çift Ba lı Dairesel Listenin Sonuna Eleman Eklemek	31
Çift Ba lı Dairesel Listelerde ki Listeyi Birle tirmek	32
Çift Ba lı Dairesel Listelerde Araya Eleman Eklemek	32
3.YI INLAR (Stacks)	33
YI INLARA (Stacks) G R	33
STACK'LER N D Z (Array) MPLEMENTASYONU	33
Stack'lere Eleman Ekleme lemi (push)	34
Bir Stack'in Tüm Elemanlarını Silme lemi (reset)	34
Stack'lerden Eleman Çıkarma lemi (pop)	34
STACK'LER N BA LI L STE (Linked List) MPLEMENTASYONU	35
Stack'in Bo Olup Olmadı ının Kontrolü (isEmpty)	36
Stack'in Dolu Olup Olmadı ının Kontrolü (isFull)	36
Stack'lere Yeni Bir Dü üm Eklemek (push)	36
Stack'lerden Bir Dü ümü Silmek (pop)	37
Stack'in En Üstteki Verisini Bulmak (top)	37
Bir Stack'e Ba langıç De erlerini Vermek (initialize)	37
Stack'ler Bilgisayar Dünyasında Nerelerde Kullanılır	38
INFIX, PREFIX VE POSTFIX NOTASYONLARI	38
Infix notasyonu	39
Prefix notasyonu	39
Postfix notasyonu	39
4.QUEUES (Kuyruklar)	
G R	
KUYRUKLARIN D Z (Array) MPLEMENTASYONU	41
Bir Kuyru a Ba langıç De erlerini Vermek (initialize)	
Kuyru un Bo Olup Olmadı ının Kontrolü (isEmpty)	43
Kuyru un Dolu Olup Olmadı ının Kontrolü (isFull)	43
Kuyru a Eleman Eklemek (enqueue)	43
Kuyruktan Eleman Çıkarma lemi (dequeue)	44
KUYRUKLARIN BA LI L STE (Linked List) MPLEMENTASYONU	44
Kuyru a Ba langıç De erlerini Vermek (initialize)	44
Kuyru un Bo Olup Olmadı ının Kontrolü (isEmpty)	4
Kuyru un Dolu Olup Olmadı ının Kontrolü (isFull)	45
Kuyru a Eleman Eklemek (enqueue)	45
Kuyruktan Eleman Çıkarma lemi (dequeue)	46
5.A AÇLAR (Trees)	51
G R	51
A AÇLARIN TEMS L	52
Tüm A açlar çin	53
kili A açlar (Binary Trees) çin	54
kili A açlar Üzerinde Dola ma	54
Preorder (Önce Kök) Dola ma	
Inorder (Kök Ortada) Dola ma	55
Postorder (Kök Sonda) Dola ma	55
kili A aç Olu turmak	56

kili A aca Veri Eklemek	56
K L ARAMA A AÇLARI (BSTs - Binary Search Trees)	59
kili Arama A acına Veri Eklemek	59
Bir A acın Dü ümlerinin Sayısını Bulmak	59
Bir A acın Yüksekli ini Bulmak	60
kili Arama A acından Bir Dü üm Silmek	61
kili Arama A acında Bir Dü ümü Bulmak	64
kili Arama A acı Kontrolü	65
kili Arama A acında Minimum Elemanı Bulmak	65
kili Arama A acında Maximum Elemanı Bulmak	65
Verilen ki A acı Kar ıla tırmak	65
Alı tırmalar	65
AVL A AÇLARI	66
Önerme	68
spat	68
Bir AVL A acının Yapısı	70
spat	70
ddia	71
spat	71
AVL A açlarında Ekleme lemi	72
Bir AVL A acında Dü ümleri Döndürmek	73
Tek Döndürme (Single Rotation)	73
Çift Döndürme (Double Rotation)	76
AVL A açlarında Silme lemi	79
ÖNCEL KL KUYRUKLAR (Priority Queues)	81
Binary Heap (kili Yı ın)	81
Mapping (E leme)	82
Heap lemleri	83
Insert (Ekleme)	83
Delete (Silme)	85
GRAPHS (Çizgeler)	87
G R	87
Terminoloji, Temel Tanımlar ve Kavramlar	88
GRAFLARIN BELLEK ÜZER NDE TUTULMASI	91
Kom uluk Matrisi (Adjacency Matrix)	91
Kom uluk Listesi (Adjacency List)	92
Kom uluk Matrisleri ve Kom uluk Listelerinin Avantajları-Dezavantajları	92



Veri Tipleri

1.1 G R

Programlamada veri yapıları en önemli unsurlardan birisidir. Program kodlarını yazarken kullanılacak veri yapısının en ideal ekilde belirlenmesi, belle in ve çalı ma biçiminin daha etkin kullanılmasını sa lar. Program içerisinde i lenecek veriler diziler ile tanımlanmı bir veri blo u içerisinden seçilebilece i gibi, i aretçiler kullanılarak daha etkin ekilde hafızada saklanabilir. Veri yapıları, dizi ve i aretçiler ile yapılmasının yanında, nesneler ile de gerçekle tirilebilir.

Veri, bilgisayar ortamında sayısal, alfasayısal veya mantıksal biçimlerde ifade edilebilen her türlü de er (örne in; 10, -2, 0 tamsayıları, 27.5, 0.0256, -65.253 gerçel sayıları, 'A', 'B' karakterleri, "Ya mur" ve, "Merhaba" stringleri, 0,1 mantıksal de erleri, ses ve resim sinyalleri vb.) tanımıyla ifade edilebilir.

Bilgi ise, verinin i lenmi ve bir anlam ifade eden halidir. Örne in; 10 kg, -2 derece, 0 noktası anlamlarındaki tamsayılar, 27.5 cm, 0.0256 gr, -65.253 volt anlamlarındaki gerçel sayılar, 'A' bina adı, 'B' sınıfın ubesi anlamlarındaki karakterler, "Ya mur" ö rencinin ismi, "Merhaba" selamlama kelimesi stringleri, bo anlamında 0, dolu anlamında 1 mantıksal de erleri, anlamı bilinen ses ve resim sinyalleri verilerin bilgi haline dönü mü halleridir.

Veriler büyüklüklerine göre bilgisayar belle inde farklı boyutlarda yer kaplarlar. Büyüklüklerine, kapladıkları alan boyutlarına ve tanım aralıklarına göre veriler Veri Tip'leri ile sınıflandırılmı lardır. Tablo 1.1'de ANSI/ISO Standardına göre C dilinin veri tipleri, bit olarak bellekte kapladıkları boyutları ve tanım aralıkları görülmektedir.

Tipi	Bit Boyutu	Tanım Aralı 1
char	8	-127 - 127
unsigned char	8	0 - 255
signed char	8	-127 - 127
int	16 veya 32*	-32,767 - 32,767
unsigned int	16 veya 32*	0 - 65,535
signed int	16 veya 32*	-32,767 - 32,767
short int	16	-32,767 - 32,767
unsigned shortint	16	0 - 65,535
signed short int	16	-32,767 - 32,767
long int	32	-2,147,483,647 - 2,147,483,647
signed long int	32	-2,147,483,647 - 2,147,483,647
unsigned long int	32	0 - 4,294,967,295
float	32	$3.4 \times 10^{-38} - 3.4 \times 10^{38}$
double	64	$1.7 \times 10^{-308} - 1.7 \times 10^{308}$

^{*} lemciye göre 16 veya 32 bitlik olabilmektedir.


Tablo1.1 C'de veri tipleri ve tanım aralıkları.

Her programlama dilinin tablodakine benzer, kabul edilmi veri tipi tanımlamaları vardır. Programcı, programını yazaca 1 problemi incelerken, program algoritmasını olu tururken, programda kullanaca 1 de i ken ve sabitlerin veri tiplerini bu tanımlamaları dikkate alarak belirler. Çünkü veriler bellekte tablodaki veri tiplerinden kendisine uygun olanlarının özelliklerinde saklanır.

Program, belle e saklama/yazma ve okuma i lemlerini, i lemci aracılı ı ile i letim sistemine yaptırtır. Yani programın çalı ması süresince program, i lemci ve i letim sistemi ile birlikte ileti im halinde, belle i kullanarak i i ortaya koyarlar. Veri için seçilen tip bilgisayarın birçok kısmını etkiler, ilgilendirir. Bundan dolayı uygun veri tipi seçimi programlamanın önemli bir a amasıdır. Programcının do ru karar verebilmesi, veri tiplerinin yapılarını tanımasına ba lıdır. Tabloda verilen veri tipleri C programlama dilinin Temel Veri Yapılarıdır. C ve di er dillerde, daha ileri düzeyde veri yapıları da vardır.

Veri Yapısı

Verileri tanımlayan veri tiplerinin, birbirleriyle ve hafızayla ilgili tüm teknik ve algoritmik özellikleridir. C dilinin Veri Yapıları ekil 1.1'deki gibi sınıflandırılabilir.



ekil 1.1 C Dilinin veri yapıları.

ekilden de görülece i ve ileriki bölümlerde anlatılaca ı üzere, C Veri Yapıları Temel/ lkel (*primitive*), Basit (*simple*), Birle ik (*compound*) olarak üç sınıfta incelenebilir;

- Temel veri yapıları, en çok kullanılan ve di er veri yapılarının olu turulmasında kullanılırlar.
- Basit veri yapıları, temel veri yapılarından faydalanılarak olu turulan diziler (*arrays*), stringler, yapılar (*structures*) ve birle imler (*unions*)'dir.
- Birle ik veri yapıları, temel ve basit veri yapılarından faydalanılarak olu turulan di erlerine göre daha karma ık veri yapılarıdır.

Program, i lemci ve i letim sistemi her veri yapısına ait verileri farklı biçim ve teknikler kullanarak, bellekte yazma ve okuma i lemleriyle uygulamalara ta ırlar. Bu i lemlere Veri Yapıları Algoritmaları denir. Çe itli veri yapıları olu turmak ve bunları programlarda kullanmak programcıya programlama esnekli i sa larken, bilgisayar donanım ve kaynaklarından en etkin biçimde faydalanma olanakları sunar, ayrıca programın hızını ve etkinli ini arttırır, maliyetini dü ürür.

Veriden Bilgiye Geçi

Veriler bilgisayar belle inde 1 ve 0'lardan olu an bir "Bit" dizisi olarak saklanır. Bit dizisi biçimindeki verinin anlamı verinin yapısından ortaya çıkarılır. Herhangi bir verinin yapısı de i tirilerek farklı bilgiler elde edilebilir.

Örne in; 0100 0010 0100 0001 0100 0010 0100 0001 32 bitlik veriyi ele alalım. Bu veri ASCII veri yapısına dönü türülürse, her 8 bitlik veri grubu bir karaktere kar ılık dü er;

Bu veri BCD (*Binary Coded Decimal*)veri yapısına dönü türülürse, bitler 4'er bitlik gruplara ayrılır ve her grup bir haneye kar ılık gelir;

$$\frac{0100}{4}$$
 $\frac{0010}{2}$ $\frac{0100}{4}$ $\frac{0001}{1}$ $\frac{0100}{4}$ $\frac{0010}{2}$ $\frac{0100}{4}$ $\frac{0001}{1}$

Bu veri i aretsiz 16 bitlik tamsayı ise, her 16 bitlik veri bir i aretsiz tamsayıya kar ılık dü er;


$$\frac{0100\ 0010\ 0100\ 0001}{16961}\ \frac{0100\ 0010\ 0100\ 0001}{16961}$$

Bu veri i aretsiz 32 bitlik tamsayı ise, 32 bitlik bütün grup olarak bir i aretsiz tamsayıya kar ılık dü er;

0100 0010 0100 0001 0100 0010 0100 0001 1111573057


Belle in Yapısı ve Veri Yapıları

Yapısal olarak bellek, büyüklü üne ba lı olarak binlerce, milyonlarca 1'er Byte (8 Bit)'lik veriler saklayabilecek biçimde tasarlanmı bir elektronik devredir. Bellek, ekil 1.2'deki gibi her byte'ı bir hücre ile gösterilebilecek büyükçe bir tablo olarak çizilebilir.



ekil 1.2 Belle in adreslenmesi ve bellek haritası.

Her bir hücreyi birbirinden ayırmak için hücreler numaralarla adreslenir. Program, i lemci ve i letim sistemi bu adresleri kullanarak verilere eri ir (*yazar/okur*). Büyük olan bu adres numaraları 0'dan ba layarak bellek boyutu kadar sürer ve 16'lık (*Hexadecimal*) biçimde ifade edilir. letim sistemleri belle in bazı bölümlerini kendi dosya ve programlarını çalı tırmak için, bazı bölümlerini de donanımsal gereksinimler için ayırır ve kullandırır. Ancak belle in büyük bölümü uygulama programlarının kullanımına ayrılmı tır. ekil 1.3'te DOS i letim sistemi için bellek haritası görülmektedir.



ekil 1.3 Veri yapılarının bellek üzerindeki yerle imleri.

Temel/ lkel (Primitive) veri yapılarından birisinin tipi ile tanımlanan bir de i ken, tanımlanan tipin özelliklerine göre bellekte yerle tirilir. Örne in;

```
char blok = 'A';
int agirlik = 10;
float uzunluk = 27.5;
```

de i ken tanımlamaları sonunda bellekte ekil 1.3 a)'daki gibi bir yerle im gerçekle ir. letim sistemi de i kenleri bellekteki bo alanlara veri tiplerinin özelliklerine uygun alanlarda yerle tirir.

Basit (Simple) veri yapıları temel veri yapıları ile olu turulur. Örne in;

```
int agirlik [6];
```

tanımlamasındaki agirlik dizisi 6 adet int (tamsayı) veri içeren bir veri yapısıdır. Bellekte ekil 1.3 b)'deki gibi bir yerle im gerçekle ir. letim sistemi dizinin her verisini (elemanını) ardı ardına, bellekteki bo alanlara veri tipinin özelliklerine uygun alanlarda yerle tirir. Örne in;

```
char selam [] = "Merhaba";
veya
    char selam [] = {'M','e','r','h','a','b','a','\0'};
```

tanımlamasındaki selam dizisi 8 adet char (*karakter*) tipinde veri içeren bir string veri yapısıdır. Bellekte ekil 1.3 c)'deki gibi bir yerle im gerçekle ir. letim sistemi stringin her verisini (*elemanını*) ardı ardına, bellekteki bo alanlara veri tipinin özelliklerine uygun alanlarda yerle tirir. Örne in;

```
struct kayit {
    char cinsiyet;
    char ad[];
    int yas;
    float kilo;
}ö renci;
```

tanımlamasında kayit adında bir structure (yapı) olu turulmu tur. Bu veri yapısı dikkat edilirse farklı temel veri yapılarından olu an, birden çok de i ken tanımlaması (üye) içermektedir. ogrenci, kayit yapısından bir de i kendir ve ogrenci de i keni üyelerine a a ıdaki veri atamalarını yaptıktan sonra, bellekte ekil 1.3 d)'deki gibi bir yerle im gerçekle ir.

```
ogrenci.cinsiyet = 'E';
ogrenci.ad[] = "Ali";
ogrenci.yas = 19;
ogrenci.kilo = 57.6;
```

letim sistemi kayıt veri yapısına sahip ö renci de i keninin her bir üyesini ardı ardına ve bir bütün olarak bellekteki bo alanlara üyelerin veri tiplerinin özelliklerine uygun alanlarda yerle tirir.

Birle ik (**Compound**) **veri yapıları** basit veri yapılarından dizi veya structure tanımlamaları ile olu turulabilece i gibi, nesne yönelimli programlamanın veri yapılarından class (*sınıf*) tanımlaması ile de olu turulabilir. lerleyen bölümlerde structure ile yeni veri yapılarının tanımlama ve uygulamaları anlatılmaktadır.

Adres Operatörü ve Pointer Kullanımı

Daha önce yaptı ımız veri yapıları tanımlamalarında, verilere de i ken adları ile eri ilebilece i görülmektedir. Aynı verilere, de i kenlerinin adresleriyle de eri ilebilir. Bu eri im tekni i bazen tercih edilebilir olsa da, bazen kullanılmak zorunda kalınabilir.

A a ıdaki kodlar ile temel veri yapılarının adreslerinin kullanımları incelenmektedir. printf() fonksiyonu içerisindeki formatlama karakterlerine dikkat ediniz. Adres de erleri sistemden sisteme farklılık gösterebilir.

```
main() {
    int agirlik = 10;
    int *p;

    p = &agirlik;
    printf("%d\n", agirlik); // agirlik de işkeninin verisini yaz, 10 yazılır
    printf("%p\n", &agirlik); // agirlik de işkeninin adresini yaz, 0022FF44 yazılır
    printf("%p\n", p); // p de işkeninin verisini yaz, 0022FF44 yazılır
    printf("%d\n", *p); // p de işkenindeki adresteki veriyi yaz, 10 yazılır
    printf("%p\n", &p); // p de işkeninin adresini yaz, 0022FF40 yazılır
    return 0;
}
```

Basit veri yapılarının adreslerinin kullanımları da temel veri yapılarının kullanımlarına benzemektedir. A a ıdaki kodlarla benzerlikler ve farklılıklar incelenmektedir.

```
main() {
    int agirlik[6] = {48, 32, 06, 24, 102, 34};
    int *p;


p = agirlik; // DİKKAT, agirlik dizisinin adresi atanıyor

printf("%p\n", agirlik); // agirlik dizisinin adresini yaz, 0022FF20 yazılır
    printf("%p\n", p); // p de işkeninin verisini yaz, 0022FF20 yazılır
    printf("%d\n", agirlik[0]); // Dizinin ilk elemanının verisini yaz, 48 yazılır
    printf("%d\n", *p); // p de işkeninde bulunan adresteki veriyi yaz, 48 yazılır
    printf("%d\n", agirlik[1]); // Dizinin ikinci elemanının verisini yaz, 32 yazılır
    printf("%d\n", *++p);
    // p de işkenindeki adresten bir sonraki adreste bulunan veriyi yaz, 32 yazılır
    return 0;
}
```

Dikkat edilirse tek fark üçüncü satırda p'ye agirlik dizisi do rudan atanmı tır. Çünkü C dilinde dizi isimleri zaten dizinin ba langıç adresini tutmaktadır. Bu string'ler için de geçerlidir.

Yaygın Olarak Kullanılan Veri Yapıları Algoritmaları

- 1) Listeler,
 - a. Bir ba lı do rusal listeler,
 - b. Bir ba lı dairesel listeler,
 - c. ki ba lı do rusal listeler,
 - d. ki ba lı dairesel listeler,
- 2) Listeler ile stack (yı ın) uygulaması,
- 3) Listeler ile queue (kuyruk) uygulaması,
- 4) Listeler ile dosyalama uygulaması,
- 5) Çok ba lı listeler,
- 6) A açlar,
- 7) Matrisler,
- 8) Arama algoritmaları,
- 9) Sıralama algoritmaları,
- 10) Graflar.



Veri 2 Yapıları

2.1G R

Büyük bilgisayar programları yazarken kar ıla tı ımız en büyük sorun programın hedeflerini tayin etmek de ildir. Hatta programı geli tirme a amasında hangi metotları kullanaca ımız hususu da bir problem de ildir. Örne in bir kurumun müdürü "tüm demirba larımızı tutacak, muhasebemizi yapacak ki isel bilgilere eri im sa layacak ve bunlarla ilgili düzenlemeleri yapabilecek bir programınız olsun" diyebilir. Programları yazan programcı bu i lemlerin pratikte nasıl yapıldı ını tespit ederek yine benzer bir yakla ımla programlamaya geçebilir. Fakat bu yakla ım ço u zaman ba arısız sonuçlara gebedir. Programcı i i yapan ahıstan aldı ı bilgiye göre programa ba lar ve ardından yapılan i in programa dökülmesinin çok kolay oldu unu fark eder. Lakin söz konusu bilgilerin geli tirilmekte olan programın ba ka bölümleri ile ili kilendirilmesi söz konusu olunca i ler biraz daha karma ıkla ır. Biraz ans, biraz da programcının ki isel mahareti ile sonuçta ortaya çalı an bir program çıkarılabilir. Fakat bir program yazıldıktan sonra, genelde bazen küçük bazen de köklü de i ikliklerin yapılmasını gerektirebilir. Esas problemler de burada ba lar. Zayıf bir ekilde birbirine ba lanmı program ö eleri bu a amada da ılıp i göremez hale kolaylıkla gelebilir.

Bilgisayar ile ilgili i lerde en ba ta aklımıza bellek gelir. Bilgisayar programları gerek kendi kodlarını saklamak için veya gerekse kullandıkları verileri saklamak için genelde belle i saklama ortamı olarak seçerler. Bunlara örnek olarak kar ıla tırma, arama, yeni veri ekleme, silme gibi i lemleri verebiliriz ki bunlar a ırlıklı olarak bellekte gerçekle tirilirler. Bu i lemlerin direk olarak sabit disk üzerinde gerçekle tirilmesi yönünde geli tirilen algoritmalar da vardır. Yukarıda sayılan i lemler için bellekte bir yer ayrılır. Aslında bellekte her de i ken için yer ayrılmı tır. Örne in C programlama dilinde tanımladı ımız bir x de i keni için bellekte bir yer ayrılmı tır. Bu x de i keninin adresini tutan ba ka bir de i ken de olabilir. Buna **pointer** (*i aretçi*) denir. Pointer, içinde bir de i kenin adresini tutar.

Bilgisayar belle i programlar tarafından iki türlü kullanılır:

- Statik programlama,
- Dinamik programlama.

Statik programlamada veriler programların ba ında sayıları ve boyutları genelde önceden belli olan unsurlardır. Örne in;

```
int x;
double y;
int main() {
    x = 1001;
    y = 3.141;
}
```

eklinde tanımladı ımız iki veri için C derleyicisi programın ba langıcından sonuna kadar tutulmak kaydı ile bilgisayar belle inden söz konusu verilerin boyutlarına uygun bellek yeri ayırır. Bu bellek yerleri programın yürütülmesi esnasında her seferinde x ve y de erlerinde yapılacak olan de i iklikleri kaydederek içinde tutar. Bu bellek yerleri program boyunca statik'tir. Yani programın sonuna kadar bu iki veri için tahsis edilmi lerdir ve ba ka bir i lem için kullanılamazlar.

Dinamik programlama esas olarak yukarıdaki çalı ma mekanizmasından oldukça farklı bir durum arz eder.

```
int *x;
x = new int;
void main() {
    char *y;
    y = new char[30];
}
```

Yukarıdaki küçük programda tanımlanan x ve y i aretçi de i kenleri için new fonksiyonu ça rıldı ı zaman int için 4 byte'lık ve char için 256 byte'lık bir bellek alanını **heap** adını verdi imiz bir nevi serbest kullanılabilir ve programların dinamik kullanımı için tahsis edilmi olan bellek alanından ayırır. Programdan da anla ılabilece i üzere bu de i kenler

için ba langıçta herhangi bir bellek yeri ayrılması söz konusu de ildir. Bu komutlar bir döngü içerisine yerle tirildi i zaman her seferinde söz konusu alan kadar bir bellek alanını heap'den alırlar. Dolayısıyla bir programın heap alanından ba langıçta ne kadar bellek isteminde bulunaca ı belli de ildir. Dolayısı ile programın yürütülmesi esnasında bellekten yer alınması ve geri iade edilmesi söz konusu oldu undan buradaki i lemler dinamik yer ayrılması olarak adlandırılır. Kullanılması sona eren bellek yerleri ise:

```
void free(*ptr);
```

komutu ile iade edilir. Söz konusu de i kenler ile i imiz bitti i zaman mutlaka free fonksiyonu ile bunları heap alanına geri iade etmemiz gerekir. Çünkü belli bir süre sonunda sınırlı heap bellek alanının tükenmesi ile program **out of memory** veya **out of heap** türünden bir hata verebilir.

Konuyu biraz daha detaylandırmak için bir örnek verelim; bir stok programı yaptı ımızı farz edelim ve stoktaki ürünler hakkında bazı bilgileri (*kategorisi, ürün adı, miktarı, birim fiyatı vs.*) girelim. Bu veriler tür itibarı ile tek bir de i ken ile tanımlanamazlar yani bunları sadece bir tamsayı veya real de i ken ile tanımlayamayız çünkü bu tür veriler genelde birkaç türden de i ken içeren karma ık yapı tanımlamalarını gerektirirler. Dolayısıyla biz söz konusu farklı de i ken türlerini içeren bir **struct** yapısı tanımlarız.

De i ik derleyiciler de i ik verilerin temsili için bellekte farklı boyutlarda yer ayırma yolunu seçerler. Örne in bir derleyici bir tamsayının tutulması için bellekten 2 byte'lık bir alan ayırırken, di er bir derleyici 4 byte ayırabilir. Haliyle bellekte temsil edilebilen en büyük tamsayının sınırları bu derleyiciler arasında farklılık arz edecektir.

Yukarıda sözü edilen struct tanımlaması derleyicinin tasarlanması esnasındaki tanımlamalara ba lı olarak bellekten ilgili de i kenlerin boyutlarına uygun büyüklükte bir blo u ayırma yoluna gider. Dolayısıyla stoktaki ürüne ait her bir veri giri inde bellekten bir blokluk yer isteniyor demektir. Böylece bellek, nerede bo luk varsa oradan 1 blokluk yer ayırmaktadır. Hem hızı arttırmak hem de i i kolayla tırmak için her blo un sonuna bir sonraki blo un adresini tutan bir i aretçi yerle tirilir. Daha sonra bu bellek yerine ihtiyaç kalmadı ı zaman, örne in stoktaki o mala ait bilgiler silindi inde, kullanılan hafıza alanları iade edilmektedir. Ayrıca bellek iki boyutlu de il do rusaldır. Sıra sıra hücrelere bilgi saklanır. Belle i etkin ekilde kullanmak için veri yapılarından yararlanmak gerekmektedir. Bu sayede daha hızlı ve belle i daha iyi kullanabilen programlar ortaya çıkmaktadır.

Programlama kısmına geçmeden önce bazı kavramları açıklamakta fayda vardır. Programların ço u birer function (fonksiyon) olarak yazılmı tır. Bu fonksiyonları yazarken dikkat edilmesi gereken nokta ise, bu fonksiyonların nasıl kullanılaca ıdır. Fonksiyonlar genellikle bir de er atanarak kullanılırlar (parametre). Örne in verilen nokta sayısına göre bir çokgen çizen bir fonksiyonu ele alalım. Kodu temel olarak u ekilde olmaktadır;

```
void cokgen_ciz(int kenar) {
    int i;
    ...{kodlar}
    ...
}
```

Yukarıdaki program parçasında de er olarak kenar de eri atanacaktır. Mesela be gen çizdirmek istedi imizde cokgen_ciz(5) olarak kullanmamız gerekir. Di er bir örnek ise verilen string bir ifadenin içerisindeki bo lukları altçizgi (_) ile de i tiren bir fonksiyonumuz olsun. Örne in string ifademiz "Muhendislik Fakultesi" ise fonksiyon sonucunda ifademiz "Muhendislik_Fakultesi" olacaktır. Öncelikle fonksiyonun de er olarak string türünde tanımlanmı "okul" de i kenini aldı ını ve sonucu da string olarak tanımlanmı "sonuc" de i kenine attı ını farz edelim. Fonksiyon tanımlaması u ekilde olacaktır;

```
void degistir(char *okul) {
    ...
    {fonksiyon kodları}
    ...
}
```

E er fonksiyon, bo lukları "_" ile de i tirdikten sonra yeni olu an ifadeyi tekrar okul de i kenine atasaydı fonksiyon tanımlaması u ekilde olacaktı;

```
char* degistir(char *okul) {
    ...
    {fonksiyon kodlar1}
    ...
    return okul;
}
```

Fark açıkça görülmektedir. Birinci programda fonksiyonun dönü tipi yok iken, ikinci programda ise char* olarak dönü tipi tanımlanmı tır. Bunun anlamı ise birinci programın okul de i keninde herhangi bir de i iklik yapmayaca ıdır.

Ancak ikinci programda return kodu ile okul geri döndürüldü ü için fonksiyonunun çalı tırılmasından sonra de i kenin içeri i de i ecek anlamına gelmektedir.

Bunun gibi fonksiyonlar 5 farklı türde tanımlanabilir;

```
Call/Pass by ValueCall/Pass by ReferenceCall/Pass by NameCall by ResultCall by Value Result
```

Fonksiyon ça rısında argümanlar de ere göre ça ırma ile geçirilirse, argümanın de erinin bir kopyası olu turulur ve ça ırılan fonksiyona geçirilir. Olu turulan kopyadaki de i iklikler, ça ırıcıdaki orijinal de i kenin de erini etkilemez. Bir argüman referansa göre ça rıldı ında ise ça ırıcı, ça rılan fonksiyonun de i kenin orijinal de erini ayarlamasına izin verir. ki örnekle konuyu hatırlatalım.

Örnek 2.1 Swap i lemi için call by value ve call by reference yöntemiyle fonksiyonlara ça rı yapılıyor.

```
void swap_1(int x, int y) { // Call By Value
{
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
void swap_2(int &x, int &y) // Call By Reference
{
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
int main()
{
    int a = 100;
    int b = 200;
    printf("Swap oncesi a'nin degeri: %d\n", a);
    printf("Swap oncesi b'nin degeri: %d\n\n", b);
    swap_1(a, b); // Call By Value
    printf("Swap 1 sonrasi a'nin degeri: %d\n", a);
    printf("Swap 1 sonrasi b'nin degeri: %d\n\n", b);
    swap_2(a, b); // Call By Reference
    printf("Swap_2 sonrasi a'nin degeri: %d\n", a);
    printf("Swap_2 sonrasi b'nin degeri: %d\n\n", b);
    getch();
    return 0;
}
```

2.2 ÖZY NELEMEL FONKS YONLAR

Özyinelemeli (*rekürsif*) fonksiyonlar kendi kendini ça ıran fonksiyonlardır. Rekürsif olmayan fonksiyonlar **iteratif** olarak adlandırılırlar. Bunların içerisinde genellikle döngüler (*for*, *while... gibi*) kullanılır.

Bir fonksiyon ya iteratiftir ya da özyinelemelidir. Rekürsif fonksiyonlar, çok büyük problemleri çözmek için o problemi aynı forma sahip daha alt problemlere bölerek çözme tekni idir. Fakat her problem rekürsif bir çözüme uygun de ildir. Problemin do ası ona el vermeyebilir. Rekürsif bir çözüm elde etmek için gerekli olan iki adet strateji u ekildedir:

- 1. Kolayca çözülebilen bir temel durum (base case) tanımlamak, buna çıkı (exitcase) durumu da denir.
- 2. Yukarıdaki tanımı da içeren problemi aynı formda küçük alt problemlere parçalayan recursive case'dir.

Rekürsif fonksiyonlar kendilerini ça ırırlar. Recursive case kısmında problem daha alt parçalara bölünecek ve bölündükten sonra hatta bölünürken kendi kendini ça ıracaktır. Temel durumda ise çözüm a ikârdır.

Rekürsif bir fonksiyonun genel yapısı

Her rekürsif fonksiyon mutlaka *if* segmenti içermelidir. E er içermezse rekürsif durumla base durumu ayırt edilemez Bu segmentin içerisinde de bir base-case artı olmalıdır. E er base-case durumu sa lanıyorsa sonuç rekürsif bir uygulama olmaksızın iteratif (*özyinelemesiz*) olarak hesaplanır. ayet base-case artı sa lanmıyorsa else kısmında problem aynı formda daha küçük problemlere bölünür (*bazı durumlarda alt parçalara bölünemeyebilir*) ve rekürsif (*özyinelemeli*) olarak problem çözülür.

Bir fonksiyonun özyinelemeli olması, o fonksiyonun daha az maliyetli oldu u anlamına gelmez. Bazen iteratif fonksiyonlar daha hızlı ve belle i daha az kullanarak çalı abilirler.

Örnek olarak Faktöryel (Factorial) problemi verilebilir.

```
4! = 4.3.2.1 = 24
4! = 4.3! // Görüldü ü gibi aynı forma sahip daha küçük probleme
3! = 3.2! // böldük. 4'ten 3'e düşürdük ve 3! şeklinde yazdık.
2! = 2.1! // Geri kalanları da aynı şekilde alt problemlere
1! = 1.0! // böldük. 0! ya da 1! base-case durumuna yazılabilir.
0! = 1
```

Yukarıdaki problemi sadece nasıl çözeriz eklinde dü ünmeyip, genel yapısını dü ünmemiz gerekir. Matematiksel olarak dü ünürsek problem n(n-1)! eklindedir. Yapıyı da dü ünürsek,

```
n! = \begin{cases} 1 & e \text{ er } n = 0 \\ n.(n-1)! & e \text{ er } n > 0 \end{cases} eklinde olacaktır.
```

Bu da bir temel durum içerir. Bu temel durum, e er n = 0 ise sonuç 1'dir. De ilse $n \cdot (n - 1)$! olacaktır. imdi bunu koda dökelim;

```
int fact(int n) {
    if(n == 0)
        return 1;
    else
        return n * fact(n-1);
}
```

Fonksiyona 4 rakamını gönderdi imizi dü ünelim. 4 sıfıra e it olmadı ından fonksiyon else kısmına gidecek ve 4*fact(3) ekliyle kendini 3 rakamıyla tekrar ça ıracaktır. Bu adımlar a a ıda gösterilmi tir;

```
4 * fact(3)
                       ekilde görüldü ü gibi en alttaki fonksiyon ça rısında iteratif durum gerçekle ti i için
                     fonksiyon sonlanacak ve ilk ça rıldı 1 noktaya geri dönecektir. Bu esnada bellekte
                     fact (0) ça rısı yerine 1 yazılaca ı için o satırdaki durum 1*1 eklini alacak ve 1
                     sonucu üretilecektir. Bu sefer fact(1) ça rısının yapıldı 1 yere dönecek ve yine
 3 * fact(2)
                     2*1 eklini alıp 2 üretecektir. Sonra fact (3) ça rısının oldu u satırda 3*2 eklini
                     alıp 6 ve fact (4) ça rısının yapıldı 1 satıra döndükten sonra da 4*6 hesaplanarak
                     24 sayısı üretilecektir.
  2 * fact(1)
                     return 4 * (return 3 * (return 2 * (return 1 * 1)))
                     return 4 * (return 3 * (return 2 * 1))
                     return 4 * (return 3 * 2)
   1 * fact(0)
                     return 4 * 6
                     return 24
          (1)
                       i biten fonksivon bellekten silinir.
```

A a ıda verece imiz kod örneklerini siz de kendi bilgisayarınızda derleyiniz. Çıktıyı çalı tırmadan önce tahmin etmeye çalı ınız. Konuyu daha iyi anlamanız için verilen örneklerdeki kodlarda yapaca ınız ufak de i ikliklerle farkı gözlemleyiniz.

Örnek 2.2 Rekürsif bir hesapla isimli fonksiyon tanımı yapılıyor. main() içerisinde de 1 rakamıyla fonksiyon ça rılıyor.

```
void hesapla(int x) {
   printf("%d", x);
   if(x < 9)
        hesapla(x + 1);
   printf("%d", x);
}
main() {
    hesapla(1);
   return 0;
}</pre>
```

Fonksiyonun çıktısına dikkat ediniz.

123456789987654321

Örnek 2.3 Klavyeden girilen n de erine kadar olan sayıların toplamını hesaplayan rekürsif fonksiyonu görüyorsunuz.

```
int sum(int n) {
    if(n == 1)
        return 1;
    else
        return n + sum(n - 1);
}
```

Örnek 2.4 Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu olu an bir sayı dizisidir. A a ıda klavyeden girilecek n de erine kadar olan fibonacci dizisini rekürsif olarak hesaplayan fonksiyon görülüyor. Çıktıya dikkat ediniz.

```
int fibonacci(int n) {
   if(n == 0)
      return 0;
   else if(n == 1)
      return 1;
   else
      return (fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2));
}
```

Örnek 2.5 Girilen 2 sayının en büyük ortak bölenini hesaplayan rekürsif fonksiyon alttaki gibi yazılabilir.

```
int ebob(int m, int n) {
    if((m % n) == 0)
        return n;
    else
        return ebob(n, m % n);
}
```

2.3 C'DE YAPILAR

struct: Birbirleri ile ilgili birçok veriyi tek bir isim altında toplamak için bir yoldur. Örne in programlama dillerinde reel sayılar için double, tamsayılar için int yapısı tanımlıyken, karma ık sayılar için böyle bir ifade yoktur. Bu yapıyı struct ile olu turmak mümkündür.

Örnek 2.6 Bir z karma ık sayısını ele alalım.

```
z = x + iy
real imaginary
```

Yapı tanımlamanın birkaç yolu vardır. imdi bu sayıyı tanımlayacak bir yapı olu turalım ve bu yapıdan bir nesne tanımlayalım;

```
struct complex {
    int real;
    int im;
}
struct complex a, b;
```

dedi imiz zaman a ve b birer complex sayı olmu lardır. Tanımlanan a ve b'nin elemanlarına ula mak için nokta operatörü kullanırız. E er a veya b'nin birisi ya da ikisi de pointer olarak tanımlansaydı ok (->) operatörüyle elemanlarına ula acaktık. Bir örnek yapalım.

```
a.real = 4; b.real = 6;
a.im = 7; b.im = 9;
```

imdi de hem pointer olan hem de bir nesne olan tanımlama yapalım ve elemanlarına eri elim.

Bu örnekte complex türünde obj isimli bir nesne ve p isimli bir pointer tanımlanmı tır. p ponter'ına ise obj nesnesinin adresi atanmı tır. obj nesnesinin elemanlarına hem obj'nin kendisinden, hem de p pointer'ından eri ilebilir. p pointer'ından eri ilirken ok (->) operatörü, obj nesnesinden eri ilirken ise nokta (.) operatörü kullanıldı ına dikkat ediniz. p pointer'ından eri mekle obj nesnesinde eri mek arasında hiçbir fark yoktur.

Örnek 2.7 ki karma ık sayıyı toplayan fonksiyonu yazalım.

```
struct complex {
    int real;
    int im;
}
struct complex add(struct complex a, struct complex b) {
    struct complex result;
    result.real = a.real + b.real;
    result.im = a.im + b.im;
    return result;
}
```

Alternatif struct tanımları

```
typedef struct {
    int real;
    int im;
} complex;
complex a, b;
```

Görüldü ü gibi bir typedef anahtar sözcü üyle tanımlanan struct yapısından hemen sonra yapı ismi tanımlanıyor. Artık bu tanımlamadan sonra nesneleri olu tururken ba a struct yazmak gerekmeyecektir.

```
complex a, b;
```

tanımlamasıyla complex türden a ve b isimli nesne meydana getirilmi olur.

2.4 VER YAPILARI

Veri Yapısı, bilgisayarda verinin saklanması (*tutulması*) ve organizasyonu için bir yoldur. Veri yapılarını saklarken ya da organize ederken iki ekilde çalı aca 1z;

1- Matematiksel ve mantıksal modeller (Soyut Veri Tipleri – Abstract Data Types - ADT): Bir veri yapısına bakarken tepeden (yukarıdan) soyut olarak ele alaca ız. Yani hangi i lemlere ve özelliklere sahip oldu una bakaca ız. Örne in bir TV alıcısına soyut biçimde bakarsak elektriksel bir alet oldu u için onun açma ve kapama tu u, sinyal almak için bir anteni oldu unu görece iz. Aynı zamanda görüntü ve ses vardır. Bu TV'ye matematiksel ve mantıksal modelleme açısından bakarsak içindeki devrelerin ne oldu u veya nasıl tasarlandıkları konusuyla ve hangi firma üretmi gibi bilgilerle ilgilenmeyece iz. Soyut bakı ın içerisinde uygulama (implementasyon) yoktur.

Örnek olarak bir listeyi ele alabiliriz. Bu listenin özelliklerinden bazılarını a a ıda belirtirsek,

Liste:

- Herhangi bir tipte belirli sayıda elemanları saklasın,
- Elemanları listedeki koordinatlarından okusun,
- Elemanları belirli koordinattaki di er elemanlarla de i tirsin (modifiye),
- Elemanlarda güncelleme yapsın,
- Ekleme/silme yapsın.

Verilen örnek, matematiksel ve mantıksal modelleme olarak, soyut veri tipi olarak listenin tanımıdır. Bu soyut veri tipini, yüksek seviyeli bir dilde somut hale nasıl getirebiliriz? Ik olarak **Diziler** akla gelmektedir.

- **2- Uygulama (Implementation):** Matematiksel ve mantıksal modellemenin uygulamasıdır. Diziler, programlamada çok kullanı lı veri yapıları olmasına ra men bazı dezavantajları ve kısıtları vardır. Örne in;
 - Derleme a amasında dizinin boyutu bilinmelidir,
 - Diziler bellekte sürekli olarak yer kaplarlar. Örne in int türden bir dizi tanımlanmı a, eleman sayısı çarpı int türünün kapladı 1 alan kadar bellekte yer kaplayacaktır,
 - Ekleme i leminde dizinin di er elemanlarını kaydırmak gerekir. Bu i lemi yaparken dizinin boyutunun da a ılmaması gerekir,
 - Silme i lemlerinde de eri bo elemanlar olu acaktır.

Bu ve bunun gibi sorunların üstesinden gelmek ancak Ba lı Listelerle (Linked List) mümkün hale gelir.

Soyut veri tipleri (*ADT*)'nin resmi tanımını u ekilde yapabiliriz; Soyut veri tipleri (*ADTs*) sadece veriyi ve i lemleri (*operasyonları*) tanımlar, uygulama yoktur. Bazı veri tipleri;

- Arrays (Diziler)
- Linked List (Ba li liste)
- Stack (Yi in)
- Queue (Kuyruk)
- Tree $(A \ ac)$
- Graph (Graf, çizge)

Veri yapılarını çalı ırken,

- 1- Mantıksal görünü üne bakaca ız,
- 2- çinde barındırdı 1 i lemelere bakaca 1z (operation),

Bir bilgisayar programında uygulamasını yapaca 12 (biz uygulamalarımızı C programlama dilini kullanarak yapaca 12).

2.5 BA LIL STELER (Linked Lists)

Liste (*list*) sözcü ü aralarında bir biçimde öncelik-sonralık ya da altlık-üstlük ili kisi bulunan veri ö eleri arasında kurulur. Do rusal Liste (*Linear List*) yapısı yalnızca öncelik-sonralık ili kisini yansıtabilecek yapıdadır. Liste yapısı daha karma ık gösterimlere imkan sa lar. Listeler temel olarak tek ba lı ve çift ba lı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ayrıca listelerin dairesel veya do rusal olmasına göre de bir gruplandırma yapılabilir. Tek ba lı listelerde node'lar sadece bir sonraki node ile ba lanarak bir liste olu tururlar. Çift ba lı (*iki ba lı*) listelerde ise bir node'da hem sonraki noda hem de önceki noda bir ba lantı vardır. Bu ba lantılar Forward Link (*ileri ba*) ve Backward Link (*geri ba*) olarak adlandırılırlar. Do rusal listelerde listede bulunan en son node'un ba ka hiçbir noda ba lantısı yoktur. Ba de eri olarak NULL alırlar. Dairesel listelerde ise en sondaki node, listenin ba ındaki node'a ba lanmı tır. A a ıda buna göre yapılan sınıflandırma görülmektedir.

- ➤ Tek Ba lı Listeler (*One Way Linked List*)
 - Tek Ba li Do rusal Listeler (One Way Linear List)
 - Tek Ba lı Dairesel Listeler (One Way Circular List)
- ➤ Cift Ba lı listeler (Double Linked List)
 - Çift Ba lı Do rusal Listeler (*Double Linked Linear List*)
 - Çift Ba lı Dairesel Listeler (Double Linked Circular List)

lerleyen kısımlarda bu listeler ve bunlarla ilgili program parçaları anlatılacaktır. imdilik bilinmesi gereken ayrıntı, çift ba lı listelerde previous adında ikinci bir pointer daha vardır. Di erleri aynı yapıdadır.

Ba li Listeler le lemler

Ba lı listeler üzerinde:

- 1- Liste olu turma,
- 2- Listeye eleman eklemek,
- 3- Listeden eleman silmek,
- 4- Arama yapmak,
- 5- Listenin elemanlarını yazmak,
- 6- Listenin elemanlarını saymak.

vb. gibi ve ku kusuz daha fazla i lemler yapılabilir. Bu i lemlerden bazılarını açıklayalım ve fonksiyon halinde yazalım.

Kaynaklar: Veri Yapıları ve Algoritmalar, *Rıfat Çölkesen*

C ile Veri Yapıları, Prof. Dr. brahim Akman

E-mail : hakankutucu@karabuk.edu.tr

Web: http://web.karabuk.edu.tr/hakankutucu/BLM227notes.htm