颜真卿《多宝塔碑》基本笔画写法,图解!



《多宝塔碑》,此碑是颜真卿44岁时书,直接二王、欧、虞、褚余风,而又与唐人写经有明显的相似之处。整篇结构严密,点画圆整,秀丽刚劲,虽尚未形成刚劲雄强、沉雄浑厚、大气磅礴的颜楷风格,但此碑已奠定了颜真卿书风的基本格调,它是流传下来的颜书中最早的楷书作品之一,结构平稳端正,严谨庄重,是唐代"尚法"的代表碑刻之一,学颜体者多从此碑下手。自颜以后的大多书法家的作品都取法于颜体。

颜真卿的代表作,碑刻有《多宝塔碑》、《李元靖碑》、《东方朔画赞》、《鲜地氏离堆记》、《颜勤礼碑》、《颜家庙碑》、《麻姑仙坛记》等;墨迹有《自书告身》、《祭侄文稿》;大字刻石有《大唐中兴颂》等。


《多宝塔碑》基本笔画

『点』画的写法

右点——范字【下 求】

①自左上方向右下方顺锋起笔;②顺势边转边按笔;③向左下边转笔边按笔;④转笔或折笔后回锋收笔。





₫左右滑动查看更多,以下不再提示。

左点——范字【心 德】

①自上方向下顺锋起笔;②向左下方边转边按笔;③向右下方折笔按笔;④折笔后向上回锋收笔。






侧点——范字【京 源】

①自上方顺锋起笔;②向左下方边转边按笔;③向右下方边转边按笔;④折笔向上回锋收笔。





竖点——范字【安变】

①自左上方逆锋起笔;②折笔向右偏下顿笔;③向下方折笔后蓄势向下行笔;④转笔后向上方回锋收笔。





撇点——范字【烟 塔】

①自下而上逆锋起笔;②折笔向下方顿笔;③转笔蓄势后向左下方写小撇,力至笔端。





反捺点——范字【不求】

①自左上方向右下方顺锋起笔;②顺势向右下方边行笔边按笔,力量逐渐增大;③转笔后回锋收笔。






相向点——范字【火 心】

①先写左点,后写右点;②左点既可以藏锋起笔,也可以露锋起笔;③右撇点与左点相互取势,相互呼应。






『横』画的写法

长横——范字【士下】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋向右铺毫力行;④提笔转锋向右下顿笔作围;⑤提笔回锋收笔。






短横——范字【王非】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋向右铺毫力行;④提笔转锋向右下顿笔作围;⑤提笔回锋收笔。





长弓横——范字【手事】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向右行笔,中间部分稍轻,稍呈弓形;④提笔转锋向右下顿笔作围;⑤提笔回锋收笔。




『竖』画的写法

悬针竖——范字【中聿】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向下铺毫力行;④行笔至三分之二处力量逐渐减小,末端处呈针尖状,力至笔端。





左垂露竖——范字【化 佛】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向下铺毫力行,中部略呈弧形;④至末端处提笔向右下顿笔;⑤提笔回锋收笔。






中垂露竖——范字【下取】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向下铺毫力行;④至末端处提笔向右下顿笔;⑤提笔回锋收笔。






『撇』画的写法

斜撇——范字【人女】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向左下方撇去;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。



长斜撇——范字【列 崛】


①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向左下方撇去;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。





新月撇——范字【父文】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向下作弧;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。



柳叶撇——范字【度源】

①自上方顺锋起笔;②顺势向左下方写撇,中间部分力量逐渐增大;③稍稍驻笔后提笔向左下方写撇,力量逐渐减小,力至笔端;④该撇两头尖,中间肥,但重心要稳。





短斜撇——范字【我徒】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向左下方撇去;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。





回锋撇——范字【藏 岁】

①左上角逆锋起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔向左下写弯,中间部分提笔敛锋,不宜过肥;④至末端处向左下挫笔后,提笔向上回锋,再挫笔蓄势,向左上出钩。





平撇——范字【爱所】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向左下方撇去;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。



『捺』画的写法

平捺——范字【之远】

①自左上方逆锋起笔;②折锋向右轻顿后,转锋向右下方行笔;③行笔过程中力量逐渐增大,④至捺脚处顿笔后,提笔向右出锋。平捺要比侧捺的水平角度小,更加平稳。

所






斜捺——范字【大丈】

①自左上方逆锋起笔;②折锋向右轻顿后,转锋向右下方行笔;③行笔过程中力量逐渐增大,④至捺脚处顿笔后,提笔向右出锋,捺画要一波三折。





『钩』画的写法

横钩——范字【安次】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋向右铺毫力行;④至钩处提笔上昂后向右下方顿笔;5、提笔转锋向左下方出钩,注意中锋行笔。





竖钩——范字【月来】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋向下铺毫力行;④至钩处向右下轻顿;5、向上回锋蓄势后向左上方出钩。






竖平钩——范字【**可** 行】

①藏锋或露锋起笔写竖;②出钩处顺势向下驻笔后再提笔转锋向左按笔,然后顺锋向左出钩。





竖弯钩——范字【**也** 兆】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋向左下方铺毫缓行;④至斜的末端处一路圆转后向右铺毫行笔;5、至出钩处提笔折锋向左,驻笔蓄势后向上提笔出锋。





背抛钩——范字【九飞】


①藏锋或露锋起笔;②蓄势后向右偏上行笔;③折处提笔向右下方顿笔,再折笔向右下方蓄势后,向右下方写斜弯钩。





斜钩——范字【成 我】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向右下方铺毫力行;④行笔至出钩处稍稍顿笔后折锋向上,再驻笔蓄势向右上出钩。





『挑』画的写法

长挑——范字【妙或】

①逆锋向左下方起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向右上方行笔;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。



短挑——范字【表 地】

①逆锋向左下方起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向右上方行笔;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。


或





挑点——范字【心海】

①逆锋向左下方起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向右上方行笔;④力量逐渐减小,力至笔端,注意中锋行笔。



『折』画的写法

横折——范字【户日】

①逆锋向左上角起笔;②折锋向右下方顿笔;③提笔转锋蓄势向右铺毫力行;④至折处提笔上昂后向右下方顿笔;⑤提笔向下铺毫力行,后回锋收笔。




撇折——范字【去经】

①先藏锋写撇;②撇的末端处提笔向下方顿笔;③折笔向右上方蓄势后向右上行笔,力量逐渐减小,力至笔端。



撇折





0 00000

|汉|字|书|法|大|字|帖|

|国学|古籍|名碑|名帖|

书法视频公开课

微信号: hzsfdzt

去『笔庄』挑选合适您书写的笔

