### **NAT**


http://wiki.netkit.org/netkit-labs\_netkit-labs\_application-level/netkit-lab\_nat/netkit-lab\_nat.pdf

Le RFC 3489 définit plusieurs typologies de NAT, notamment 4 :

- 1. full cone
- 2. (address) restricted cone
- 3. port restricted cone
- 4. symmetric

### Full cone nat (défini dans le RFC 3489)


Les requêtes prévenantes du même (I\_IP,I\_port) interne sont "mappées" sur le même couple (E\_IP,E\_port) externe.



- N'importe quel Host externe peut envoyer un paquet à un host interne, en utilisant le mapping d'adresse interne/externe (privées/publique)

### (Address) restricted cone nat (défini dans le RFC 3489)


Les requêtes prévenantes du même (I\_IP,I\_port) interne sont "mappées" sur le même couple (E\_IP,E\_port) externe.



- Un Host externe (H\_IP,\*) peut envoyer un paquet à un host interne seulement si ce dernier a envoyé auparavant un paquet à (H\_IP,\*)

### Port restricted cone nat (défini dans le RFC 3489)


Les requêtes prévenantes du même (I\_IP,I\_port) interne sont "mappées" sur le même couple (E\_IP,E\_port) externe.



Un Host externe (H\_IP,H\_port) peut envoyer un paquet à un host interne seulement si ce dernier a envoyé auparavant un paquet à (H\_IP,H\_port)

### **Symmetric NAT** (défini dans le RFC 3489)


Des requêtes provenant du même host interne (I\_IP,I\_port) et pour une même destination (D\_IP,D\_port) sont mappées sur le même couple externe (E\_IP,E\_port)



- Paquets provenant du même (I\_IP,I\_port) mais avec destinations différentes sont mappés sur un couple (E\_IP,E\_port) différent.
- Seule des réponses peuvent être envoyées vers (I IP,I port)

## **Laboratoire**

Topologie du réseau (2 hosts, 1 gateway, 2 servers):



### Fichier de configuration du lab à télécharger ici :

http://wiki.netkit.org/netkit-labs/netkit-labs application-level/netkit-lab nat/netkit-lab nat.tar.gz

Au startup, la configuration (très simple) des 2 hosts est la suivante :

```
host1.startup

ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 10.0.0.1

host2.startup

ifconfig eth0 10.0.0.3 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 10.0.0.1
```

Pour les 2 serveurs, un packet sniffer est lancé automatiquement :

```
server1.startup

ifconfig eth0 193.204.161.65 up

touch /hostlab/$HOSTNAME.ready
cd /root
screen -c /root/screenrc

server2.startup


ifconfig eth0 193.204.161.103 up
touch /hostlab/$HOSTNAME.ready
cd /root
screen -c /root/screenrc
```

Le Gateway utilise la commande « iptables » pour implémenter les différents types de NAT. Par default, il implémente le « full cone NAT ». Le script « set\_nat\_type.sh » peut être utilisé pour choisir entre différents types de NAT :

```
root@gateway:/root# ./set_nat_type.sh
Usage: ./set_nat_type.sh nat_type

where nat_type is one of the following,
self-explaining, NAT types:
    f)ullcone
    r)estricted
    p)ortrestricted
    s)ymmetric
root@gateway:/root#
```

Les règles d'iptables qui implémentent le NAT sont visualisées en temps réel sur le Gateway :



L'interface "externe" du Gateway (eth1) a plusieurs adresses IP grace à l'utilisation d'alias. Ces adresses forment le "pool" d'adresses publiques disponibles pour faire le mapping entre adresse privées et publiques.

```
gateway
                                                                   _ ≜ ×
gateway:~# ifconfig | grep -A 1 eth1
         Link encap:Ethernet Hwaddr de:c3:bf:f8:7a:aa
eth1
         inet addr:193.204.161.14 Bcast:193.204.161.255
                                                        Mask:255.255.255.0
eth1:1
         Link encap:Ethernet Hwaddr de:c3:bf:f8:7a:aa
         inet addr:193.204.161.15 Bcast:193.204.161.255
                                                         Mask:255.255.255.0
eth1:2
         Link encap: Ethernet Hwaddr de: c3:bf:f8:7a:aa
         inet addr:193.204.161.16 Bcast:193.204.161.255
                                                         Mask:255.255.255.0
eth1:3
         Link encap:Ethernet Hwaddr de:c3:bf:f8:7a:aa
         inet addr:193.204.161.17 Bcast:193.204.161.255 Mask:255.255.255.0
```

## Experiment 1 – Address Mapping

Nous commençons par expérimenter le mapping d'une adresse privée à une publique (pour l'instant nous ne considérons pas les port numbers)

- Allez sur **host1** et lancez un "ping" vers 193.204.161.65 (**server1**)
- Faites ensuite la même chose à partir de host2

En regardant le sniffer sur server1, nous pouvons voir que :

- host1 est "mappé" sur l'adresse IP externe 193.204.161.14
- host2 sur 193.204.161.15

Le gateway ne va pas, dans cette configuration, changer le port number. Donc, le trafic de (host1,Iport) est toujours mappé en (193.204.161.14, Iport), et celui de (host2, Iport) en (193.204.161.15, Iport)

- Vérifiez cela en utilisant la commande suivante (netcat) :

nc 193.204.161.65 999 -p 100

à partir de host1 et host2 (la commande ouvre une connexion TCP vers 193.204.161.65, port 999, avec source port 100). Vérifiez avec des numéros de ports différents.

#### En conclusion


- nous avons mis en place un mapping pour host1 et host2 vers des addresses IP publiques
- host1 et host2 sont toujours mappés vers la meme adresse
- les "port numbers" ne sont jamais changés

<u>Exercice</u>: faites les mêmes opérations pour les autres types de NAT, en utilisant le script set nat type.sh (à exception du "symmetric NAT"), et observez le résultat.


# **Experiment 2 – Full Cone NAT**

On revient maintenant à Full Cone NAT (toujours en utilisant set\_nat\_type.sh) On utilise à nouveau netcat (nc) : cette commande permet des transferts stdin/stdout sur une connexion TCP.

Faitez demarrer « nc » en mode server sur host1



Sur server2, utilisez donc "nc" pour vous connecter au TCP server on host1



Tapez le texte que vous souhaitez sur le terminal de **server2**, et vous allez le voir apparaître sur le terminal de **host1**.

### **Conclusion et exercises:**

- server2 peut envoyer du trafic à host1 même si host1 n'a jamais envoyé du trafic à server2 auparavant.
- Faites les mêmes opérations avec « nc » de server2 à host2, de server1 à host1, et de server1 à host2, en changeant aussi les port numbers

# Experiment 3 – restricted


Tout d'abord, changez sur le Gateway le type de NAT en "restricted" : ./set\_nat\_type.sh restricted

Vous devrez pouvoir observer les règles d'iptables sur le Gateway changer.

Il faut noter que le *(port) restricted nat* est difficile à implémenter en Linux. Dans ce Lab, le (port) restricted nat est implémenté de la façon suivante : les règles iptables sont ajoutées automatiquement en fonction du trafic qui passe à travers le Gateway, et ensuite elles "expirent" (sont effacées) après 30 secondes.

- Faites donc démarrer deux instances de nc sur host1, chacune en écoute sur une porte différente :

- A partir du server2, essayez de vous connecter à une des instances de nc sur host1



La connexion est refusée, correctement, jusqu'à ce que host1 envoie du trafic TCP vers server2.

Essayons d'envoyer du trafic de host1 vers server1 :

host1:~# nc 193.204.161.65 999


**Résultat :** (UNKNOWN) [193.204.161.65] 999 (?) : Connection refused

La connexion de server2 à host1 ne fonctionne pas encore

- Mais envoyons maintenant du trafic de host1 vers server2 :

host1:~# nc 193.204.161.103 999

Maintenant, envoyer du trafic du server2 (n'importe quelle porte) vers n'importe quelle porte de host1 devient possible, et les messages sont délivrés directement par nc :



Mais après 30 secondes, il est à nouveau impossible d'initier une connexion de server2 à host1.

### **Conclusion & exercises**

- Le trafic peut être envoyé d'un host externe vers un interne seulement si l'host interne a envoyé au moins un paquet à l'host externe auparavant.
- <u>Essayez de faire des tests</u> avec différents couples source-destination, par rapport à celles considérées ci-dessus, et en changeant les port numbers.

## **Experiment 4 – port restricted**

Sur le Gateway, tout d'abord, il faut lancer le script : gateway:~# ./set\_nat\_type.sh portrestricted Les règles d'iptable changent.

Faites démarrer nc sur host1 (en background) : host1:~# nc - host1:~# nc -l -p 100

Essayez de le contacter à partir de server2 : root@server2:/root# nc 193.204.161.14 100

Qu'est-ce que vous observez ?

Envoyez maintenant du trafic TCP avec nc de host1 à server 2 et essayez à nouveau :

host1:~# nc 193.204.161.103 999

Qu'est-ce que vous observez ?

Rappelez-vous que ce type de NAT est en train d'appliquer une restriction aussi sur le numéro de porte :

- si host1 envoie un paquet au server2 sur la porte 999, alors server2 est autorisé à établir une connexion avec host1 seulement en utilisant comme source port la 999. Essayez à nouveau :

**Sur Host1**: host1:~# nc 193.204.161.103 999

Sur server2: root@server2:/root# nc 193.204.161.14 100 - root@server2:/root# nc

193.204.161.14 100 -p 999

Il devrait fonctionner maintenant.

#### **Conclusion & exercises**

- un host externe peut établir et initier une connexion vers un host interne seulement s'il a été contacté auparavant par ce même host interne, et seulement en utilisant le même numéro de port (comme *source port*) sur lequel il a été contacté.
- Essayez à nouveau avec d'autres combinaisons de hosts source/destination et de numéro de ports
- Qu'est-ce qu'il se passe si le server2 essaie de se connecter à une autre porte sur host1 (utilisant toujours 999 comme source port) ?

## **Experiment 5 – symmetric NAT**

- Nous allons vérifier que les paquets du même source host vers des destinations différentes sont "mappés" à des adresses publiques différentes.
- Dans host1 envoyez un ping 193.204.161.65 (vers server1, donc), et ensuite vers 193.204.161.103 (server2)
- faites la même chose à partir de host2
- regardez le packet sniffer dans server1 et server2. On peut observer que :
- --- host1 est mappé en 193.204.161.14 quand il contacte server1
- --- host1 est mappé en 193.204.161.15 quand il contacte server2
- --- host2 est mappé en 193.204.161.16 quand il contacte server1

- --- host2 est mappé en 193.204.161.17 quand il contacte server2
- Cela implémente la "première moitié" du symmetric NAT
- La deuxième moitié du comportement du symmetric NAT est de refuser du trafic ("unsolicited traffic") qui entre dans le réseau privé (par exemple, des réponses à des paquets envoyés par des host du réseau privé).
- Pour verifier cela:
- --- utilisez nc pour essayer de créer une connexion de host1 à server1 (cela devrait fonctionner)
- --- utilisez nc pour essayer de créer une connexion de server1 à host1

### **Conclusion & exercises**

- il est impossible d'établir (initier) une connexion de l'extérieur vers un host interne, parce que le trafic externe "unsolicited" est toujours rejeté.
- Essayez de tester les différentes combinaisons de connexion entre hosts et servers.