Лабораторная работа № 10

Работа с файлами в MatLab


В MatLab реализованы различные функции по работе с файлами, содержащие данные в самых разных форматах.

Функции save и load

В самом простом случае для сохранения и последующей загрузки каких-либо данных в MatLab предусмотрены две функции

```
save <имя файла> <имена переменных> % сохранение данных load <имя файла> <имена переменных> % загрузка данных
```

Функции save и load работают с файлом, который по умолчанию располагается в рабочем каталоге и имеет расширение mat. Пример:




Функция сохранения данных

При исполнении mat-файлов в консоли появится следующее:

```
>> Mysave
>> Myload
    1
          1
                1
    1
          1
                1
                     1
                           1
                1
                     1
    1
          1
               1
                     1
                           1
    1
          1
               1
                     1
       2015
```

КТиИБ

В дальнейшем можно загружать данные файла params в Workspace:



Следует обратить внимание, что функция load позволяет загружать из mat-файла не все, а только указанные программистом переменные, например:

```
load params x; % загружает только значение переменной x
```

Самостоятельно: Написать функцию, вычисляющую максимальное значение среди диагональных элементов заданной матрицы. Осуществить запись/чтение элементов матрицы в файл.

Недостатком рассмотренных функций save и load является то, что они работают с определенными форматами файлов (обычно mat-файлы) и не позволяют загружать или сохранять данные в других форматах.

Функции fwrite и fread

```
fwrite(<идентификатор файла>, <переменная>, <тип данных>);
и
<переменная>=fread(<идентификатор файла>);
<переменная>=fread(<идентификатор файла>, <pasmep>);
<переменная>=fread(<идентификатор файла>, <pasmep>, <точность>);
```

Здесь <идентификатор файла> - это указатель на файл, с которым предполагается работать. Чтобы получить идентификатор, используется функция

```
<ur><идентификатор файла> = fopen(<имя файла>,<режим работы>);где параметр <режим работы> может принимать значения, приведенные в табл. 1.
```

Таблица 1


Режимы работы с файлами в MatLab

параметр <режим работы>	описание
'r'	чтение
'w'	запись (стирает предыдущее содержимое файла)
'a'	добавление (создает файл, если его нет)
'r+'	чтение и запись (не создает файл, если его нет)
'w+'	чтение и запись (очищает прежнее содержимое или создает файл,
	если его нет)
'a+'	чтение и добавление (создает файл, если его нет)
'b'	дополнительный параметр, означающий работу с бинарными
	файлами, например, 'wb', 'rb' 'rb+', 'ab' и т.п.

Если функция fopen() по каким-либо причинам не может корректно открыть файл, то она возвращает значение -1. Ниже представлен фрагмент программы записи и считывания данных из бинарного файла:

```
Binary.m* × +
     function Binary
1
       A = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
3
       % открытие файла на запись
 4
       fid = fopen('my file.dat', 'wb');
5 -
       if fid == -1 % проверка корректности открытия
7 -
           error('File is not opened');
8 -
       end
9
      % запись матрицы в файл
10
       fwrite(fid, A, 'double');
       fclose(fid); % закрытие файла
12 -
13
       % открытие файла на чтение
14
       fid = fopen('my file.dat', 'rb');
15 -
       if fid == -1
16 -
17 -
           error('File is not opened');
18 -
       end
19
      % чтение 5 значений double
20
       B = fread(fid, 5, 'double');
21 -
22 -
       disp(B);
      fclose(fid);
23 -
>> Binary
     1
```

В результате работы данной программы в рабочем каталоге будет создан бинарный файл my_file.dat.



В приведенном примере явно указывалось число элементов (пять) для считывания из файла. В MatLab существует функция для проверки достижения конца файла:

```
feof(<идентификатор файла>),
```

которая возвращает 1 при достижении конца файла и 0 в других случаях.

Пример, в котором динамически формируется вектор-строка по мере считывания элементов из входного файла:

```
ary.m* × Read_inVector.m × +
 function Read inVector
  fid = fopen('my file.dat', 'rb'); % открытие файла на чтение
  if fid == -1
      error('File is not opened');
  end
  B=0;
                      % инициализация переменной
  cnt=1;
                      % инициализация счетчика
 while ~feof(fid)
                      % цикл, пока не достигнут конец файла
      [V,N] = fread(fid, 1, 'double');
  % считывание одного значения double
  % V содержит значение элемента,
  % N - число считанных элементов
                  % если элемент был прочитан успешно, то
          B(cnt)=V; % формируем вектор-строку из значений V
          cnt=cnt+1; % увеличиваем счетчик на 1
      end
  end
  disp(B);
                      % отображение результата на экран
  fclose(fid);
                      % закрытие файла
>> Read_inVector
```

Функция fread() записана с двумя выходными параметрами V и N. Значение N будет равно 1 каждый раз при считывании информации из файла, и 0 при считывании служебного символа EOF, означающий конец файла.

Самостоятельно: Напишите функцию, вычисляющую сумму элементов каждой строки матрицы |3x3|. Осуществить запись/чтение элементов матрицы в файл.

С помощью функций fwrite() и fread() можно сохранять и строковые данные. Например, пусть дана строка:

```
str = 'RSEU is the best university';
```

которую требуется сохранить в файл. В этом случае функция fwrite() будет иметь следующую запись:

```
fwrite(fid, str, 'int16');
```

Здесь используется тип int16, т.к. при работе с русскими буквами система MatLab использует двухбайтовое представление каждого символа.

Ниже представлена программа записи и чтения строковых данных.

```
function Str job
 fid = fopen('my_file2.dat', 'wb');
 if fid == -1
     error('File is not opened');
 end
 str='RSEU is the best university'; % строка для записи
 str1=' факультет КТиИБ лучший'; % строка для записи
   % запись в файл
 fwrite(fid, strcat(str,strcat(blanks(10),str1)), 'int16');
 fclose(fid);
 fid = fopen('my_file2.dat', 'rb');
 if fid == -1
     error('File is not opened');
 end
 В=''; % инициализация строки
 i=1;
while ~feof(fid)
     [V,N] = fread(fid, 1, 'int16=>char');
 % чтение текущего
 % символа и преобразование
 % его в тип char
     if N > 0
        B(i)=V;
         i=i+1;
     end
 disp(B); % отображение строки на экране
Lfclose(fid);
     Результат выполнения программы будет иметь вид:
```

```
>> Str_job
RSEU is the best university Факультет КТиИБ лучший
```

Самостоятельно: Напишите функцию, записывающую/считывающую строку чисел в файл, разделенных пробелом. Вывести сумму числовых данных.

```
str='1 3 5';
>> Str_job
9
```

Функции fscanf и fprintf

Описанные выше функции работы с файлами позволяют записывать и считывать информацию по байтам, которые затем требуется правильно интерпретировать для преобразования их в числа или строки. В то же время выходными результатами многих программ являются текстовые файлы, в которых явным образом записаны те или числа или текст. Например, при экспорте данных из MS Excel можно получить файл формата (Data.dat):

```
174500,1.63820,1.63840,1.63660,1.63750,288
180000,1.63740,1.63950,1.63660,1.63820,361
181500,1.63830,1.63850,1.63680,1.63740,223
183000,1.63720,1.64030,1.63720,1.64020,220
```

где числа записаны в столбик и разделены запятой.

Прочитать такой файл побайтно, а затем интерпретировать полученные данные довольно трудоемкая задача, поэтому для этих целей были специально разработаны функции чтения

```
[value, count] = fscanf(fid, format, size)
и записи
count = fprintf(fid, format, a,b,...)
```

таких данных в файл. Здесь value – результат считывания данных из файла; count – число прочитанных (записанных) данных; fid – указатель на файл; format – формат чтения (записи) данных; size – максимальное число считываемых данных; a,b,.. – переменные для записи в файл.

Приведем пример чтения данных из файла, приведенного выше с помощью функции fscanf():

```
fed x fscanf_ex.m x + function fscanf_ex

fid = fopen('Data.dat', 'r');
if fid == -1
    error('File is not opened');
end

S = fscanf(fid, '%d,%f,%f,%f,%f,%f,%d');
disp(S);
fclose(fid);
```

Здесь форматная строка состоит из спецификаторов и записана в виде '%d,%f,%f,%f,%f,%d'. Это означает, что сначала должно быть прочитано целочисленное значение из файла, затем, через запятую должно читаться второе вещественное значение, затем третье и так далее до последнего целочисленного значения. Полный список возможных спецификаторов приведен в табл. 2.

Таблица 2

Список основных спецификаторов для функций fscanf() и fprintf()

Спецификатор	Описание
%d	целочисленные значения
%f	вещественные значения
% s	строковые данные
%c	символьные данные
%u	беззнаковые целые значения

В результате работы программы переменная S будет представлять собой вектор-столбец: s = [174500 1,6382 1,6384 1,6366 1,6375 288 180000 1,6374 1,6395 1,6366 1,6382 361 181500 1,6383 1,6385 1,6368 1,6374 223 183000 1,6372 1,6403 1,6372 1,6402 220]';

Несмотря на то, что данные были корректно считаны из файла, они из таблицы были преобразованы в вектор-столбец, что не соответствует исходному формату представления данных. Чтобы сохранить верный формат данных, функцию fscanf() в приведенном примере следует записать так:

```
S = fscanf(fid, '%d,%f,%f,%f,%f,%d', [6 4]);
Тогда на выходе получится матрица S размером в 6 строк и 4 столбца:
>> fscanf_ex
1.0e+05 *
```

```
1.7450 1.8000 1.8150 1.8300
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0029 0.0036 0.0022 0.0022
```

Для записи данных в текстовый файл в заданном формате используется функция fprintf().

Будем предполагать, что матрица хранится в переменной Ү.

```
fprintf(fid, '%6d;%.4f;%.4f;%.4f;%.4f;%d\r\n', Y');
```


Следует отметить, что в функции fprintf() переменная Y имеет знак транспонирования ', т.к. данные в файл записываются по столбцам матрицы. Кроме того, перед спецификаторами стоят числа, которые указывают, сколько значащих цифр числа должно быть записано в файл. Например, спецификатор %6d говорит о том, что целые числа должны иметь 6 значащих цифр, а спецификатор %.4f означает, что после запятой будет отображено только 4 цифры. Наконец, в форматной строке были использованы управляющие символы \r — возврат каретки; \n — переход на новую строку. В итоге, содержимое файла будет иметь вид:

```
180000;1.2821;1.2824;1.2810;1.2812;490
190000;1.2810;1.2815;1.2798;1.2807;444
200000;1.2805;1.2808;1.2798;1.2800;399
210000;1.2799;1.2802;1.2788;1.2797;408
220000;1.2798;1.2806;1.2788;1.2803;437
230000;1.2804;1.2817;1.2802;1.2813;419
```

С помощью функции fprintf() можно записать значения двух и более переменных разного формата. Например, для записи числа и строки можно воспользоваться следующей записью:

```
function fprintf_ex2
fid = fopen('Data1.txt', 'w');
if fid == -1
    error('File is not opened');
end
str = 'Google Voice1';
y = 10;
fprintf(fid, '%d\r\n%s\r\n', y, str);
fclose(fid);
```

и содержимое файла будет иметь вид:



Функции imread и imwrite

При работе с файлами изображений, представленных в форматах bmp, png, gif, jpeg, tif и т.д., используются функции чтения

```
[X, map] = imread(filename, fmt)
и записи
imwrite(X, map, filename, fmt)
```

3десь X – матрица точек изображения; map – цветовая карта изображения; filename – путь к файлу; fmt – графический формат файла изображения.

Ниже приведен пример использования imread() для загрузки растрового изображения



где A — матрица размером 186x243xN точек; тар — цветовая карта загруженного изображения. Значение N показывает число байт, необходимых для представления точки изображения. Например, если изображение представляется в формате RGB с 24 бит/пиксел, то N=3. Если же загружается изображение с 256 градациями серого (8 бит/пиксел), то N=1.

После обработки изображение А можно обратно сохранить в файл, используя следующую запись:

```
imwrite(A, map, 'out_img.bmp', 'bmp');
```



Однако следует отметить, что если загруженное изображение A было преобразовано, например, в формат double

A = double(A);

то непосредственная запись такой матрицы как изображение невозможно. Дело в том, что значения матрицы А должны соответствовать целым числам в диапазоне от 0 до 255, т.е. являться байтовыми числами. Этого можно добиться преобразованием типов при записи изображения в файл следующим образом:

imwrite(uint8(A), map, 'out img.bmp', 'bmp');

Здесь uint8 – беззнаковый целый тип в 8 бит.

В качестве переменной тар можно указывать любые другие цветовые карты (hot, hsv, gray, pink, cool, bone copper), отличные от исходной. Например, для записи изображения в 256 градациях серого можно записать

imwrite(uint8(A), gray(256), 'out img.bmp', 'bmp');

При этом матрица A должна иметь размерность MxNx1, т.е. один байт на пиксел.



Самостоятельно: Создайте копии изображения с разными цветовыми картами.

Для отображения растровых изображений в графическом окне MatLab используйте функцию image(A);

Неверное отображение изображения объясняется несоответствием палитры цветов по умолчанию (hot), заданное в MatLab. Для замены одной палитры на другую используйте функцию colormap (gray (256));

Если цветовая палитра заранее неизвестна на момент загрузки изображения, то ее можно узнать, используя второй возвращаемый параметр функции imread: colormap (map);

При работе с изображениями возникают ситуации, когда диапазон значений элементов матрицы А может не соответствовать диапазону значений цветовой карты. В результате отображения такой матрицы на экране монитора изображение будет показываться некорректно. Чтобы избежать такой ситуации, диапазон значений и диапазон цветовой карты должны совпадать. Это можно сделать искусственно, масштабируя соответствующим образом значения элементов матрицы А. Однако, MatLab предоставляет функцию

imagesc(A);

которая делает это автоматически. Благодаря ее использованию, масштаб значений матрицы А всегда будет приведен к масштабу цветовой карты.