



Guía de puesta en producción — Facturación electrónica (ARCA)

CelTuc · Cómo dar de alta emisores reales, paso a paso

Modelo: **cada emisor con su propio certificado** (cada Monotributista/RI factura como sí mismo). Esta guía es operativa: seguila en orden por cada persona.

Importante: un certificado de HOMOLOGACIÓN NO sirve en producción. Cada emisor necesita sacar su certificado DE PRODUCCIÓN.

Parte 0 — Preparar el servidor (una sola vez)

- **Redeployar** la app. Instala las dependencias nuevas (zeep, cryptography, qrcode) y aplica las migraciones solo (el arranque corre migrate).
- Verificar que el servidor pueda salir a internet hacia **afip.gov.ar** (los Web Services de ARCA). Sin eso, no factura.
- HTTPS, SECRET_KEY y DEBUG=False ya están configurados en producción.

Parte 1 — Trámite en ARCA, por CADA emisor

Lo hace **la persona dueña del CUIT, con SU Clave Fiscal** (nivel 3). No se puede hacer por ella sin su login. Pueden hacerlo juntos en pantalla.

1.1 — Generar la clave privada + el pedido (CSR) [paso técnico: lo corre CelTuc]

```
python manage.py generar_csr --cuit <CUIT_real> --razon-social "<Razón social>" --alias <alias>
```

- **<alias>.key** ' la clave privada. Guardarla segura. NUNCA se sube a ARCA.
- **<alias>.csr** ' el pedido de certificado (público).

1.2 — Crear el certificado de PRODUCCIÓN (la persona, en ARCA)

- Entrar con Clave Fiscal y adherir/abrir "Administración de Certificados Digitales".
- Crear un alias/DN y subir el .csr; descargar el certificado .crt que devuelve.

1.3 — Autorizar el Web Service de facturación (la persona)

- Ir a "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal" y crear una Nueva relación.
- Buscar el servicio "Facturación Electrónica (WSFE)" y asignárselo al certificado recién creado.
- Sin este paso, ARCA autentica pero rechaza facturar.

1.4 — Crear el Punto de Venta para Web Services (la persona)

- Servicio "Administración de puntos de venta y domicilios" ' ABM ' Alta.
- Tipo "Web Services" (Factura Electrónica – Web Service / RECE, según la condición).
- Debe ser un punto de venta NUEVO y distinto del de "Comprobantes en línea". Anotar el número.

1.5 — Entregar a CelTuc

- El .crt, el .key, el CUIT, el número de punto de venta y la condición fiscal real (RI o Monotributo).

Parte 2 — Cargar el emisor en CelTuc (administrador)

En el panel: Facturación ' Nueva cuenta.

- Nombre / razón social.
- Condición fiscal REAL (la que tiene en ARCA).
- CUIT y Punto de venta (el del paso 1.4).
- Pegar Certificado (.crt) y Clave privada (.key).
- Prender "Producción". Guardar.

Parte 3 — Validar y emitir la primera factura real

- **"Probar conexión"** ' debe dar OK y el último número (en un emisor nuevo, 0).
- Emitir UNA factura real de prueba (ya tiene valor fiscal) con un monto chico.
- Verificar CAE + vencimiento + QR y descargar el PDF.
- Repetir Parte 1–3 por cada persona.

Parte 4 — Seguridad y operación (no saltar)

- **Claves privadas:** hoy se guardan como texto en la base (no se exponen por la API, pero están en la DB). Se recomienda cifrarlas en reposo (mejora pendiente, fácil de agregar).
- **Backups de la base:** ahí viven los certificados y todos los comprobantes con su CAE.
- **Renovación:** los certificados vencen (~2 años). Al vencer, repetir Parte 1 y actualizar la cuenta (Editar ' pegar el nuevo .crt).
- **Un certificado por emisor.** No compartir un certificado entre dos cuentas (ARCA da un solo token por certificado cada 12 h).
- **Anular:** el borrado en el panel es lógico (oculta), NO anula en ARCA. Para anular hace falta una Nota de Crédito (pendiente).

Parte 5 — Diferencias homologación vs producción

	Homologación (prueba)	Producción (real)
Dónde se saca el cert.	Portal WSASS	Admin. de Certificados Digitales
El CAE	De prueba, sin valor	Real, con valor fiscal
Condición fiscal	No se valida	Se valida (Mono'C, RI'A/B)
Flag "Producción"	Apagado	Encendido

Los 3 archivos (no confundirlos)

Archivo	¿Se sube a ARCA?	¿Va al panel?	Qué es
.csr	Sí (campo PKCS#10)	No	Pedido de certificado (público)
.crt	Lo devuelve ARCA	Sí (Certificado)	Certificado firmado (público)
.key	NUNCA	Sí (Clave privada)	La clave secreta (privada)

Checklist por emisor

[] Generar .key + .csr (generar_csr con CUIT y razón social reales)

- [] ARCA: crear certificado de producción (subir .csr, bajar .crt)
- [] ARCA: autorizar el web service WSFE al certificado
- [] ARCA: crear el punto de venta Web Services (anotar el número)
- [] CelTuc: crear la cuenta con condición real, CUIT, PV, .crt + .key, Producción ON
- [] CelTuc: "Probar conexión" ' OK
- [] CelTuc: emitir la primera factura real y verificar CAE + QR + PDF

Quién hace qué: los pasos en ARCA los hace la persona con su Clave Fiscal; los pasos técnicos (generar el CSR, cargar la cuenta) los hace CelTuc / el administrador.