# 录音接口使用说明

本手册内容若有变动,恕不另行通知。本手册例子中所用的公司、人名和数据若非特别声明,均属虚构。未得到科大讯飞股份有限公司明确的书面许可,不得以任何目的、以任何形式或手段(电子的或机械的)复制或传播手册的任何部分。

本文档可能涉及科大讯飞股份有限公司的专利(或正在申请的专利)、商标、版权或 其他知识产权,除非得到科大讯飞股份有限公司的明确书面许可协议,本文档不授予使用 这些专利(或正在申请的专利)、商标、版权或其他知识产权的任何许可协议。

本手册提及的其它产品和公司名称均可能是各自所有者的商标。

本软件产品受最终用户许可协议(EULA)中所述条款和条件的约束,该协议位于产品文档和/或软件产品的联机文档中,如果您使用本产品,表明您已阅读并接受了EULA的条款。

版权所有 © 科大讯飞股份有限公司 Copyright © iFLYTEK CO., LTD.



### 目录

第1章	概述	3
1.1	文档说明	.3
第2章	函数说明	5
2.1	CREATE_RECORDER	.5
2.2	DESTROY_RECORDER	.6
2.3	OPEN_RECORDER	.6
2.4	CLOSE_RECORDER	.7
2.5	START_RECORD	.7
2.6	STOP_RECORD	.8
2.7	IS_RECORD_STOPPED	.8
2.8	GET_DEFAULT_INPUT_DEV	.9
2.9	get_input_dev_num	.9

## 第1章 概述

### 1.1文档说明

该文档描述 winrec.h 或者 linuxrec.h 中的录音接口。 接口由 C 语言编写,windows 下使用 waveIn API ( <a href="https://msdn.microsoft.com/en-">https://msdn.microsoft.com/en-</a>

us/library/windows/desktop/dd743832(v=vs.85).aspx ) , linux 下使用 alsa-lib API

(<u>http://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/</u>) ,该代码仅作示例使用 ,源码形式提供 ,

可以直接使用、改写。 若因代码中存在的缺陷对使用者产生损失, 我们概不承担责任。

本文简要说明录音接口的使用方法。

文档中使用的符号约定:

符号	含义
[in]	表明该参数是调用时赋值的参数——输入参数



[out]	该参数在函数返回时被赋值——输出参数
[in/out]	该参数在函数调用时作为输入、函数返回时作为输出参数

使用该接口时,一般的函数调用顺序如下

create\_recorder 创建录音对象

open\_recorder 打开录音机,配置录音格式

start\_record 开始录音,录音数据在注册的回调函数中获取

stop\_record 停止录音

open\_recorder 后只要没有 close\_recorder ,可以多次 start\_record 和 stop\_record。



## 第2章 函数说明

#### 2.1 create\_recorder

□ 函数原型

□ 功能

创建一个录音机对象。

□参数

out\_rec[out]

录音机对象指针,若函数执行成功则指向创建好的录音机对象。

on\_data\_ind[in]

回调函数。驱动提供音频数据时,回调该函数。

回调函数原型: void (\*on\_data\_ind) (char \*data, unsigned long len,

void \*user\_para);

返回:

void

参数:

data[in] :音频数据地址。

len[in] :数据长度。

user\_para : 在 create\_recorder 时传入的 user\_cb\_para 用户参数。

#### □ 返回值

如果函数调用成功返回0,否则返回错误代码。



□ 说明

创建成功后的对象在不需再使用后,使用destroy\_recorder销毁.

#### 2.2 destroy\_recorder

dev[in]

	函数原型
	<pre>void destroy_recorder(struct recorder *rec);</pre>
	_1
	功能
	销毁录音机对象。
	参数
	rec[in]
	录音机对象
	返回值
	如果函数调用成功返回0,否则返回错误代码。
	说明
	如果已经 open_recorder 成功了, 在 destroy_recorder 之前必须先
	close_recorder
2.3	open_recorder
	函数原型
	int open_recorder(struct recorder * rec, unsigned int dev,
	WAVEFORMATEX * fmt);
	功能
	配置录音设备和录音格式,并打开录音机。
	参数
	rec[in]
	录音机对象。

录音设备,windows下用整形标示,从0开始。可以使用get\_default\_input\_dev



获取默认的录音设备

fmt[in]

录音格式, WAVEFORMATEX 结构详见代码或者微软的 MSDN。

□ 返回值

如果函数调用成功返回0,否则返回错误代码。

#### 2.4 close\_recorder

□ 函数原型

void close\_recorder(struct recorder \*rec);

□ 功能

关闭录音机。

□参数

[ rec[in]

录音机对象

□ 返回值

如果函数调用成功返回0,否则返回错误代码。

#### 2.5 start\_record

□ 函数原型

int start\_record(struct recorder \* rec);

□ 功能

开始录音。

□ 参数

[] rec[in]

录音机对象

□ 返回值

如果函数调用成功返回0,否则返回错误代码。



#### 2.6 stop\_record

□ 函数原型

int stop\_record(struct recorder \* rec);

□ 功能

停止录音。

□参数

l rec[in]

录音机对象

□ 返回值

如果函数调用成功返回0,否则返回错误代码。

□ 说明

如果已经停止,调用直接返回 0。 Windows 下注意该函数执行返回后,回调函数可能还是会被调用到,因为此时驱动还需要弹出内核层的 buffer,具体参见 MSDN 中WaveInStop 和 WaveInReset 函数。

#### 2.7 is\_record\_stopped

□ 函数原型

int is\_record\_stopped(struct recorder \*rec);

□ 功能

查询录音是否已经彻底停止掉。若返回1则表明回调函数不会再被调用。如果需要,返回1后就可以安全的去做清理和关闭录音机的动作。

□参数

[ rec[in]

录音机对象

□ 返回值

已停止,返回1,否则返回0。



#### 2.8 get\_default\_input\_dev

函数原型
<pre>int get_default_input_dev();</pre>
功能
获取默认的设备 ID。
返回值
返回默认设备ID。

#### 2.9 get\_input\_dev\_num

- □ **函数原型**unsigned int get\_input\_dev\_num();
  □ **功能**获取录音设备的总数。
- □ **返回值** 录音设备的总数。