

### Infraestructura computacional

Infraestructura de TI: planeamiento de la capacidad



- Determinar la infraestructura de TI (procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, etc.) necesaria para prestar eficientemente un servicio a lo largo del tiempo a un cierto nivel de efectividad considerado satisfactorio
  - Definir el nivel de servicio requerido: precisar los servicios, sus alcances y características
  - 2 Analizar la capacidad actual
  - B Hacer prospectiva



- Definir los requerimientos: caracterizar el servicio prestado y determinar las expectativas de los usuarios
  - Definir la carga de trabajo (workload): clasificación del trabajo realizado por el sistema según un cierto criterio :
    - quién lo hace
    - qué hace
    - · cómo lo hace, etc.
  - Definir la unidad de carga
    - En términos del negocio
    - No son los recursos utilizados
  - Establecer los niveles de servicio
    - Acuerdo entre proveedor y cliente para definir "aceptable"
    - En términos del cliente (puede ser en términos de la carga de trabajo)
    - Típicamente tiempos de respuesta, o productividad



Determinar requerimientos:
 Componentes de una solución informática





- Determinar requerimientos:
   Tipos de requerimientos:
  - En cuanto al procesamiento
    - Capacidad
    - Escalabilidad
    - Desempeño
  - En cuanto a la seguridad:
    - Confidencialidad
    - Integridad
    - Disponibilidad



• **0** Determinar requerimientos:

	Aplicación	Servidor	BD	Almacenamiento	Red
Capacidad					
Escalabilidad					
Desempeño					
Confidencialidad					
Integridad					
Disponibilidad					




- Determinar requerimientos:
   Tipos de requerimientos:
  - Capacidad: carga que debe soportar el sistema. Volumen de información procesada, almacenada o enviada.
  - Escalabilidad: capacidad de asignar recursos adicionales (procesamiento, almacenamiento, comunicación) perturbando al mínimo el funcionamiento de la infraestructura
  - Desempeño: tiempo de respuesta. Velocidad con la que se desempeña la infraestructura
  - Disponibilidad: accesibilidad ininterrumpida a la información (o con mínimos trastornos)



- Determinar requerimientos:
  - Métricas:
    - Reactividad Productividad
    - Particular Global
    - Métricas usuales:
      - Tiempo de respuesta: tiempo desde que se emite el requerimiento hasta que se recibe la respuesta
      - Tiempo de retorno (turnaround): tiempo desde que se emite una tarea (batch) hasta el retorno de la salida completa
      - Tiempo de reacción: tiempo desde que se emite el requerimiento hasta que empieza su ejecución
      - Rendimiento: rata a la cual se procesan los requerimientos (requerimientos / tiempo)



Determinar requerimientos:
 Tiempo de respuesta:





- Determinar requerimientos:
   Medida de la capacidad de procesamiento:
  - Productividad = Número de tareas despachadas por unidad de tiempo
  - Carga = Número tareas activas al mismo tiempo
  - Tarea: transacción, job, etc.
  - Unidad de tiempo: depende de lo demorado de la tarea (segundo, minuto, etc.)



- Determinar requerimientos:
   Medida de la capacidad de almacenamiento:
  - Datos operativos
  - Archivo
    - Lapso cubierto (desde hasta)
    - · Ciclo de vida de la información
    - Niveles de archivo
  - Backup
    - Frecuencia
    - Número de versiones



- Determinar requerimientos:
  - Escalabilidad:
    - Crecimiento sostenido
    - Variabilidad en la demanda (dinámica)
    - Picos eventuales
      - Predecibles
      - No predecibles



- Determinar requerimientos:
   Disponibilidad:
  - Medida de la frecuencia o del tiempo que un servicio o componente está disponible
  - Se suele medir como porcentaje de tiempo en que un servicio o componente del sistema está disponible:
    - disponibilidad = Td / (Td + Tnd)
       Td = Tiempo disponible
       Tnd = Tiempo no disponible



- Determinar requerimientos:
   Disponibilidad:
  - Confiabilidad (Reliability): probabilidad de que un sistema se mantenga funcionando continuamente. Se suele expresar por:
    - MTBF = Mean Time Between Failures
  - Facilidad de mantenimiento (Serviceability): medida de la facilidad para reparar un servicio. Se puede expresar por:
    - MTTR = Mean Time To Repair
  - Disponibilidad (Availability):
    - Disponibilidad = MTBF / (MTBF + MTTR)



- Determinar requerimientos:
   Porcentaje de disponibilidad ("número de nueves"):
  - Disponibilidad anual:

Disponibilidad	Tiempo de indisponibilidad		
90.0 %	36 días 12 horas		
95.0 %	18 días 6 horas		
99.0 %	87 horas 36 minutos		
99.50 %	43 horas 48 minutos		
99.90 %	8 horas, 45 minutos, 36 segundos		
99.99 %	52 minutos 33 segundos		
99.999 %	5 minutos 15 segundos		
99.999 %	32 segundos		



- 2 Analizar la capacidad actual:
  - Mediciones:
    - Carga de trabajo (qué)
    - Niveles de servicio (cómo)
    - Consumo de recursos (con qué):
  - Determinar nivel de agregación del consumo de recursos: global, local
  - Discriminar los componentes del tiempo de respuesta: procesamiento (¿dónde?), tránsito, entrada/salida
  - Determinar frecuencia de muestreo y periodo de observación
    - Tendencia (histórico)
    - Estacionalidad
    - Picos




2 Analizar la capacidad actual

Mediciones:


Máximo (domingos)


Mínimo (viernes)






- Analizar la capacidad actual Mediciones:
  - Determinar frecuencia de muestreo
    - Poco frecuente:
       Se pueden pasar cosas por alto
    - Muy frecuente:
       Se puede atafagar de datos inútiles
       Se puede perder perspectiva
       Se genera recarga en el sistema











Analizar la capacidad actual
 Tiempo de respuesta - Rendimiento:





- Analizar la capacidad actual: Tiempo de procesamiento:
  - Usuario (t<sub>u</sub>)
  - Sistema (t<sub>s</sub>)
  - Total (o de CPU) =  $t_u + t_s$
  - Real: transcurrido ("wall clock)"





- 2 Analizar la capacidad actual Tiempo de procesamiento:
  - Alarmas:

$$t_u + t_s << t_r$$
  
 $t_s > 10\%$ 

– Unix:

```
$ time comando
s.mmmu s.mmms m:ss.cc n.n%
```



② Analizar la capacidad actual

Uso del procesador:


- Eficiencia =  $(t_u + t_s)/t_r$ 


Nivel de uso:

< 80%: hay disponibilidad</li>

= 80%: saturación

• > 80%: recargado






"The art of capacity planning", John Allspaw




- ② Analizar la capacidad actual
   Uso del procesador: multiprocesadores
  - Aumento de velocidad ("speedup") = T<sub>secuencial</sub> / T<sub>paralelo</sub>
    - Debe ser mayor que 1
    - Deseable que sea proporcional al número de procesadores





- ② Analizar la capacidad actual
   Uso del procesador: multiprocesadores
  - Costo = t<sub>r</sub>\* Número procesadores
    - Total de tiempo de cómputo invertido
  - Eficiencia =  $\Sigma t_{it}$  / Costo
    - No puede ser mayor que 1






"Information Storage and Management"; G. Somasundaram, Alok Shrivastava (editores). EMC



- Analizar la capacidad actual Desempeño de discos:
  - Ley de Little:

N = aR

- N: Número total de requerimientos en el sistema
- a: tasa de llegada (número de requerimientos que llegan por unidad de tiempo)
- R: tiempo de retorno



"Information Storage and Management"; G. Somasundaram, Alok Shrivastava (editores). EMC


- Analizar la capacidad actual Desempeño de discos:
  - Ley de uso:

$$U = aR_s$$

- U: uso del controlador
- R<sub>s</sub>: tiempo de servicio (tiempo promedio que se gasta en el controlador)
- Tiempo promedio entre llegadas: R<sub>a</sub>:= 1 / a
- $U = R_s / R_a$
- $R = R_s / (1-U)$



 Analizar la capacidad actual Desempeño de discos:





- 2 Analizar la capacidad actual Capacidad de almacenamiento:
  - Datos operativos:
    - Tipos
    - Número de cada tipo
    - Tamaño de cada tipo
  - Archivo
    - Determinar niveles del ciclo de vida
    - Qué se conserva de lo operativo
      - En general: qué se conserva entre niveles
    - Cuántos periodos
  - Backup
    - Frecuencia
    - Número de versiones




- ② Analizar la capacidad actual Disponibilidad - Principios:
  - Robustez: disminuir el potencial de fallas
     "Tan simple como sea posible, pero tan complejo como sea necesario"
  - Redundancia: recursos adicionales de respaldo "Pluralitas non est ponenda sine necessitate"
    - Prevenir puntos únicos de fallo
  - Es una decisión del negocio
  - No existe la seguridad total
    - Alta disponibilidad: protección contra o recuperación ante fallas menores en corto tiempo
    - Disponibilidad continua: prestación ininterrumpida del servicio
    - Tolerancia a fallas: las fallas no se hacen visibles al usuario




 2 Analizar la capacidad actual Disponibilidad - análisis:

 $P(A_i)$  = disponibilidad del elemento  $A_i$ 

Dependencia secuencial



$$P(S) = P(A_1 \text{ and } A_2 \dots \text{ and } A_n) = \prod_i P(A_i)$$



$$P(S) = P(A_1 \text{ or } A_2 \dots \text{ or } A_n) =$$
  
 $\sum_i P(A_i) - \sum_i P(\text{todas las intersecciones})$ 



- ② Analizar la capacidad actual Disponibilidad - análisis:
  - La disponibilidad es una cadena
    - 99.99 % = 53 minutos
    - $99.99^7\% = 99.93\% = 6:08 \text{ h}$
    - 99.99<sup>6</sup> % \*99 %= 98.94 % = 92:48 h
  - Dan rendimientos decrecientes






- • Hacer prospectiva:
  - Elaborar pronóstico de necesidades de procesamiento:
    - Crecimiento del volumen de negocio
      - Planeado
      - Tendencia
    - Nuevas aplicaciones
    - Expansión del negocio
    - Limitaciones presupuestales
  - Elaborar modelo:
    - niveles del servicio = f(carga, recursos)
  - Definir acciones




B Hacer prospectiva:


Elaborar modelo:





 • 3 Hacer prospectiva: Elaborar modelo:








- S Hacer prospectiva:
   Definir acciones:
  - Determinar configuración:
     niveles del servicio = f(carga, recursos)
  - Encontrar límites de crecimiento:
     niveles del servicio = f(carga, recursos)
  - Redefinir niveles de servicio:
     niveles del servicio = f(carga, recursos)




- • Hacer prospectiva: Elaborar modelo:
  - Aumento de velocidad





Sistemas de recolección de métricas





#### Referencias

Capacity planning. The art of capacity planning; John Allspaw. Capítulo 3 (hasta pág. 39)

**Capacity planning**. Métricas. Art of Computer Systems Performance Analysis; Raj Jain. Secciones 3.2-3.3.