

ПРОГРАМИРАЊЕ У РТ ЛИНУКСУ

Програмирање у реалном времену Вјежба 9

УВОД

Потребно – печиран Линукс

Како смањити латентност закључавањем меморије?

Утицај дијељених ресурса програмских нити на приоритете процеса у реалном времену.

ЛАТЕНТНОСТ

Можда и највећи губитак времена у програмирању у реалном времену настаје због чињенице да је меморија процеса, који је управо добио процесорско вријеме, НА ДИСКУ!

- Постоје двије врсте pagefault-a:
 - *Major,* приликом приступа улазно-излазној периферији. Изазива ОГРОМНУ латентност.
 - Minor, без I/O приступа. Не изазива велику латентност.

Закључати меморију у радној меморији у довољној количини да се пејџфолтови више не дешавају. Ово се може овезбиједити ако:

- У main() функцији позивамо mlockall()
- Не креирамо програмске нити динамички.
- Резервишемо довољну количину меморије и за стек програмских нити.

ЗАКЉУЧАВАЊЕ МЕМОРИЈЕ

```
mlockall(MCL CURRENT | MCL FUTURE )
```

Гура у радну меморију све што се тренутно налази у

- код, дата и стек сегменту.
- Дијељене библиотеке
- Кориснички простор који комуницира са кернелом
- Дијељену меморију
- Мапиране фајлове

Све остаје до даљњег у RAM меморији!

MCL_FUTURE — значи да ће и све будуће алоциране ствари бити у радној меморији

staticlock.c

ДИНАМИЧКО АЛОЦИРАЊЕ ПРИ ЗАКЉУЧАНОЈ МЕМОРИЈИ

Да би могли динамички да алоцирамо меморију, морамо да контролишемо системске позиве, а то су sbrk() и mmap().

Пошто се mmap() не може контролисати, било би добро га онемогућити га. Функција sbrk() подиже и спушта своју адресу по меморији. Било би добро да не може да спушта!

Кључна фукнција:

- malopt()
- http://man7.org/linux/man-pages/man3/mallopt.3.html
- "mallopt (M_TRIM_THRESHOLD, -1); онемогућавање спуштања sbrk()
- "mallopt (M_MMAP_MAX, 0); онемогућавање позива mmap()

dynamiclock.c

ПРОГРАМСКЕ НИТИ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ


Ствар код програмских нити јесте да имају свој посебан стек, тако да морамо:

- Креирати све потребне програмске нити прије него што радимо нешто што је рад у реалном времену.
- Због оног MCL_FUTURE параметра све што се алоцира у програмској нити биће у радној меморији, па и стек програмске нити, уобичајене величине 8 мегабајта.
- Али за разлику од нормалне ситуације у којој стек програмске нити може да се шири, ми смо то све забранили, па морамо да УРАЧУНАМО колико ће нам још требати за стек!


thread_template.c

Међутим, проблеми са програмским нитима не престају ту!

ИНВЕРЗИЈА ПРИОРИТЕТА



НАСЉЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА



ЗАДАТАК

Прерадити thread template.c тако да:

- Постоје двије функције за програмску нит, направљене на основу постојеће my rt thread:
 - resource thread fn() са промјењивим параметрима
 - Секунди колико ће спавати
 - Приоритета који ће бити
 - Додатне величине стека
 - Параметра који говори да ли ће се постојећи птринови на екрану исписивати или не
 - Цијелог броја којим ће увећати дијељени ресурс (static int shared_val = 0;)
 - Наравно да ће овдје бити мутекс!
 - non_res_thread_fn() која има све исто осим броја којим увећава дијељени ресурс, јер ова нит не користи ништа дијељено
- Функција start_rt_thread враћа креирану програмску нит, а прима параметре на основу којих може да креира програмске нити које користе горе наведене функције.

Направити три програмске нити које имају проблем са инверзијом приоритета

АКО СЕ НИШТА НЕ ПРИМЈЕТИ

```
Или нису добро постављене програмске нити
Или је мутекс иницијално постављен да поштује насљеђивање приоритета
PTHREAD_PRIO_INHERIT
static pthread mutexattr t mtx attr;
. . . .
// u main()
pthread mutexattr init(&mtx attr);
pthread mutexattr setprotocol(&mtx attr, PTHREAD PRIO PROTECT);
pthread mutex init(&mtx, &mtx attr);
. . . .
pthread mutexattr destroy(&mtx attr); // prije unistavanja mutexa
```