TERMODINAMICA

o Scopo:

descrivere e studiare il bilancio energetico complessivo di una trasformazione chimicofisica a carico di una porzione finita di materia, considerata come costituita da un numero elevatissimo di particelle. $A \xrightarrow{\Delta E} B$

Potenzialità della Termodinamica:

- calcolo delle energie coinvolte nelle trasformazioni
- previsioni sulla spontaneità

o Limiti della Termodinamica:

- nessuna informazione sul meccanismo
- nessuna informazione sui tempi

o Sistema Termodinamico (S.TD.):

porzione finita e percettibile di materia, costituita da un numero elevatissimo di particelle.

o Ambiente

ciò che circonda il sistema

Tipi Di Sistema Termodinamico

- · isolato: nessun scambio di energia e materia con l'ambiente
- chiuso: scambio di energia ma non di materia con l'ambiente
- aperto: scambio di energia e materia con l'ambiente

Sistema TD. + Ambiente ==> sistema isolato

G. Sotgiu

Introduzione

Descrizione di un sistema termodinamico (S.TD.)

ci si riferisce allo STATO del S.TD. che viene descritto *completamente* e *univocamente* da un numero ridotto di grandezze chimico-fisiche direttamente misurabili dette variabili termodinamiche.

Variabili termodinamiche (V.TD.)

Si dividono in:

• variabili intensive:

esprimono una proprietà locale del S.TD.; possono variare da punto a punto non dipendono dalle dimensioni del sistema non sono additive (T, p, composizione)

• variabili estensive:

esprimono una proprietà globale del S.TD dipendono dalle dimensioni del sistema sono additive (V, massa)

Numero di V.TD.

il numero minimo di V.TD. necessario per descrivere lo STATO di un S.TD. dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche del S.TD. Per un gas ideale puro sono sufficienti DUE V.TD. indipendenti per definire completamente ed univocamente il suo stato (tre variabili da conoscere p, T, V ma equazione che le lega)

Differenza tra Stato Termodinamico e Stato Meccanico:

Stato TD: conoscenza delle caratteristiche globali

Stato M: conoscenza di posizione e velocità di ogni singolo componente

In generale, se è noto lo stato TD, non è detto che sia noto quello meccanico; ad un certo stato TD possono corrispondere tantissimi stati meccanici

G. Sotaiu

Introduzione

Stato TD. di Equilibrio

condizione tale che le variabili di stato rimangono costanti (nel tempo). Le V. TD. sono perciò anche dette V. di Stato. Lo stato di equilibrio può essere realizzato in tre diverse situazioni

- equilibrio meccanico: equilibrio di forze e momenti
- equilbrio chimico: nessuna modifica della composizione chimica del S.TD.
- equilibrio termico: la temperatura è identica in ogni punto del S.TD.


Se un S.TD. si trova all'equilibrio, le condizioni di equilibrio devono essere soddisfatte in ciascuna parte del sistema

Equazione di stato

quando un sistema si trova all'equilibrio, allora DEVE esistere sempre una relazione precisa tra le variabili che quindi definiscono in maniera univoca lo stato del S.TD. La relazione viene definita equazione di stato. Esempio: pV – nRT=0 [gas ideale]

Rappresentazione grafica

per un gas ideale sono sufficienti 2 coordinate; piano di Clapeyron



G. Sotgiu

Introduzione


Processo Termodinamico (o trasformazione)

evoluzione di un S.TD. da uno stato iniziale ad uno stato finale, entrambi intesi come stati d'equilibrio. Gli stati intermedi possono essere anch'essi d'equilibrio oppure no.

- *Processo reversibile*: successione continua di stati d'equilibrio; se si inverte il segno delle azioni che sollecitano il sistema, si inverte il senso della trasformazione (il S.TD. ripercorre la stessa trasformazione in senso inverso attraverso gli stessi stati d'equilibrio)
- Processo irreversibile: successione NON continua tra stati; le variabili di stato per ciascun istante non hanno lo stesso valore in tutti i punti del S.TD.

Esempi:

- due corpi T_A e T_B posti a contatto scambiano calore fino al raggiungimento dell'equilibrio termico; durante il processo non c'è equilibrio termico (sempre differenza finita di T e non uniformità della T), anche se in presenza di eq. meccanico e chimico
- pistone ideale



G. Sotgiu

4

Calorimetria

Principio dell'equilibrio termico (o principio zero della TD)

se in un ambiente completamente adiabatico, il S.TD (A) è in equilibrio termico con il S.TD. © e se il S.TD. B è anch'esso in equilibrio termico con il S.TD. C, allora i S. TD A e sono in equilibrio termico tra loro. Cio \acute{e} se T_A = T_C e T_B = T_C allora T_A = T_B . [Adiabatico: non $c'\grave{e}$ scambio di calore con l'esterno].

Conseguenze del principio

Definizione operativa di temperatura

per la sua realizzazione sono necessarie due condizioni

- grandezza X che caratterizza un fenomeno fisico che varia linearmente con la T
 - ✓ dilatazione termica di un liquido
 - ✓ variazione di resistenza elettrica
 - √ termocoppia
- punto fisso, cioè uno stato d'equilibrio di un S.TD riproducibile e preciso a cui attribuire un valore arbitrario della T.

Calorimetria

Se due S.TD. 🕭 e 🕲 posti in un contenitore adiabatico, hanno una temperatura iniziale diversa, $T_{(\!\!R\!)}$ e $T_{(\!\!R\!)'}$ posti a contatto raggiungeranno l'equilibrio termico scambiando calore (Q) fino ad arrivare entrambi alla stessa temperatura finale d'equilibrio T_(F). Esiste proporzionalità tra calore scambiato (Q) e variazione di temperatura (ΔT)

$$Q = C \bullet (\Delta T) = C \bullet (T_{fin} - T_{in}) \quad \text{con } C = \text{capacità termica}$$

$$Q = c_s \bullet m \bullet (T_{fin} - T_{in}) \qquad m = \text{massa}$$

$$c_s = \text{calore specifico (calore necessario da far scambiare all'unità di massa del S.TD. per avere}$$

la variazione di T pari ad 1°C)

5 G. Sotgiu

Calorimeria

Supponiamo di avere due corpi

A (capacità termica $\mathbf{C}_{\mathbf{A}}$) alla temperatura iniziale $\mathbf{T}_{\mathbf{A}}$

B (capacità termica C_B) alla temperatura iniziale T_B

$$T_A > T_B$$

all'equilibrio termico la temperatura finale è T_F.

Le quantità di calore scambiate sono

$$Q_A = C_A \cdot (T_F - T_A) \qquad Q_B = C_B \cdot (T_F - T_B)$$

$$\begin{aligned} Q_A + Q_B &= 0 \\ C_A \cdot (T_F - T_A) + C_B \cdot (T_F - T_B) &= 0 \\ C_A \cdot T_F - C_A \cdot T_A + C_B \cdot T_F - C_B \cdot T_B &= 0 \end{aligned}$$

$$T_F = \frac{C_A T_A + C_B T_B}{C_A + C_B}$$
 se al numeratore si aggiunge e sottrae
$$\mathbf{C_A} \cdot \mathbf{T_B} - \mathbf{C_A} \cdot \mathbf{T_B}$$

$$T_F = \frac{1}{C_A + C_B} \left(C_A T_A + C_B T_B + C_A T_B - C_A T_B \right) \qquad T_F = T_B + \frac{C_A}{C_A + C_B} \left(T_A - T_B \right)$$

 $T_{\scriptscriptstyle F}$ è sempre compresa tra la temperatura maggiore e la temperatura minore se $C_A >> C_B$, allora $T_F \approx T_A$

G. Sotaiu

Calorimeria

In termini infinitesimi $dQ = m \cdot c \cdot dT$ cioè

$$c_s = \frac{1}{m} \bullet \frac{dQ}{dT}$$

$$Q = \int_{in}^{fin} dQ = m \cdot \int_{in}^{fin} c_s dT$$

a volte si fa riferimento ad una mole di sostanza d $Q=c_m\cdot n\cdot dT~e~quindi$

$$c_m = \frac{1}{n} \bullet \frac{dQ}{dT}$$

Sorgente o serbatoio di calore: si dice di un corpo la cui capacità termica è molto grande tale per cui uno scambio di calore avviene senza provocare una sua variazione di temperatura

Esperienza di Joule: in condizioni adiabatiche, una certa quantità d'acqua viene sottoposta ad un lavoro (es. elettrico, meccanico); a parità di massa d'acqua, il lavoro W impiegato è sempre proporzionale alla variazione di T. Un identico aumento della T può essere ottenuto avvicinando un corpo caldo alla massa d'acqua.

Si ottiene lo stesso cambiamento di stato del S.TD., cioè:

Q = W Equivalenza calore e lavoro 1 cal = 4,186 J

7

G. Sotgiu

Energia Interna

Funzione di stato: funzione che rappresenta una certa grandezza e che dipende solo dallo stato del sistema, cioè delle variabili termodinamiche. La variazione (lungo una trasformazione)
 NON dipende dai valori che assume negli stati intermedi ma solo dalle caratteristiche dello STATO FINALE e dello STATO INZIALE

Energia Interna: rappresenta il contenuto energetico totale di un S.T. in un certo stato. Si rappresenta con la lettera U

L'energia interna è una funzione di stato

Data la trasformazione di un S.TD.

se A rappresenta lo stato iniziale con contenuto di energia interna $\mathbf{U_A}$ se B rappresenta lo stato finale con contenuto di energia interna $\mathbf{U_B}$. allora la variazione di energia interna è

$$\Delta U = U_{\text{finale}} - U_{\text{iniziale}} = U_{\text{B}} - U_{\text{A}}$$

Trasferimenti di energia: durante la trasformazione di un S.T. si osserva di norma il trasferimento di energia tra il S.TD. e l'ambiente. Esistono fondamentalmente due modi per trasferire energia

Calore Lavoro

1° Principio della Termodinamica

Definizione: L'energia totale si conserva, l'energia non può essere né creata né distrutta ma solo convertita da una forma all'altra. Per un S.TD.

$$\Delta U = Q - W$$

Notazione sui segni:

Q > 0 calore trasferito dall'ambiente al S.TD. (endotermico)

Q < 0 calore trasferito dal S.TD. all'ambiente (esotermico)

W < 0 lavoro fatto sul sistema (es: compressione)

W > 0 lavoro fatto dal sistema (es: espansione)

Q e W: sono forme di scambio di energia (non possedute dal sistema); non sono funzioni di stato, dipendono dal percorso; anzi rappresentano l'energia aggiunta o sottratta al S.TD. e quindi non dipendono dallo stato del S.TD.

Validità generale del 1° principio TD. : applicabile per qualsiasi processo reversibile o irreversibile

$$\Delta U_{A-->B} = Q - W$$

Variazione infinitesima: dU = dQ – dW
dU è un differenziale esatto
dO e dW sono quantità infinitesim

dQ e dW sono quantità infinitesime

Trasformazione ciclica: $\Delta U = 0$

$$Q = W$$

se il S.TD. assorbe calore Q > 0 allora W > 0 se il S.TD. cede calore Q < 0 allora W < 0

È impossibile ottenere il moto perpetuo (di 1° specie) per via meccanica, termica, chimica, o qualsiasi altro metodo, ossia è impossibile costruire un motore che lavori continuamente e produca dal nulla lavoro o energia cinetica » (Max Planck, *Trattato sulla termodinamica*, Dover (NY), 1945)

$$\Delta U = \oint dU = 0$$


9

1° Principio della Termodinamica - Lavoro

Lavoro: normalmente può essere di tipo elettrico o di tipo meccanico (o altro). Per ora consideriamo solo lavoro meccanico, detto anche lavoro pressione-volume. Esempio: pistone ideale

Il lavoro compiuto è dato dal prodotto scalare tra il vettore forza e il vettore spostamento

$$dW = \left| \vec{F} \right| \cdot \left| d\vec{x} \right| \cdot \cos \theta$$



Poiché i vettori hanno stessa direzione e verso allora $\theta = 0^{\circ}$ e $\cos\theta = 1$; inoltre poiché la pressione è definita come la forza esercitata sull'unità di superficie [P=F\A cioè F=P·A], si ha:

$$\begin{aligned} \mathrm{d} \mathbf{W} &= \mathbf{p} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathrm{d} \mathbf{x} = \mathbf{p} \cdot \mathrm{d} \mathbf{V} \\ \mathrm{se} \ \mathbf{p} &= \mathrm{cost.} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} W &= \int_A^B p \cdot \ dV \\ \mathbf{p} \cdot \left(V_B - V_A \right) &= p \cdot \ \Delta V \end{aligned}$$

1º Principio della Termodinamica - Lavoro


$$W = \int_{A}^{B} p \cdot dV$$

utilizzabile per calcolare il lavoro se si conosce la dipendenza di p da V[p=f(V)], cioè:

- trasformazione reversibile ($p = p_{gas} = p_{ambiente}$)
- nota e costante la p_{ambiente}

Se V = cost allora $\Delta V = 0$ e W = 0 dU = dQ

Area sottesa dalla curva = W



1º Principio della Termodinamica - Lavoro

Espansione di un gas ideale in condizioni isoterme (T = cost), contenuto in un pistone perfetto, contro una pressione esterna costante $p_{\rm e}$

$$dW = p_e \cdot dV \qquad W = \int_{V_1}^{V_2} p_e \cdot dV$$

a) processo reversibile \Rightarrow $\mathbf{p_e} = \mathbf{p_i}$ a meno di un infinitesimo

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p_e \cdot dV = \int_{V_1}^{V_2} p_i \cdot dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} \cdot dV$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} \cdot dV = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

b) processo irreversibile \Rightarrow $\mathbf{p_e} < \mathbf{p_i}$ differenza finita

Inoltre
$$\mathbf{W} = \int_{V_1}^{V_2} p_e \cdot dV = p_e \cdot (V_B - V_A) = p_e \cdot \Delta V$$

$$\mathbf{Se} \ \mathbf{p_e} < \mathbf{p_i} \quad \text{allora}$$

$$\mathbf{dW_{irrev}} = \mathbf{p_e} \cdot \mathbf{dV} < \mathbf{dW_{rev}} = \mathbf{p_i} \cdot \mathbf{dV}$$

$$\mathbf{W_{irrev}} < \mathbf{W_{rev}}$$

 $\mathbf{W}_{\mathbf{rev}}$ rappresenta il massimo lavoro che un S.TD. può compiere lungo una trasformazione da un certo stato iniziale ad uno finale.

Trasformazioni isocore

$V = costante \ dV = 0 \ e \ dW = 0$

$$dU = dQ$$
 in termini finiti $\Delta U = Q_V$

 $\mathbf{dQ_V} = \mathbf{dU} = \mathbf{nc_V} \mathbf{dT} \quad \text{in termini finiti} \quad Q_V = n \int_{T_A}^{T_B} c_V \cdot dT$


$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V \qquad c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V$$

calore specifico molare a V = cost

si ha quindi $dU = nc_V dT$ (sempre, U funzione di stato che non dipende dal percorso)

Per un gas ideale pV = nRT

$$\frac{p}{T} = \frac{nR}{V}$$
 costante $\frac{p_A}{T_A} = \frac{p_B}{T_B}$ $\frac{p_A}{p_B} = \frac{T_A}{T_B}$



Trasformazioni isobare

$$p = costante$$
 $dQ_p = nc_p dT$ in termini finiti $Q_p = n \int_{T_A}^{T_B} c_p \cdot dT$

$$c_p = \frac{1}{n} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p$$
 calore specifico molare a p = cost

G. Sotgiu

1.3

Trasformazioni adiabatiche

Q = 0

$$\Delta U = Q - W$$
 ma $Q = 0$

e quindi Per un gas ideale
$$pV = nRT$$

$$\Delta U = -W = nc_v \Delta T$$
 $pV = nRT$ ponendo $A = inizio$ quindi $nT = p \cdot V/R$ $B = fine$

$$W = -nc_v\Delta T \qquad W = -nc_v(T_B - T_A) = -\frac{c_v}{R}(p_B V_B - p_A V_A)$$

Quindi

per una espansione adiabatica W > 0 allora ΔU e $\Delta T < 0$ gas si raffredda per una compressione adiabatica W < 0 0 allora ΔU e $\Delta T > 0$ gas si riscalda


Trasformazioni isoterme

$$\Delta T = 0$$

 $\Delta U = nc_v \Delta T = 0$; Q = W

- espansione isoterma: W > 0, Q > 0 (il STD compie lavoro e assorbe calore)
- \cdot compressione isoterma: W < 0, Q < 0 (il STD subisce lavoro e cede calore)

Per un gas ideale: pV = nRT (atm) PV = cost.; nel piano PV abbiamo una iperbole equilatera (xy=k)



G. Sotgiu

Entalpia

molte trasformazioni chimiche avvengono a pressione costante (condizioni isobare)

$$\Delta U = Q - W$$
 se p = cost. (e lavoro solo meccanico)

$$U_2 - U_1 = 0_2 - p \cdot \Delta V$$

$$\Delta U = Q_{p} - p \cdot \Delta V$$

$$U_{2} - U_{1} = Q_{p} - p \cdot (V_{2} - V_{1})$$

$$U_{2} - U_{1} = Q_{p} - p \cdot V_{2} + p \cdot V_{1}$$

$$Q_{p} = (U_{2} + p \cdot V_{2}) - (U_{1} + p \cdot V_{1})$$

$$Q_p = (U_2 + p \cdot V_2) - (U_1 + p \cdot V_1)$$

 $U + p \cdot V = H$ **ENTALPIA**

$$\Delta H = Q_p = (U_2 + p \cdot V_2) - (U_1 + p \cdot V_1)$$

Entalpia = funzione di stato dipende solo dallo stato finale ed iniziale della trasformazione. Per una reazione chimica:

- Stato iniziale = reagenti
- Stato finale = prodotti

Entalpia

Entalpia di reazione: calore, misurato a p = cost., per una data reazione dipende da:

- quantità di materia coinvolta per confronto di valori ci si riferisce a quantità molari $\overline{\Delta H}_{R}$ entalpia molare di reazione

 ΔH_R° entalpia molare standard di reazione

$$H_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$$

$$\Delta H_R = H_{(Na_2SO_4)} + 2H_{(H_2O)} - [H_{(H_2SO_4)} + 2H_{(NaOH)}]$$

17 G. Sotgiu

Entalpia

Entalpia molare standard di formazione: entalpia legata alla reazione di formazione di 1 mole di composto in condizioni standard a partire da quantità stechiometriche degli elementi di cui è costituito

$$C_{(s)} + O_{2(g)} ---> CO_{2(g)} \Delta H_f^{\circ}(CO_2)$$

$$\frac{1}{2}H_{2(g)} + \frac{1}{2}F_{2(g)} \longrightarrow HF_{(g)}$$
 $\Delta H_f^{\circ}(HF)$

Entalpia molare standard degli elementi: viene per convenzione posta uguale a zero

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$$

$$\overline{\Delta H_f}^{\circ}(CO_2) = \overline{H}^{\circ}(CO_2) - \overline{[H^{\circ}(C) + H^{\circ}(O_2)]} = \overline{H}^{\circ}(CO_2)$$

$$= 0 = 0$$

Entalpia

Giustificazione della convenzione

Esempio
$$H_2SO_4 + 2NaOH ---> Na_2SO_4 + 2H_2O$$

 $\Delta H_R = H(Na_2SO_4) + 2H(H_2O) - [H(H_2SO_4) + 2 H(NaOH)]$

reazioni di formazione

reazioni di formazione
$$H_2 + S + 2O_2 --> H_2SO_4 \qquad \Delta H_f(H_2SO_4) = H_{(H_2SO_4)} - \left[H_{(H_2)} + H_{(S)} + 2H_{(O_2)}\right]$$
 Na + 1/2H₂ + 1/2O₂ --> NaOH
$$\Delta H_f(NaOH) = H_{(NaOH)} - \left[H_{(Na)} + \frac{1}{2}H_{(H_2)} + \frac{1}{2}H_{(O_2)}\right]$$
 2Na + S + 2O₂ --> Na₂SO₄
$$\Delta H_f(Na_2SO_4) = H_{(H_2SO_4)} - \left[2H_{(Na)} + H_{(S)} + 2H_{(O_2)}\right]$$
 sostituendo all'entalpia di ciascun composto chimico la relazione derivante dalle reazioni di formazione si ottiene

reazioni di formazione, si ottiene

$$\begin{split} \Delta H_{R} = & \left\{ \Delta H_{f}(Na_{2}SO_{4}) + \left[2H_{(Na)} + H_{(S)} + 2H_{(O_{2})} \right] + \Delta H_{f}(H_{2}O) + \left[H_{(H_{2})} + \frac{1}{2}H_{(O_{2})} \right] \right\} - \\ & + \left\{ \Delta H_{f}(H_{2}SO_{4}) + \left[H_{(H_{2})} + H_{(S)} + 2H_{(O_{2})} \right] + 2\Delta H_{f}(NaOH) + 2\left[H_{(Na)} + \frac{1}{2}H_{(H_{2})} + \frac{1}{2}H_{(O_{2})} \right] \right\} \end{split}$$
 Eliminando i termini uguali con segno opposto (cioè le entalpie degli elementi puri) si ottiene

$$\Delta H_{R} = \Delta H_{f} (Na_{2}SO_{4}) + 2\Delta H_{f} (H_{2}O) - [\Delta H_{f} (H_{2}SO_{4}) + 2\Delta H_{f} (NaOH)]$$

Termochimica

- o Possibilità di determinare quantità termodinamiche altrimenti non accessibili sperimentalmente.
- o Si sfrutta il concetto di funzione di stato [dipende solo dallo stato iniziale e dallo stato finale]

$$(1)$$
 C + O_2 ---> CO_2

$$\Delta H_1^{\circ} = -393.51 \text{ kI/mo}$$

(2)
$$CO + 1/2 O_2 ---> CO_2$$

$$\Delta H_2^{\circ} = -282,98 \text{ kJ/mol}$$

$$\bigcirc$$
 C + 1/2 \bigcirc ---> CO

$$\Delta H_3$$
 = ?

dallo stato finale]

(1)
$$C + O_2 ---> CO_2$$
 $\Delta H_1^\circ = -393,51 \text{ kJ/mol}$
(2) $CO + 1/2 O_2 ---> CO_2$ $\Delta H_2^\circ = -282,98 \text{ kJ/mol}$
(3) $C + 1/2 O_2 ---> CO$ $\Delta H_3^\circ = ?$

(2) $\Delta H_1^\circ = \Delta H_2^\circ + \Delta H_3^\circ$
(2) $\Delta H_3^\circ = \Delta H_1^\circ - \Delta H_2^\circ = -393,51 + 282,98 = -110,53 \text{ kJ/mol}$
(1) $LEGGE DI HESS$: l'entalpia di qualsiasi trasformazione chimica o fisica dipende solo dalla natura delle specie con control della control della specie control della control d

chimica o fisica dipende solo dalla natura delle specie di partenza (reagenti) e di arrivo (prodotti) ma non dal percorso effettuato.

- l'entalpia di una trasformazione è uguale in valore assoluto ma di segno contrario al'entalpia della reazione inversa
- l'entalpia di una trasformazione è uguale alla somma delle entalpie delle reazioni intermedie

G. Sotaiu

Entalpia Relazione fra ΔU e ΔH

$$\Delta H = \Delta U + \Delta (PV)$$

$$Q_p = Q_v + \Delta(PV)$$

 $Q_p = Q_v + \Delta(PV)$ La diffèrenza tra il ΔH e il ΔU è dato dal termine $\Delta\!PV$

- Per reazioni che coinvolgono specie solide o liquide la variazione di volume che accompagna una trasformazione è normalmente poco significativa quindi:
- Per le reazioni in cui sono coinvolte specie chimiche gassose invece la variazione di volume può essere notevole. Per la legge dei gas

$$\Delta(PV) = \Delta n RT$$

Con $\Delta n = (n_{\text{gas prodotti}} - n_{\text{gas reagenti}})$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n RT$$

21

Per ciascuna delle seguenti reazioni chimiche decidere se esiste una differenza significativa tra ΔH e ΔU . $\Delta H = \Delta U + P \Delta V$

1)
$$NaOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$
 $\Delta H = \Delta U + \Delta n RT$ $\Delta H = \Delta U$

2)
$$H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow H_2 O_{(l)}$$
 $\Delta H < \Delta U$

3)
$$H_2O_{(1)\ 100\ ^{\circ}C,\ latm}$$
 $\rightarrow H_2O_{(g)\ 100\ ^{\circ}C,\ latm}$ $\Delta H > \Delta U$

4)
$$Fe_{(s)} + H_2SO_{4(aq)} \rightarrow FeSO_{4(aq)} + H_{2(g)}$$
 $\Delta H > \Delta U$

5)
$$Fe_{(s)} \rightarrow Fe_{(l)}$$
 $\Delta H = \Delta U$

6)
$$N_{2(g)} + 3 H_{2(g)} \rightarrow 2 NH_{3(g)}$$
 $\Delta H < \Delta U$

7)
$$H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2 HCl_{(g)}$$
 $\Delta H = \Delta U$

8)
$$CaCO_{3(s)} + 2 HCl_{(aq)} \rightarrow CaCl_{2(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$$
 $\Delta H > \Delta U$

Entalpia Relazione fra ΔU e ΔH

Osservazioni:

- ✓ Per reazioni che coinvolgono gas ma in cui $\Delta n = 0$ si ha $\Delta V = 0$ quindi $\Delta H = \Delta U$
- ✓ Usando le convenzioni dei segni stabilite si ha:

$$Q_V = \Delta U = (U_2 - U_1) < 0$$
 $Q_P = \Delta H = (H_2 - H_1) < 0$
Reazioni esotermiche

$$Q_V = \Delta U = (U_2 - U_1) > 0$$

$$Q_P = \Delta H = (H_2 - H_1) > 0$$
Reazioni endotermiche


23

Entalpia Reazioni endotermiche ed esotermiche

Reazioni esotermiche

Si formano *molecole più stabili* con legami più forti


L'energia potenziale del sistema diminuisce e si produce calore, che viene ceduto all'ambiente



Reazioni endotermiche

Si formano *molecole meno stabili* con legami più deboli


L'energia potenziale del sistema aumenta a spese del calore assorbito dall'ambiente



24

Stima dell'energia di legame

da calcoli termodinamici, si può opportunamente risalire al valore medio dell'energia di legame tra due atomi in una molecola.



$$\Delta H_f + \Delta H_x = \Delta H_{sub} + 2 \cdot \Delta h_{diss}$$

$$\Delta H_x = \Delta H_{sub} + 2 \cdot \Delta h_{diss} - \Delta H_f$$

$$= 716,7 + 872,0 + 74,9 = 1663,6 \text{ kJ/mol}$$

ΔH	Definizione	kJ/mol
ΔH_x	la grandezza da determinare (x4)	
ΔH_f	entalpia di formazione	- 74,9
ΔH_{sub}	sublimazione	716,7
ΔH_{dis}	energia di dissociazione del legame H – H	436,0

stima dell'energia media di legame C – H