

知识总览

什么是脱机技术, 脱机技术可以解决什么问题

输入井和输出井

假脱机技术的实现原理

输入进程和输出进程

输入缓冲区和输出缓冲区

共享打印机的原理分析

假脱机技术

什么是脱机技术




手工操作阶段: 主机直接从 I/O设备获得数据,由于设备速度慢,主机速度很快。人机速度矛盾明显,主机要浪费很多时间来等待设备

什么是脱机技术

批处理阶段引入了脱机输入/输出技术(用磁带完成):


引入脱机技术后,缓解了CPU与慢速I/O设备的 速度矛盾。另一方面,即使CPU在忙碌,也可以 提前将数据输入到磁带; 即使慢速的输出设备 正在忙碌, 也可以提前将数据输出到磁带。



制进行的输入/输出操作。

假脱机技术——输入井和输出井

"假脱机技术",又称"SPOOLing 技术"是用软件的方式模拟脱机技术。 SPOOLing 系统的组成如下:



假脱机技术——输入井和输出井

批处理阶段引入了脱机输入/输出技术(用磁带完成):

"输入井"模拟脱机输入时的磁带,用于收容I/O设 备输入的数据




"输出井"模拟脱机输出时的磁带, 用于收容用户进程输出的数据

DYAN.COM

假脱机技术——输入进程和输出进程


"假脱机技术",又称"SPOOLing 技术",用软件的方式模拟脱机技术。 SPOOLing 系统的组成如下:



要实现SPOOLing 技术,必须要有多道程序技术的支持。系统会建立"输入进程"和"输出进程"。


假脱机技术——输入进程和输出进程

批处理阶段引入了脱机输入/输出技术(用磁带完成):



假脱机技术——输入/输出缓冲区

"假脱机技术",又称"SPOOLing 技术"是用软件的方式模拟脱机技术。 SPOOLing 系统的组成如下:




共享打印机原理分析

独占式设备——只允许各个进程串行使用的设备。一段时间内只能满足一个进程的请求。 共享设备——允许多个进程"同时"使用的设备(宏观上同时使用,微观上可能是交替使用)。可以同时满足多个进程的使用请求。



打印机是种"独占式设备",但是可以用SPOOLing 技术改造成"共享设备"


独占式设备的例子:若进程1正在使用打印机,则进程2请求使用打印机时必然阻塞等待



当多个用户进程提出输出打印的请求时,系统会答应它们的请求,但是并不是真正把打印机分配给他们,而是由假脱机管理进程为每个进程做两件事:

- (1)在磁盘输出井中为进程申请一个空闲缓冲区(也就是说,这个缓冲区是在磁盘上的),并将要打印的数据送入其中;
- (2)为用户进程申请一张空白的打印请求表,并将用户的打印请求填入表中(其实就是用来说明用户的打印数据存放位置等信息的),再将该表挂到假脱机文件队列上。

当打印机空闲时,输出进程会从文件队列的队头取出一张打印请求表,并根据表中的要求将要打印的数据从输出并传送到输出缓冲区,再输出到打印机进行打印。用这种方式可依次处理完全部的打印任务



虽然系统中只有一个台打印机,但每个进程提出打印请求时,系统都会为在输出井中为其分配一个存储区(相当于分配了一个逻辑设备),使每个用户进程都觉得自己在独占一台打印机,从而实现对打印机的共享。

SPOOLing 技术可以把一台物理设备虚拟成逻辑上的多台设备,可将独占式设备改造成共享设备。

知识总览





△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



計 抖音: 王道计算机考研