

知识总览

程序直接控制方式

中断驱动方式

DMA方式

通道控制方式

I/O控制方式

即:用什么样的方式来控制 I/O设备的数据读/写


需要注意的问题: 1. 完成一次读/写操作的流程;

2. CPU干预的频率;

3. 数据传送的单位;

4. 数据的流向;


5. 主要缺点和主要优点。



程序直接控制方式

1. 完成一次读/写操作的流程(见右图,Key word: 轮询)

```
01.
    #include <stdio.h>
02.
    #include <stdlib.h>
03.
    int main()
                     输入的数据最终要放
04.
                     到内存中(a/b/c/d 变
      int a, b, c, d; 量存放在内存中)
05.
      scanf("%d", &a); //输入整数并赋值给变量a
06.
07.
      scanf("%d", &b); //输入整数并赋值给变量b
08.
      printf("a+b=%d\n", a+b); //计算a+b的值
      scanf("%d %d", &c, &d); //输入两个整数并分别赋值给c、d
09.
      printf("c*d=%d\n", c*d); //计算c*d的值
10.
11.
                       同理,输出的数据
      system("pause");
12.
                       也存放在内存中,
13.
      return 0;
                       需要从内存取出
```



程序直接控制方式

读入下

- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图,Key word: 轮询)
- 2. CPU干预的频率 很频繁,I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入,并且 在等待I/O完成的过程中CPU需要不断地轮询检查。
- 3. 数据传送的单位每次读/写一个字

指的是CPU 的寄存器

读操作(数据输入): I/O设备→CPU→内存写操作(数据输出): 内存→CPU→I/O设备

每个字的读/写都需要CPU的帮助

5. 主要缺点和主要优点 优点:实现简单。在读/写指令之后,加上实现循环检查的 一系列指令即可(因此才称为"程序直接控制方式") 缺点: CPU和I/O设备只能串行工作, CPU需要一直轮询检查, 长期处于"忙等"状态, CPU利用率低。

CPU向控 制器发出 给I/O模块发出 命令 CPU→I/O 读命令 将I/O状 读I/O模块的 态信息 I/O→CPU 状态 读入CPU 未准备好 寄存器 检查状态 错误条件 设备可能 准备好 出现错误 从I/O模块中 将数据寄 I/O→CPU 读取字 存器中的 内容读入 往存储器中 CPU寄存 CPU→存储器 写入字 器 否 将CPU寄 完成? 存器中的 内容写到 主存中 下一条指令


(a) 程序直接控制方式

中断驱动方式

引入中断机制。由于I/O设备速度很慢,因此在CPU发出读/写命令后,可将等待I/O的进程阻塞,先切换到别的进程执行。当I/O完成后,控制器会向CPU发出一个中断信号,CPU检测到中断信号后,会保存当前进程的运行环境信息,转去执行中断处理程序处理该中断。处理中断的过程中,CPU从I/O控制器读一个字的数据传送到CPU寄存器,再写入主存。接着,CPU恢复等待I/O的进程(或其他进程)的运行环境,然后继续执行。

注意: ①CPU会在每个指令周期的末尾检查中断;

②中断处理过程中需要保存、恢复进程的运行环境,这个过程是需要一定时间开销的。可见,如果中断发生的频率太高,也会降低系统性能。



中断驱动方式


- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图,Key word:中断)
- 2. CPU干预的频率 每次I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入。 等待I/O完成的过程中CPU可以切换到别的进程执行。
- 3. 数据传送的单位每次读/写一个字
- 4. 数据的流向

读操作(数据输入): I/O设备→CPU→内存写操作(数据输出): 内存→CPU→I/O设备

5. 主要缺点和主要优点

优点:与"程序直接控制方式"相比,在"中断驱动方式"中,I/O控制器会通过中断信号主动报告I/O已完成,CPU不再需要不停地轮询。CPU和I/O设备可并行工作,CPU利用率得到明显提升。


缺点:每个字在I/O设备与内存之间的传输,都需要经过CPU。而频繁的中断处理会消耗较多的CPU时间。




DMA方式

与"中断驱动方式"相比,DMA方式(Direct Memory Access,直接存储器存取。主要用于块设备的I/O控制)有这样几个改进:

- ①数据的传送单位是"块"。不再是一个字、一个字的传送;
- ②数据的流向是从设备直接放入内存,或者从内存直接到设备。不再需要CPU作为"快递小哥"。
- ③仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需要CPU干预。





DR(Data Register,数据寄存器): 暂存从设备到内存,或从内存到设备的数据。

MAR(Memory Address Register,内存地址寄存器):在输入时,MAR表示数据应放到内存中的什么位置;输出时 MAR表示要输出的数据放在内存中的什么位置。

DC(Data Counter,数据计数器):表示剩余要读/写的字节数。

CR(Command Register,命令/状态寄存器):用于存放CPU发来的I/O命令,或设备的状态信息。


DMA方式

- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图)
- 2. CPU干预的频率 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需要CPU干预。
- 3. 数据传送的单位 每次读/写一个或多个块(注意:每次读写的只能是连续的多个块, 且这些块读入内存后在内存中也必须是连续的)
- 4. 数据的流向(不再需要经过CPU) 读操作(数据输入): I/O设备→内存 写操作(数据输出): 内存→I/O设备
- 5. 主要缺点和主要优点

优点:数据传输以"块"为单位,CPU介入频率进一步降低。数据的传输不再需要先经过CPU再写入内存,数据传输效率进一步增加。CPU和I/O设备的并行性得到提升。

缺点: CPU每发出一条I/O指令,只能读/写一个或多个连续的数据块。


如果要读/写多个离散存储的数据块,或者要将数据分别写到不同的内存区域时,CPU要分别发出多条I/O指令,进行多次中断处理才能完成。



通道控制方式

通道:一种硬件,可以理解为是"弱鸡版的CPU"。通道可以识别并执行一系列通道指令

①CPU向通道发出I/O指令。指明通道程序在内存中的位置,并指明要操作的是哪个I/O设备。之后CPU就切换到其他进程执行了



通道控制方式

通道:一种硬件,可以理解为是"弱鸡版的CPU"。通道可以识别并执行一系列通道指令

1. 完成一次读/写操作的流程(见右图)

与CPU相比,通道可以执行的指令很单一,并且通道程序是放在主机内存中的,也就是说通道与CPU共享内存


2. CPU干预的频率

极低,通道会根据CPU的指示执行相应的通道程序,只有完成一组数据块的读/写后才需要发出中断信号,请求CPU干预。

- 3. 数据传送的单位 每次读/写一组数据块
- 4. 数据的流向(在通道的控制下进行) 读操作(数据输入): I/O设备→内存 写操作(数据输出): 内存→I/O设备
- 5. 主要缺点和主要优点

缺点:实现复杂,需要专门的通道硬件支持

优点: CPU、通道、I/O设备可并行工作,资源利用率很高。



知识点回顾与重要考点

		完成一次读/写的过程	CPU干 预频率	每次I/O的数 据传输单位	数据流向	优缺点
	程序直接控制方式	CPU发出I/O命令后需要不断轮询	极高	字	设备→CPU→内存 内存→CPU→设备	每优了最总个是CPU 的从制出多据的决的整就少程 CPU 干繁事来地理的决的,整就少程 CPU 产紧事来地理的决的,整就少程 CPU 的从 制出多据。
难点理	中断驱动方式	CPU发出I/O命令后可以做 其他事,本次I/O完成后设 备控制器发出中断信号	高	字	设备→CPU→内存 内存→CPU→设备	
	DMA方式	CPU发出I/O命令后可以做 其他事,本次I/O完成后 DMA控制器发出中断信号	中	块	设备→内存 内存→设备	
	通道控制方式	其他事。通道会执行通道程序以完成I/O,完成后通道向CPU发出中断信号	低	一组块	设备→内存 内存→设备	
-7/N/	弱鸡版CPU 是序=任务清单				± 3	営 老 現 の の と な の と な の と な の に 。 に に に に に に に に に に に に に



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



抖音: 王道计算机考研