本节内容

基本地址变 换机构

王道24考研交流群: 769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识总览



结合上一小节理解基本地址变换机构(用于实现逻辑地址到物理地址转换的一组硬件机构)的原理和流程

王道24考研交流群: 769832062

基本地址变换机构


基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。 通常会在系统中设置一个页表寄存器(PTR),存放页表在内存中的起始地址F和页表长度M。 进程未执行时,页表的始址和页表长度放在进程控制块(PCB)中,当进程被调度时,操作系 统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意:页面大小是2的整数幂

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下:

程序计数器PC: 指向下一条 指令的逻辑地址A

王道考研/CSKAOYAN.COM



769832062

基本地址变换机构

基本地址变换机构可以借助进程的页表将逻辑地址转换为物理地址。

通常会在系统中设置一个页表寄存器(PTR),存放页表在内存中的起始地址F和页表长度M。 进程未执行时,页表的始址和页表长度放在进程控制块(PCB)中,当进程被调度时,操作系 统内核会把它们放到页表寄存器中。

注意:页面大小是2的整数幂

设页面大小为L,逻辑地址A到物理地址E的变换过程如下:

- ②比较页号P和页表长度M,若 $P \ge M$,则产生始的,而页表长度至少是1,因此 P = M 时也会

页面大小指的是一个页面占多大的存储空间)

④计算 E = b * L + W,用得到的物理地址E 去访存。(如果内存块号、页面偏移量是用二进制表示的,那么把二者拼接起来就是最终的物理地址了)

基本地址变换机构

为 2¹⁰ B = 1KB

- ①计算页号、页内偏移量 页号P = A/L = 2500/1024 = 2; 页内偏移量 W = A%L = 2500%1024 = 452
- ②根据题中条件可知,页号2没有越界,其存放的内存块号 b=8
- ③物理地址 E = b * L + W = 8 * 1024 + 425 = 8644

在分页存储管理(页式管理)的系统中,只要确定了每个页面的大小,逻辑地址结构就确定了。因此,<mark>页式管理中地址是一维的</mark>。即,只要给出一个逻辑地址,系统就可以自动地算出页号、页内偏移量 两个部分,并不需要显式地告诉系统这个逻辑地址中,页内偏移量占多少位。

对页表项大小的进一步探讨

每个页表项的长度是相同的,页号是"隐含"的

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB, 页面大小为 4KB, 的内存总共会被分为 2³² / 2¹² = 2²⁰ 个内存块,因此内存块号的范围应该是 0~2²⁰-1 因此至少要 20 个二进制位才能表示这么多的内存块号,因此至少要 3个字节才够(每个字节 8 个二进制位,3个字节共 24 个二进制位)

页号	块号	
0	3字节	
1	3字节	
	3字节	
n	3字节	
页	表	

各页表项会<mark>按顺序连续地</mark>存放在内存中如果该页表在内存中存放的起始地址为 X , 则 M 号页对应的页表项是存放在内存地址为 X + 3*M

一个页面为 4KB,则每个页框可以存放 4096/3 = 1365 个页表项,但是这个页框会剩余 4096 % 3 = 1 B 页内碎片因此,1365 号页表项存放的地址为 X + 3*1365 + 1 如果每个页表项占 4字节,则每个页框刚好可存放 1024 个页表项

X 0~1364 号页 表项 1365号页表项

内存

对页表项大小的进一步探讨

每个页表项的长度是相同的,页号是"隐含"的

Eg: 假设某系统物理内存大小为 4GB, 页面大小为 4KB, 的内存总共会被分为 2³² / 2¹² = 2²⁰ 个内存块, 因此内存块号的范围应该是 0~2²⁰-1 因此至少要 20 个二进制位才能表示这么多的内存块号, 因此至少要 3个字节才够(每个字节 8 个二进制位,3个字节共 24 个二进制位)

页号 块号
0 3字节
1 3字节
...... 3字节
n 3字节
页表

各页表项会按顺序连续地存放在内存中如果该页表在内存中存放的起始地址为 X , 则 M 号页对应的页表项是存放在内存地址为 X + 3*M

一个页面为 4KB,则每个页框可以存放 4096/3 = 1365 个页表项,但是这个页框会剩余 4096 % 3 = 1 B 页内碎片因此,1365 号页表项存放的地址为 X + 3*1365 + 1 如果每个页表项占 4字节,则每个页框刚好可存放 1024 个页表项

1024 号页表项虽然是存放在下一个页框中的,但是它的地址依然可以用 X + 4*1024 得出

结论:理论上,页表项长度为 3B 即可表示内存块号的范围,但是,为了方便页表的查询,常常会让一个页表项占更多的字节,使得每个页面恰好可以装得下整数个页表项。

进程页表通常是装在连续的内存块中的

0~1023 号页 表项 X+4096 1024号页表项

内存

知识回顾与重要考点

存放页表起始地址

页表寄存器的作用

存放页表长度

1. 根据逻辑地址算出页号、页内偏移量

2. 页号的合法性检查(与页表长度对比)

第一次访问内存:查页表

地址变换过程

3. 若页号合法, 再根据页表起始地址、页号找到对应页表项

4. 根据页表项中记录的内存块号、页内偏移量 得到最终的物理地址

5. 访问物理内存对应的内存单元

第二次访问内存: 访问目标内存单元

页内偏移量位数与页面大小之间的关系(要能用其中一个条件推出另一个条件)

其他小细节 🔾

页式管理中地址是一维的

实际应用中, 通常使一个页框恰好能放入整数个页表项

为了方便找到页表项,页表一般是放在连续的内存块中的

基本地址变换机构

王道24考研交流群: 769832062



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



計 抖音: 王道计算机考研