W I G N

KAPITEL 2: COMPUTERNETZE – EINE ERSTE ÜBERSICHT



Rechnernetznetze - Kapitel 2

Kapitel 2: Computernetze – Eine erste Übersicht

- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets
- 2.4 Grundlagen der Datenübertragung
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung

Lernziele:

- Aufbau des Internets und Grundprinzipien der Datenübertragung im Internet verstehen
- Vertiefung erfolgt in den weiteren Kapiteln




Rechnernetze - Kapitel 2

2.1 Grundlagen

- 2.2 Protokolle und Dienste
- 2.3 Sockets
- 2.4 Grundlagen der Datenübertragung
- 2.5 Aufbau des Internets
- 2.6 Zusammenfassung



Grundlegender Aufbau des Internets




ISP=Internet Service Porvider



Knoten und Links

- Ein Kommunikationsnetz besteht aus Endsystemen (engl. Hosts) und Netzknoten (engl. nodes), die mit Links (deutsch: Verbindungen zwischen Netzknoten) miteinander verbunden sind.
 - Bemerkung: Der Begriff (Netz-)Knoten wird oft auch für alle an das Netzwerk angeschlossenen Geräte inklusive der Hosts verwendet.





Endgeräte (Hosts)

- Endgeräte kommunizieren miteinander, indem sie Daten erzeugen oder konsumieren und über ein Netz aus Netzknoten austauschen.
- Erzeugende Endgeräte werden als Quelle (engl. source) und konsumierende Endgeräte als Senke (engl. destination) bezeichnet. Die Daten werden als Verkehr (engl. traffic) und zwischen Quelle und Senke als (Verkehrs-)Fluss (engl. flow) bezeichnet.
- Endgeräte sind beispielsweise PCs, Smartphones, Server, Drucker, Sensoren, Steuergeräte, etc.



Netzknoten

- Netzknoten sind im allgemeinen keine Quellen und Senken für Verkehrsflüsse. Sie empfangen Daten und leiten diese weiter. Es gibt unterschiedliche Arten von Netzknoten
- Verstärker/Repeater:
 - empfängt, verstärkt und versendet Signale (engl. amplify and repeat)
 - Einsatz bei optischen und elektrischen Leitungen sowie Funkverbindungen, um eine größere Reichweite zu ermöglichen
- Hub: Repeater, der das eingehende Signal auf mehrere ausgehende Leitungen repliziert
 - Einsatz: Bussysteme

Netzknoten

Switch/Bridge


- empfängt und speichert Daten (engl. store-and-forward)
- entscheidet aufgrund der Hardware-Adresse (MAC-Adresse), auf welchem
 Port die Daten weitergesendet werden
- Einsatz: Ethernet-Switch, WLAN-Access-Point

Router:

- empfängt und speichert Daten (engl. store-and-forward)
- entscheidet aufgrund der Internet-Adresse (IP-Adresse), auf welchem Port die Daten weitergesendet werden
- Einsatz: MAN und WAN
- Gateways: Router, die mit anderen Netzen kommunizieren
- Details zur Funktionsweise und Unterscheidung von Switches und Routern im Kapitel zu Verkehrslenkung

Links

- Links verbinden zwei oder mehr Knoten
 - Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (engl. point-to-point link, P2P):
 Kommunikation findet zwischen zwei Knoten statt und andere Knoten hören diese Kommunikation nicht
 - Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung (engl. point-to-multipoint, P2MP):
 Kommunikation findet über ein geteiltes Übertragungsmedium (engl. shared medium) statt. Alle Knoten, die Übertragungen auf diesem Medium mitlesen, empfangen auch die Nachricht.






Links

- Links werden charakterisiert durch ihre Kapazität, ihre physikalische Länge und ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit
- Die Kapazität gibt an, wie viele Bits über einen Links maximal pro Zeiteinheit übertragen werden können. Die Einheit ist Bit pro Sekunde (bps)
 - bps, kbps (1000 bps), Mbps (1000 kbps), Gbps (1000 Mbps)
 - Synonym werden auch die Begriffe Link-Bandbreite (engl. bandwidth),
 Link-Rate (engl. rate) oder Link-Geschwindigkeit (engl. speed) verwendet
- Die physikalische Länge und die Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmen die **Ausbreitungsverzögerung** (engl. **propagation delay**) eines Links. Die Ausbreitungsverzögerung gibt an, nach welcher Zeit ein übertragenes Signal am anderen Ende des Links ankommt.



Übertragungsverzögerung und Ausbreitungsverzögerung

Im einfachsten Fall werden Bits über eine Leitung übertragen, indem für Nullen niedrige und für Einsen hohe Spannungspegel an eine Leitung angelegt und für eine bestimmte Dauer gehalten werden. Diese Dauer bestimmt die Bitübertragungsdauer, also wie lange es dauert, um ein Bit "auf eine Leitung zu übertragen". Das Inverse der Bitübertragungsdauer ist die Link-Kapazität.




nach einer Bitübertragungsdauer ändert sich der Signalpegel



Ausbreitungsverzögerung

Der Empfänger tastet im Abstand einer Bitübertragungsdauer die Spannung ab, tendenziell in der Mitte eines Bits. Die Ausbreitungsverzögerung ist die Zeit, die es dauert, bis eine Änderung des Spannungspegels am anderen Ende der Leitung wahrgenommen wird. Die Ausbreitungsverzögerung ist also die Zeit, die ein Signal benötigt, um die Leitung zu durchlaufen und hängt von der Länge der Leitung (der Entfernung zwischen Sender und Empfänger bei Funkübertragungen) und der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium ab. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist bei Funkübertragungen gleich der Lichtgeschwindigkeit von 300000km/s und bei elektrischen oder optischen Kabels zwischen 200000km/s und 300000km/s abhängig beispielweise vom Durchmesser des Kabels.

$$Ausbreitungsverz$$
ögerung = $\dfrac{L$ änge des Mediums}{Ausbreitungsgeschwindigkeit}






Logische Buslänge

Der Sender wartet nicht, bis eine Spannungsänderung (ein Bit), am Empfänger angekommen ist sondern übertragt kontinuierlich Bit für Bit. Der Sender muss kontinuierlich übertragen, da der Empfänger kontinuierlich empfängt (zumindest bei dieser einfachen Leitungskodierung mit Spannungspegeln. Dementsprechend befinden sich einige Bits auf der Leitung, die vom Sender abgesendet wurden und noch nicht am Empfänger angekommen sind. Die Anzahl der Bits wird als logische Buslänge bezeichnet.


$$\label{eq:logische} \begin{split} Logische \, Busl\"{a}nge \, [Bits] &= \frac{Ausbreitungsverz\"{o}gerung}{Bit\"{u}bertragungsdauer} \\ &= \frac{Kapazit\"{a}t \cdot L\"{a}nge}{Ausbreitungsgeschwindigkeit} \end{split}$$



Logische Buslänge=Anzahl Bits


Netzwerktopologie

- Die Netzwerktopologie bestimmt, wie Links die Netzknoten miteinander verbinden
- Folgende Grundtopologien werden oft verwendet:




Punkt-zu-Punkt-Topologie

- nur zwei Knoten




Bustopologie

- Broadcast




Ringtopologie

- uni- oder bidirektional
- Ausfallsicherheit
- häufig: optische Ringe



<u>Baumtopologie</u>

- oft mit Switches oder Routern
- häufig in LANs und Firmennetzen, oft mit Querverbindungen <u>Sterntopologie</u>
- bei nur einer Ebene



Vollvermaschte Topologie


- ineffizient wenn drahtgebunden
- häufig bei drahtlosen Netzen
- Hohe Ausfallsicherheit



Vermaschte Topologie

vor allem bei drahtlosen Multi-Hop-Netzen HT WI GN

Protokolle und Standards



- Kommunikation in Kommunikationsnetzen erfolgt über Protokolle, die in Standards spezifiziert werden
- Protokolle kontrollieren das Senden und Empfangen von Nachrichten
 - z.B., TCP, IP, HTTP, Ethernet
- Standards ermöglichen die Kooperation von Geräten verschiedener Hersteller
- Internetstandards
 - RFC: Request For Comments
 - IETF: Internet Engineering Task
 Force

Protokolle

Protokolle zur Kommunikation zwischen Menschen

- "Wie viel Uhr ist es?"
- "Ich habe eine Frage"
- Gegenseitiges Vorstellen

... es werden "standardisierte"
Nachrichten übertragen
... durch den Empfang dieser
Nachrichten werden
"standardisierte" Aktionen

Netzwerkprotokolle

- Maschinen statt Menschen
- sämtliche Kommunikation im Internet wird durch Protokolle geregelt
- Protokolle definieren das Format und die Reihenfolge, in der Nachrichten von Systemen im Netzwerk gesendet und empfangen werden, sowie die Aktionen, welche durch diese Nachrichten ausgelöst werden.
- Protokolle sind auch Programme die auf einem Rechner laufen und Dienste mit Hilfe anderer im Protokollstack darunterliegender Protokolle anbieten

ausgelöst

Was ist ein Protokoll?

Ein Protokoll zwischen Menschen und ein Protokoll in Computernetzwerken zum Laden einer Web-Seite

