# Zawartość:

- struktury i klasy jako foremki na dane
- unie
- tablice 2D

## Struktury i Klasy

Sztandarowe pytanie z programowania brzmi następująco: czym różni się klasa od struktury?

W C++ można powiedzieć, że niczym. Jedyna mało znacząca różnica polega na tym, że w strukturze wszystko jest domyślnie publiczne a w klasie prywatne.

W C# struktury są typami wartościowymi, a klasy typami referencyjnymi. Tutaj różnica jest ogromna.

W Javie i Pythonie nie mamy struktur.

Chciałbym poruszyć temat struktur i klas w kontekście "foremki" na dane. Czyli traktujemy je tutaj jako zbiór pól bez logiki. Takie klasy stosuje się np. jako model do ORM w przypadku baz relacyjnych.

```
class ASD{
          unsigned char a = 10;
          unsigned short b = 0xEEFF;
          unsigned int c = 0x12345678;
10
      struct QWE{
          unsigned char a = 10;
          unsigned short b = 0xEEFF;
          unsigned int c = 0x12345678;
      int main(){
          printf("%u\r\n", sizeof(ASD));
          printf("%u\r\n", sizeof(QWE));
PROBLEMS (3)
                                                                                      > pow
                      DEBUG CONSOLE
                                     TERMINAL
                                                JUPYTER
                                                         .NET INTERACTIVE
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\siedl\Desktop\PR> g++ .\class_struct.cpp -o .\class_struct.exe
PS C:\Users\siedl\Desktop\PR> .\class_struct.exe
8
8
PS C:\Users\siedl\Desktop\PR>
```

To co można zauważyć na powyższym obrazku to rozmiar obu "foremek". 1 bajt na chara, 2 bajty na short, 4 bajty na inta daje nam 7 a na ekranie wyświetliło się 8. Wynika to z tego, że kompilatory lubią umieszczać dane na parzystych adresach. Jeżeli char jest umieszczony na offsecie 0 to short umieszczony jest nie na 1 a na dwa a int na offsecie 4. Wynika to z tego, że

procesory piszą i czytają szybciej z parzystych adresów. Oczywiście da się to wyłączyć. Zobaczmy jak to wygląda w pamięci:

```
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Tekst zdekodowany
00000000
                                  99 AF 01 11 17 82 9F EE ..b.zLx!.2...,źî
00000010
                         56 34 12
                                  0 77 11 23 78 29 00 00 ...îxV4..w.#x)..
                                  0 09 AF 01 11 17 82 9F ...b.ASD..Ż...,ź
00000020
00000030
             98 FF EE
                      78 56 34 12
                                  8 21 09 AF 01 11 17 82
                                                          .. îxV4.x!.2...,
                                   8 21 09 AF 01 11 17 82
00000040
                                                          QWEtb.zLx!.2...,
          9F EE EE 00 81 88 82 16 25 EF 99 11 22 33 99 11
                                                          źîî...,.%d™."3™.
00000050
00000060
          2F F0 10 91 66 21 82 21 AA BB CE CD DD 00 11 66
                                                          /d. `f!,!$»ÎÍÝ..f
```

Na zielono zaznaczono klasę, na niebiesko strukturę. Kolorami zaznaczono wszystkie trzy pola. Jak widać struktura i klasa nie przechowuje w sobie nic poza tymi zmiennymi, które w niej umieściliśmy.

Jeżeli dodamy metody, dziedziczenie, polimorfizm to w klasie/stukturze pojawi się jeszcze coś takiego jak wskaźnik na vTable czyli tablicę metod. Jest to wskaźnik funkcje przypisane do danej klasy/struktury.

```
ASD* a_ptr = &a; //a_ptr ma adres 0x00000010

unsigned char* a_a_ptr = &a.a; //a_a_ptr ma adres 0x00000010
```

Wniosek jest prosty. Adres całej struktury/klasy == adres pierwszego pola. Działa to tak samo jak w tablicach. Kastowanie wskaźnika na inne typy może nam pozwolić na wyciąganie różnych wartości ze środka zielonego i niebieskiego prostokąta.

Co ważne. Z punktu widzenia procesora i pamięci nie ma czegoś takiego jak pole prywatne. Nie da się czegoś ukryć w pamięci. To, że coś jest publiczne albo prywatne jest informacją tylko i wyłączeni na czas pisania kodu.


```
class ASD{
          private:
          unsigned char a = 10;
          unsigned short b = 0xEEFF;
          unsigned int c = 0x12345678;
10 > struct QWE{ ···
      int main(){
          ASD a;
18
          printf("%u\r\n", *((unsigned char*)&a));
PROBLEMS (3)
                       DEBUG CONSOLE
                                      TERMINAL
                                                          NET INTE
PS C:\Users\siedl\Desktop\PR> .\class_struct.exe
10
```

### Unia

Unia to struktura unikalna dla C/C++. Idea tej struktury polega na tym, iż wszystkie typy nakładają się na siebie.


```
union Unia{
          unsigned char a;
          unsigned short b;
          unsigned int c;
      int main(){
          Unia unia;
          unia.c = 0xABCDEF98;
          printf("%X\r\n", unia.a);
          printf("%X\r\n", unia.b);
          printf("%X\r\n", unia.c);
PROBLEMS 3
                      DEBUG CONSOLE
                                     TERMINAL
                                               JUPYTER .NET INTERACTIVE
PS C:\Users\sied1\Desktop\PR> g++ .\class_struct.cpp -o .\class_struct.exe
PS C:\Users\siedl\Desktop\PR> .\class_struct.exe
98
EF98
ABCDEF98
PS C:\Users\siedl\Desktop\PR>
```

Skąd się to wzięło spróbuje wyjaśnić tym rysunkiem.



Unia przyjmuje rozmiar największego typu wewnętrznego. Wszystkie typy są na siebie nakładane wyrównując do LSB.

Ustawiając pole C ustawiamy wszystkie zmienne. Ustawiając A, zmieniamy tylko LSB w B oraz C. Dla unii raz mi się udało znaleźć sensowne zastosowanie gdy implementowałem emulator procesora i rejestrów.



W rejestrach jest tak, że EAX ma 4 bajty. AX to dolne dwa bajty z tego EAX. AH to górny bajt AX a AL to dolny bajt AX.

# Tablice statyczne i dynamiczne

Tablica statyczna to tablica, której rozmiar znany jest w momencie kompilacji.

Tablica dynamiczna to tablica, której rozmiar jest różny i zależny od przebiegu programu lub tego co zrobi użytkownik.

```
int tablica_statyczna[10];
int* tablica_dynamiczna = new int[10];
delete[] tablica_dynamiczna;
```

Co to znaczy, że rozmiar tablicy statycznej musi być znany w czasie kompilacji. Oznacza to, że musi być stałą a nie zmienną:

```
#define SIZE 5

int main(){
    int size = 10;
    int tablica_statyczna[size]; //error - to nie jest stata czasu kompilacji

    const int size1 = 20;
    int tablica_statyczna1[size1]; //ok

    int tablica_statyczna2[SIZE]; //ok - to jest najpopularniejsze rozwiazanie
```

Makro OK, const OK, ale zmienna NIE OK. Proste

Tablice dynamiczne są alokowane dynamicznie na stercie i trzeba jest zwalniać. Rozmiar może być dowolny (no chyba, że braknie sterty).

```
#define SIZE 5

int main(){
    int size = 10;
    int tablica_statyczna[size]; //error - to nie jest stała czasu kompilacji

const int size1 = 20;
    int tablica_statyczna1[size1]; //ok

int tablica_statyczna2[SIZE]; //ok - to jest najpopularniejsze rozwiazanie

int* tablica_dynamiczna = new int[size];
    int* tablica_dynamiczna1 = new int[size1];
    int* tablica_dynamiczna2 = new int[SIZE];
```


W C#, Pythonie, Javie każda tablica jest dynamiczna. Takie obiekty są typami referencyjnymi i nie trzeba ich usuwać (nawet niezbyt jest jak), ponieważ zajmuje się tym GC.

#### Tablica 2D

Tablica 2D – najlepiej to opisać jako tablica wskaźników na tablice. Prościej się nie da. Zdanie to ma sens nawet dla 10D. Po prostu robi się nam taki łańcuch wskaźników.

### Statyczna tablica:

unsigned int tablica[2][3]; //tablica dwóch wskaźników na dwie tablice, które mają po trzy inty



# Dynamiczna tablica:

```
int** tablica = new int*[2];
for(int i = 0;i<2;i++){
   tablica[i] = new int[3];
}</pre>
```

Alokujemy tablicę na dwa wskaźniki na inta.

Później alokujemy każdą pod tablicę, a wskaźnik przypisujemy do komórek nadrzędnej tablicy.

Mówiąc prościej na bazie powyższego schematu. Alokujemy tablicę po lewej. A później te po prawej. Alokując tablice po prawej wskaźniki na nie zapisujemy w tablicy po lewej.

Kasowanie pamięci zaalokowanej w ten sposób przebiega odwrotnie. Najpierw w pętli robimy delete[] tablica[i], a na końcu delete tablicy nadrzednej.

Dynamiczne tablice 2D mają przewagę nad statycznymi polegającą na tym, iż pozwalają alokować podtablice o różnym rozmiarze. W przykładzie każdy new w pętli alokuje 3 elementy, ale nie musi tak być.

W C# tablice 2D alokujemy na jeden z dwóch sposobów:

```
// Two-dimensional array.
int[,] array2D = new int[,] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
// The same array with dimensions specified.
int[,] array2Da = new int[4, 2] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
```

Ważne by pamiętać, że podtablica jest typem referencyjny, więc ewentualne kopie trzeba wykonać na głęboko.