



Ariadne 3D Dungeon Maker

アップグレードガイド

© Explorers' Lab

Ver 1.5.0

はじめに	3
アップグレードユーティリティの実行	4
マップデータの手動アップデート	6
Resourcesフォルダの扱いについて	10
イベントデータのアップデートについて	12

Chapter 1

はじめに

このドキュメントはバージョン1.0.xから1.5.0へのアップグレードを行う際の手順を記したものです。

バージョン1.0.xから1.5.0へのアップデートではシステムの大幅改訂が行われました。

特にイベントデータの処理方式が大きく変わったので、既存のプロジェクトのAriadneを直接アップデートする前に、新しいプロジェクトで変更をチェックすることをおすすめします。


変更内容については「ReleaseNote」のファイルも合わせてご参照ください。

Chapter 2


アップグレードユーティリティの実行

バージョン1.0.xのAriadneを使用しているプロジェクトでバージョン1.5.0のAriadneにアップグレードする場合はアップグレードユーティリティを実行してください。


アップグレードユーティリティはメニューバーの **[Window] -> [Ariadne] -> [Upgrade Utility]** から開きます。



表示されたウィンドウの **[Upgrade]** ボタンをクリックするとアップグレードが開始します。



完了するとウィンドウに「Done!」の文字が表示されます。



アップグレードユーティリティではバージョン1.5.0でDeprecated(廃止予定)になったスクリプトを **[Ariadne/Scripts/_Deprecated]** フォルダに移動させ、デモシーンで使用しているFloorMapMasterDataに以下の参照をセットしています。

- MapAttributeData
- DungeonPartsData
- DungeonBasePartsData


Chapter 3

マップデータの手動アップデート

デモダンジョンのFloorMapMasterDataについてはアップグレードユーティリティで参照をセットしていますが、お使いのFloorMapMasterDataについてはMapEditorから手動で参照をセットする必要があります。


MapEditorの左上の領域でMapAttributeData、DungeonPartsData、DungeonBasePartsDataの参照をセットしてください。

MapAttributeDataとDungeonBasePartsDataについてはリスト形式で複数のデータをセットすることができます。(システムデータとユーザーデータをセットすることを想定しています)




以前のバージョンで「MapAttributeDefine」にて定義されていたマップ属性についてはデフォルトの「MapAttributeData」と対応しています。


もしマップ属性を追加していた場合は **[Create] -> [Ariadne] -> [MapAttributeData]** からファイルを作成し、MapAttributeEditorからマップ属性を追加してください。



MapAttributeEditorはメニューバーの **[Window] -> [Ariadne] -> [MapAttributeEditor]** から開くことができます。




MapAttributeEditorからマップ属性を追加した場合は、ダンジョンで属性に対応したパーツをインスタンス化するためDungeonPartsDataについても追加する必要があります。DungeonPartsDataは **[Create] -> [Ariadne] -> [DungeonPartsData]** からファイルを作成し、DungeonPartsEditorからマップ属性に対応するパーツを追加してください。



サンプル以外のダンジョン用オブジェクトを使用している場合は

DungeonBasePartsDataも作成することをおすすめします。

DungeonBasePartsDataについては専用のエディタはなく、インスペクターウィンドウから参照をセットします。このデータにはダンジョンの各パーツのサイズを参照するためのオブジェクトや天井、床として使うパーツをセットします。



Resources フォルダの扱いについて


バージョン1.0.xでは「Resources」フォルダを使用する実装にしていたが、パフォーマンスを考慮してバージョン1.5.0から使用しない方針に変更しました。新しいバージョンのパッケージをインポートした場合、既存のデータについてはResources フォルダにそのまま残っていますが、Resources.Load()を使ってロードするのではなくシステムに存在するデータをリスト形式で保持するデータを使って操作します。

この形式でデータを保持するのは

- EventMasterData
- ItemMasterData

で、それぞれのデータを保持するScriptableObjectは **[Ariadne/Data/DataList]** に配置されています。

それぞれインスペクターウィンドウに表示される **[Generate List]** ボタンをクリックしてプロジェクト内のデータをリスト化することができます。



MapEditorでイベントデータを参照する際もこのリストに含まれるイベントが対象になるので、事前にこのリストにイベントをセットするようにしてください。

なお、イベントデータに関してはデモデータに含まれるイベントデータを除外するオプションもあるのでビルド時に含めないようにもできます。

イベントデータのアップデートについて

Ariadneバージョン1.5.0ではイベントデータを保持するEventMasterDataの仕組みが変更されました。EventProcessDataと呼ばれるプロセスの単位をリスト形式で保持することで、異なるカテゴリーのイベントの動作を連続的に実行することができます。

既存のイベントデータでは各イベントパーツにつき1つのカテゴリーを保持する形式だったため、より柔軟にイベントを制御できるようになりました。既存のイベントデータは新しいイベントカテゴリーのプロセスを組み合わせ置き換えられています。

EventMasterDataに設定されているデータについては対応するフィールドがそのまま残されているので、EventMasterDataのファイルを選択してインスペクターウィンドウから確認することができます。(EventEditorからは確認できませんのでご注意ください)

以前のイベント種別との対応

バージョン1.0.xに含まれていたイベントは以下の表のように新しいイベントプロセスで置き換えられています。

No.	1.0.xのイベント	1.5.0のイベント
1	None	イベントカテゴリーのNoneを使用します。
2	Door	以下のイベントカテゴリーを組み合わせて同じ動きを表現しています。 - PlayAnimation - Wait - MovePlayerToFront
3	LockedDoor	上記のドアイベントの開始条件として鍵アイテムの所持を設定しています。
4	MovePosition	イベントカテゴリーのMovePositionを使用します。
5	Treasure	以下のイベントカテゴリーを組み合わせて同じ動きを表現しています。 - PlayAnimation - Wait - IncreaseItem(またはIncreaseMoney) - ShowMessages また、宝箱が取得済みの場合はフロアに入ったタイミングで実行されるイベントとして宝箱を開いた状態にするアニメーションを実行しています。
6	Messenger	イベントカテゴリーのShowMessagesを使用します。 このイベントカテゴリーは、どのプロセスとも組み合わせてメッセージを表示できるようになりました。
7	ExitPosition	イベントカテゴリーのExitDungeonを使用します。