移动客户端诵过电脑 wifi 热点连接测试环境方法

目的:

- (1) 手机端可连接电脑的网络
- (2) 通过电脑配置 host, 手机间接调用访问不同的环境, 比如某个 ip 的服务

思路:

- (1)电脑端建立 wifi 热点进行共享 (猎推荐豹免费 wifi 工具可以省去下面的一些步骤 1、2)
- (2)手机端通过电脑的共享网络进行连接

设置步骤如下:

- 1、给电脑开启虚拟 wifi (前提是该电脑采用 win7 系统,而且无线网卡可用)
- (1)开始——运行(或 win+R 键)——输入 cmd 后确定调起 win 命令行模式
- (2)在命令行输入以下内容,设置 wifi 的账户及密码

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wifiname key=12345678

如果返回下述结果,表示建立虚拟网卡成功。其中ssid是用户名,key是密码

C:\Users\Administrator>netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wifiname key=12345678 承载网络模式已设置为允许。

已成功更改承载网络的 SSID。

已成功更改托管网络的用户密钥密码。

(3)启动电脑端的虚拟 wifi 网络,在命令行输入以下内容

netsh wlan start hostednetwork

如果返回下述结果,表示 wifi 建立成功

C:\Users\Administrator>netsh wlan start hostednetwork

已启动承载网络。

注意:假设之前已经建立过虚拟 wifi,则可以通过以下命令来停止正在运行的 wifinetsh wlan stop hostednetwork

C:\Users\Administrator>netsh wlan stop hostednetwork

已停止承载网络。

2、给电脑建立的虚拟 wifi 进行设置

(1) 打开本机网络连接界面

路径1:桌面状态栏——打开网络与共享中心——更改适配器设置

路径 2:开始——找到控制面板并打开(或开始——运行——输入 Control.exe)——找到

【控制面板\网络和 Internet\网络连接】

(2)对建立的虚拟网卡进行重命名,如 wyel2013,效果如下




(3)给本地连接网络设置共享给虚拟 wifi 网卡

本地连接——属性——共享,选择虚拟网卡的名称进行共享,效果如下




(4)给虚拟网卡设置 ip 地址及子网掩码

本地连接——属性——网络——ipv4,设置 ip 地址及子网掩码为: 192.168.137.1 /255.255.255.0 效果如下:



3、手机端开启 wifi, 找到刚共享的 wifi, 输入密码后进行连接





4、手机 wifi 连接成功后, 打开手机浏览器等, 确认是否可以正常连接网络, 或访问预期 ip 对应的服务

Fiddler 连接及抓包方法

Fiddler 下载地址

http://www.telerik.com/download/fiddler

Fiddler 连接电脑,抓包方法

http://jbox.jd.com/quickshare/5u2eqwnrbgryw

Fiddler Auto Responder 使用

http://jbox.jd.com/quickshare/u3ituyz7pdfva

其他教程

http://kb.cnblogs.com/page/130367/