Міністерство освіти і науки України Національний університет "Запорізька політехніка" Кафедра програмних засобів

3BIT

З лабораторної роботи №2 З дисципліни "Архітектура Комп'ютера та Низькорівневе Програмування" З теми "Структури програм на мові асемблера" Варіант №20

Виконав:

Студент групи КНТ-122 О.А. Онищенко

Прийняли:

Ст. Викладач О. І. Качан

Доцент КТН А. Є. Казурова

1 Завдання	3
1.1 Текст завдання	3
2 Хід роботи	4
2.1 ЕХЕ Програма	4
2.1.1 Код програми	4
2.1.2 Дизасемблювання	5
2.1.3 Вказівки	6
2.1.3.1 PSP	6
2.1.3.2 Segments	6
2.1.3.3 Символ	6
2.1.3.4 Код помилки	7
2.1.4 Результат виконання	7
2.2 COM Програма без модульних процедур	8
2.2.1 Код програми	8
2.2.2 Дизасемблювання	10
2.2.3 Вказівки	12
2.2.3.1 PSP	12
2.2.3.2 Segments	13
2.2.3.3 Символ	15
2.2.3.4 Код помилки	15
2.2.4 Результат виконання	15
2.3 СОМ Програма з модульними процедурами	15
2.3.1 Код програми	15
2.3.2 Дизасемблювання	18
2.3.3 Вказівки	19
2.3.3.1 PSP	19
2.3.4.2 Segments	20
2.3.3.3 Символ	21
2.3.3.4 Код помилки	21
2.3.4 Результат виконання	21
2.4 Виведення кодів помилок	21
2.5 ВАТ файл	22
3 Висновки	22

1 Завдання

1.1 Текст завдання

- 1. Провести практичне ознайомлення з компілятором TASM та лінкувальником TLINK і ознайомитися з їх аргументами, параметрами та способом використання.
- 2. У текстовому редакторі створити початковий код на мові асемблера для ехе-програм з наступними вимогами до коду:
 - реалізувати виведення до консолі будь-якого друкованого символу;
- на етапі завершення виконання програми реалізувати повернення до операційної системи коду помилки зі значенням згідно варіанту як у ЛР №1 (регістр ВХ);
 - обов'язково у потрібних місцях коду прописувати коментарі;
- у якості імен сегментів та точки входу використовувати зрозумілі, не довгі але оригінальні назви.
- 3. У текстовому редакторі створити початковий код на мові асемблера для сотпрограм з наступними вимогами до коду:
 - створити дві версіі коду сот-програм:
 - а) без використання модульних процедур;
 - б) з використанням модульної процедури;
 - реалізувати виведення до консолі будь-якого друкованого символу;
- на етапі завершення виконання програми реалізувати повернення до операційної системи коду помилки зі значенням згідно варіанту як у ЛР №1 (регістр ВХ);
 - обов'язково у потрібних місцях коду прописувати коментарі;
- у якості імен сегментів та точки входу використовувати зрозумілі, не довгі але оригінальні назви.
- 4. Над створеними початковими кодами програм виконати процеси компіляції, лінкування та позбавитись від помилок (якщо вони є).
 - 5. Виконати демонстрацію структури програми у відлагоджувачі DEBUG:
 - дизасемблювати виконуваний код програми;
- вказати на місця початку/кінця наступних частин програми: PSP, CODE Segment, DATA Segment, STACK Segment;
- знайти у виконуваному коді символ, який повинен бути виведено до консолі;
- знайти у виконуваному коді значення, яке має бути передано до змінної коду помилки операційної системи.
- 6. Виконати запуск програм у консолі з демонстрацією виведеного символу та кодом помилки. Перевірити коректність значення коду помилки згідно варіанту.
- 7. Оформити звіт згідно ДСТУ 3008:2015 та завантажити поряд з ZIP-архівом власноруч створених початкових кодів програм. Документ звіту та архів повинні мати у назві Група_Прізвище_НомерЛР.

2 Хід роботи

2.1 EXE Програма

2.1.1 Код програми

```
.model small ; set program model as small
.stack 100h ; set stack size to 100h
sseg segment para stack 'stack' ; declare stack segment
   db 256 dup(?) ; reserve memory for stack
sseg ends ; end stack segment
dseg segment para public 'data' ; declare data segment
   symbol db 'X' ; declare symbol variable
dseg ends ; end data segment
cseg segment para public 'code' ; declare code segment
   assume cs:cseg, ss:sseg, es:nothing; set segment register to
corresponding ones
start: ; declare program entry point
   assume ds:dseg ; set data segment register
   mov bx, dseg ; add data segment to bx register
   mov ds, bx ; set ds register to bx register
   call main ; call main function
   mov ah, 4Ch ; exit to OS
   mov bl, 6Ch ; set error code to 108 in hex
   int 21h  ; call interrupt
main proc near ; declare main function
   mov dl, symbol ; load symbol into dl register
   mov ah, 02h ; output symbol to stdout
   int 21h ; call interrupt
```

```
ret ; stop function execution
main endp ; end main function

cseg ends ; end code segment
end start ; end program execution
```

2.1.2 Дизасемблювання

```
Z:\ASM\TASM>debug exe.exe
·u
0B4F:0000
           BB510B
                                    BX,0B51
                           MOV
0B4F:0003 8EDB
                                    DS, BX
                           MOV
0B4F:0005 F80600
                           CALL
                                    000E
0B4F : 0008
                                    AH,4C
          B44C
                           MOV
0B4F:000A B36C
                           MOV
                                    BL,60
                                    21
           CD21
0B4F:000C
                           TNT
           8A160000
                                    DL,[0000]
                           MOV
                                    AH, 02
0B4F:0012 B402
                           MOV
           CD21
                                    21
           0000
                                    [BX+SI], AL
           0000
                           ADD
                                    [BX+SI],AL
                                    [BX+SI1,AL
0B4F:001B
           0000
                           add
0B4F:001D
                           ADD
           0000
                                    [BX+SI],AL
                                    [BX+SI-01], BL
0B4F:001F
           0058FF
                           ADD
```

2.1.3 Вказівки

2.1.3.1 PSP

-d ds:0 0B3F:0000 0B3F:0010 0B3F:0020 0B3F:0030 0B3F:0050 0B3F:0060 0B3F:0070	54 05 17 03 54 05 FF FF FF FF FF 14 0A 14 00 18 00 05 00 00 00 00 00 CD 21 CB 00 00 00	FF FF-FF FF FF FF 01 0B 4C 01 3F 0B-FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20	††.c
-a 0B3F:0080 0B3F:0090 0B3F:00A0 0B3F:00B0 0B3F:00D0 0B3F:00E0 0B3F:00F0	3D 41 30 0D 64 64 20 65 78 61 6D 70 56 44 4D 2C 20 73	70 65-63 69 66 79 20 61 6E 20 64 0D-20 6F 6E 6C 79 2E 0D 00	exe.exe.\$.0BJ. =A0.ddress. For example: on NT VDM, specify an invalid. only

2.1.3.2 Segments

2.1.3.3 Символ

0B3F:010E	8A160000	MOV	DL.[0000]
-----------	----------	-----	-----------

2.1.3.4 Код помилки

				,
0B3F:010A	B36C	MOV	BL	, 6C

2.1.4 Результат виконання

```
Z:\ASM\TASM>TASM.EXE exe.asm
Turbo Assembler Version 3.2i Copyright (c) 1988, 1992 Borland International Serial No: Tester:

Assembling file: exe.asm
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 455k

Z:\ASM\TASM>TLINK.EXE EXE.OBJ
Turbo Link Version 2.0 Copyright (c) 1987, 1988 Borland International

Z:\ASM\TASM>EXE.EXE
```

2.2 COM Програма без модульних процедур

2.2.1 Код програми

```
.model tiny ; set program model as tiny
cseg segment para public 'code'; declare code segment
   assume cs:cseg, ds:cseg, ss:cseg, es:nothing ; set each code
segment to code seg as it is the only segment in the program
   org 100h; start loading the first instruction at 100h
start: ; declare program entry point
   symbol db 'U' ; declare a symbol to output
   xor ax, ax ; clear ax register
   mov dl, symbol ; load symbol to stdout
   mov ah, 02h ; output symbol to stdout
   int 21h ; call interrupt
   mov dl, 'k' ; load symbol to stdout
   mov ah, 02h ; output symbol to stdout
   int 21h  ; call interrupt
   int 21h  ; call interrupt
   mov dl, 'a' ; load symbol to stdout
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
   int 21h ; call interrupt
   mov dl, 'i' ; load symbol to stdout
   mov ah, 02h ; output symbol to stdout
   int 21h ; call interrupt
```

```
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt

mov dl, 'e' ; load symbol to stdout
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt

mov dl, 10 ; set dl register to new line
mov ah, 02h ; output it to stdout
int 21h ; call interrupt
mov dl, 13 ; set dl register to carret return
mov ah, 02h ; output it to stdout
int 21h ; call interrupt

mov ah, 04h ; exit to 05
mov bl, 6Ch ; set error code to 108 in hex
int 21h ; call interrupt

cseg ends ; close segment
end start ; end program execution
```

2.2.2 Дизасемблювання

	SM>debug comno	. com	
-u 0B3F • 01 00	55	PHSH	BP
0B3F : 0101	55 3300	YOR.	ĂX, AX
0B3F : 0101	8A160001	MUN	DL,[0100]
0B3F:0107		MOV	
0B3F:0109			21
0B3F:010B	B26B	ΜÖΫ	DL,6B
0B3F:010D		ΜŎV	AH,02
0B3F:010F			21
0B3F:0111		MOV	DL, 72
0B3F:0113		MOV	ĀH, 02
0B3F:0115			21
0B3F:0117	B261	MOV	DL,61
0B3F:0119	B402	MOV	AH,02
0B3F:011B		INT	21
0B3F:011D	B269	MOV	DL,69
0B3F:011F	B402	MOV	AH,02
-u			
0B3F:0121		INT	21
0B3F:0123		MOV	DL,6E
0B3F:0125		MOA	AH,02
0B3F:0127		INT	21
0B3F:0129	B265	MOV	DL,65
0B3F:012B	B402	ΜΟΛ	AH,02
0B3F:012D	CD21	INT	21
0B3F:012F	B20A	MOV	DL, ØA
0B3F:0131	B402	MOV	AH, 02
0B3F:0133	CD21	INT	21 DL OD
0B3F:0135	B20D	MOV	DL, ØD
0B3F:0137 0B3F:0139	B402 CD21	MOV INT	AH,02 21
0B3F:013B	B44C	MOA	AH,4C
0B3F:013D	B36C	MOV	нп, 4С ВL,6С
0B3F:013F	CD21	INT	21
ACTA: JEGG	CDZI	THI	71

2.2.3 Вказівки

2.2.3.1 PSP

```
-d ds:0
-d ds:0
0B3F:0000
0B3F:0010
0B3F:0020
0B3F:0030
0B3F:0050
                            20 FF
05 17
FF FF
0A 14
00 00
                                                           F0 FE-1D F0
43 05-01 01
FF FF-FF FF
3F 0B-FF FF
00 00-00 00
                                                                                           03 54
00 02
FF 01
FF 00
                                                                                                                                    9A
05
FF
00
                                         9F
03
                                                                                     4F
01
FF
FF
00
                                               54
FF
18
00
                                                                                                                     FF
01
                                                                                                        FF
0B
                                                                                                              FF
4C
                       54
                      FF FF FF
14 0A 14
05 00 00
CD 21 CB
20 20 20
20 20 20
                                         FF
00
                                                                                                              00
                                                                                                                     00
                                                                                                        00
                                                      00
                                                                                           00
                                                                                                 ÕÕ
                                                                                                              ÕÕ
                                                                                                                    00
                                         00
                                                                                                        00
                                                            00 00-00
20 20-00
20 20-00
                                                                                                        20
20
00
                                                                                                                     20
20
20
                                                                                                              20
20
                                         00
                                               00
                                                      00
                                                                               00
                                                                                     00
                                                                                           00 00
                                         20
20
                                               20
20
                                                      20
20
                                                                               00
0B3F:0060
                                                                                     00
                                                                                           00 00
                                                                                                              ōŏ
0B3F:0070
                                                                               00
                                                                                     00
                                                                                           00 00
 -d
                      00 0D 63
3D 41 30
20 65 78
56 44 4D
69 6E 76
00 00 00
                                                                                     6D 0D 4F 42
2E 20 20 46
20 6F 6E 20
66 79 20 61
6E 6C 79 2E
00 00 00 00
0B3F:0080
0B3F:0090
0B3F:00A0
0B3F:00B0
                                               6D
64
6D
20
6C
                                                                              6F
73
0D
69
6F
                                                                  2E-63
65-73
65-3A
65-63
                                         6F
0D
61
2C
61
                                                      6E
64
70
73
69
                                                            6F
72
6C
70
64
                                                                                                              4A
                                                                                                                     ØD
                                                                                                                                  .comno.com.OBJ.
                                                                                                                    72
54
20
00
                                                                                                              6F
4E
                                                                                                                                =A0.ddress. For
                                                                                                                               example: on NT
VDM, specify an
invalid. only...
                                                                                                              6Ē
                      0B3F:00C0
                                                                                                              0D
0B3F:00D0
                                                                               00
                                                                                                              00 00
                                                                              00 00 00 00 00
0B3F:00E0
                                                                                                              00 00
                       00 00 00 00 00 00 00 00-00
                                                                              00 00 00 00
0B3F:00F0
                                                                                                       00
                                                                                                              00 00
```

2.2.3.2 Segments

```
55 33 C0 8A 16
21 B2 72 B4 02
02 CD 21 B2 6E
0A B4 02 CD 21
21 FF FF FF FF
FF FF FF FF FF
FF FF FF FF
                                                                                                                                               B4 02
B2 69
CD 21
B3 6C
FF FF
FF FF
                                                                                                             CD 21
B4 02
B2 65
CD 21
FF FF
FF FF
FF FF
                                                                                            B4-02
B2-61
CD-21
B4-02
FF-FF
0B3F:0100
                                                                                                                                        6B
21
02
4C
FF
FF
FF
                                                                                   01
21
02
0D
FF
FF
FF
                                                                           00
                                                                                                                               B2
CD
B4
B4
FF
FF
0B3F:0110
0B3F:0110
0B3F:0120
0B3F:0130
0B3F:0140
                                                                           CD
B4
B2
FF
FF
FF
                                                                                                                                                                  B4
B2
CD
FF
FF
FF
                                                                                            FF-FF
FF-FF
FF-FF
0B3F:0160
                                                                                                                               FF
FF
                                                                                                                                                 FF
FF
0B3F:0170
 -d
0B3F:0180
0B3F:0190
0B3F:01A0
0B3F:01B0
                                                                                                                       FF
FF
FF
                                                                                             FF-FF
FF-FF
FF-FF
                                                                                                                                        FF
FF
FF
                                                FF
FF
FF
                                                                           FF
FF
FF
                                                                                                                                FF
FF
FF
                                                                                                                                                 FF
FF
FF
                                        FF
FF
FF
FF
                                                                                                                                                         FF
FF
                                FF
FF
                                                                                                                       FF
FF
                                                                                                                                        FF
FF
 0B3F:01C0
                                                                                                                                                 FF
                                                 FF
                                                          FF
                                                                                                                                                                  FF
 0B3F:01D0
                                                 FF
                                                                           FF
                                                                                             FF
                                                                                                                                FF
                                                                                                                                                 FF
                                        FF
FF
 0B3F:01E0
                                                 FF
                                                                                                                       FF
                                                                                                                                                 FF
                                                                                                                                         FF
                                                                                                                                                 08 00
 0B3F:01F0
                                FF
                                                 FF
                                                                                                                                                                  FF
```

2.2.3.3 Символ

0B3F:0103	8A160001	MOV	DL,	[0100]

2.2.3.4 Код помилки

0B3F:013D	B36C	MOV	BL,6C
ABAE ALAE	AB A4	THIT	~ 4

2.2.4 Результат виконання

```
Z:\ASM\TASM>TASM.EXE comNo.asm
Turbo Assembler Version 3.2i Copyright (c) 1988, 1992 Borland International Serial No: Tester:

Assembling file: comNo.asm
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 455k

Z:\ASM\TASM>TLINK.EXE /t COMNO.OBJ
Turbo Link Version 2.0 Copyright (c) 1987, 1988 Borland International

Z:\ASM\TASM>COMNO.COM
```

2.3 СОМ Програма з модульними процедурами

2.3.1 Код програми

```
.model tiny
              ; set program model as tiny
cseg segment para public 'code' ; Declare code segment
   assume cs:cseg, ds:cseg, ss:cseg, es:nothing
                                                ; set each code
segment to code seg as it is the only segment in the program
   org 100h; start loading the first instruction at 100h
start: ; declare program entry point
   call main ; call main function
   mov ah, 04Ch; exit to OS
   mov bl, 6Ch; set error code to 108 in hex
   int 21h  ; call interrupt
   symbol db 'U' ; declare a symbol to output
main proc near ; declare main procedure
   call newline ; call newline function
               ; clear ax register
   mov dl, symbol
                      ; load symbol to stdout
                 ; output symbol to stdout
   mov ah, 02h
```

```
int 21h ; call interrupt
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt
mov dl, 'r' ; load symbol to stdout
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h  ; call interrupt
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt
mov dl, 'n' ; load symbol to stdout
int 21h ; call interrupt
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt
call newline ; call newline function
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h ; call interrupt
mov ah, 02h ; output symbol to stdout
int 21h  ; call interrupt
call newline ; call newline function
```

```
ret ; end function execution
main endp ; end procedure

newline proc near ; declare modular procedure

mov dl, 10 ; set dl register to new line

mov ah, 02h ; output it to stdout

int 21h ; call interrupt

mov dl, 13 ; set dl register to carret return

mov ah, 02h ; output it to stdout

int 21h ; call interrupt

ret ; end function execution

newline endp ; end procedure

cseg ends ; close segment

end start ; end program execution
```

2.3.2 Дизасемблювання

7. \ 0 eu \ T0	CM2 dabug aamua	G 66#	
	SM>debug comye	S.COM	
-u 0B3F:0100	E90700	CALL	010A
0B3F:0100		MOV	
0B3F:0105			BL,6C
0B3F:0103		INT	21
0B3F:0107		PUSH	BP
0D3F:0107	E84100	COLL	014E
0B3F:010D	8A160901	XOR	AX,AX
0B3F:0113		MOV	AH,02
0B3F: 0115		INT	21 DL CD
0B3F:0117		VOM	DL,6B
0B3F:0119		MOV	AH,02
0B3F:011B		INT	21
0B3F:011D		MOV	DL,72
0B3F:011F	D4VZ	MOV	AH,02
-u appr. a191	CD21	THE	21
0B3F: 0121		INT	21 DL 61
0B3F: 0123		MOV	DL,61
0B3F: 0125		MOV	AH, 02
0B3F: 0127		INT	21
0B3F:0129	B269	MOV	DL,69
0B3F: 012B		MOV	AH, 02
0B3F:012D 0B3F:012F	CD21 B26E	INT MOV	21 DL 65
0B3F:012F			DL,6E AH,02
0B3F:0131	B402 CD21	MOV	"
0B3F:0135		INT	21 DL 65
0B3F:0137	B265	MOV	DL,65 AH,02
0B3F:0139	B402 CD21	MOV INT	нп, од 21
0B3F:013B		CALL	014E
0B3F:013E		MOV	
			DL,3C ∩⊔ a2
0B3F:0140	B402	MOV	AH,02

-U 6005 0440	0001	THE	01
0B3F:0142		INT	21
0B3F:0144	B233	MOV	DL,33
0B3F:0146	B402	MOV	AH,02
0B3F:0148	CD21	INT	21
0B3F:014A	E80100	CALL	014E
0B3F:014D	C3	RET	
0B3F:014E	B20A	MOV	DL,0A
0B3F:0150	B402	MOV	AH,02
0B3F:0152	CD21	INT	21
0B3F:0154	B20D	MOV	DL, ØD
0B3F:0156	B402	MOV	AH,02
0B3F:0158	CD21	INT	21
0B3F:015A	C3	RET	
0B3F:015B	3002	CMP	AL,02
0B3F:015D	7506	JNZ	0165
0B3F:015F	26	ES:	
0B3F:0160	895504	MOV	[DI+04],DX

2.3.3 Вказівки

2.3.3.1 PSP

```
-d ds:0
0B3F:0000
0B3F:0010
0B3F:0020
0B3F:0030
0B3F:0040
                                                         20 FF
05 17
FF FF
0A 14
00 00
21 CB
20 20
20 20
                                                                                                                                                                           4F 03
01 00
FF FF
FF FF
00 00
                                                                                                                                     FE-1D F0
05-01 01
FF-FF FF
0B-FF FF
00-00 00
                                                                                                                         F0
43
FF
3F
00
                                                                                                                                                                                                      54
02
01
                                                                                                                                                                                                                                8A
FF
4C
                                                                                    9F
03
FF
00
                                              CD
54
FF
14
05
CD
20
20
                                                                                                00
54
FF
18
00
                                                                                                             9A
05
FF
00
00
                                                                                                                                                                                                                                            FF
01
                                                                                                                                                                                                                    0B
                                                                                                                                                                                                                    00
00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                                                00
                                                                                                                                                                                                                                             00
                                                                                    ÕÕ
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                                                00 00
0B3F : 0050
0B3F : 0060
0B3F : 0070
                                                                                                                                      00-00
00-00
20-00
20-00
                                                                                   00
20
20
                                                                                                00
20
20
                                                                                                             00
20
20
                                                                                                                         00
20
20
                                                                                                                                                                00
00
00
                                                                                                                                                                                                                    20
20
20
00
                                                                                                                                                                                                                                20
20
00
                                                                                                                                                                                                                                             20
20
20
                                                                                                                                                                            00
00
00
                                                                                                                                                                                        00
00
00
                                                                                                                                                                                                       00
                                                                                                                                                                                                       00
00
-d
0B3F:0080
0B3F:0090
0B3F:00A0
                                                                                                                                                                                                                  42 4A 0D
46 6F 72
20 4E 54
61 6E 20
2E 0D 00
00 00 00
00 00 00
                                                                                                                                       73-2E
65-73
65-3A
65-63
0D-20
00-00
00-00
                                                                                                                                                                                                                                                                  ..comyes.com.BJ.
=A0.ddress. For
example:. on NT
VDM, specify an
invalid. only...
                                              00
3D
20
56
69
00
00
                                                          0D
41
65
44
6E
00
00
                                                                       63
78
4D
76
00
                                                                                   6F
0D
61
2C
61
00
00
                                                                                                6D
64
6D
20
6C
00
00
                                                                                                             79
64
70
73
69
00
00
                                                                                                                         65
72
6C
70
64
00
00
                                                                                                                                                                63
73
0D
69
6F
00
                                                                                                                                                                                          6D
20
6F
79
6C
00
00
                                                                                                                                                                                                       0D
20
6E
20
79
00
00
                                                                                                                                                                             6F
2E
20
66
6E
00
00
 0B3F:00B0
0B3F:00C0
0B3F:00D0
0B3F:00E0
0B3F:00F0
                                                                        00
                                                                        00
                                                                                                                                                                 00
```

2.3.4.2 Segments

```
0B3F:0100
                                         07
09
CD
B4
02
02
FF
                                                                                                                                    41
CD
B4
E8
01
                                                                                               B2-6B
CD-21
B4-02
02-CD
02-CD
FF-FF
                                                                                                                                                    B2 72
CD 21
00 B2
C3 B2
FF FF
                                16
02
6E
B4
                                                                                                                                             21
02
10
00
                                                                     Ø2
                                                                                       21
02
65
B4
B4
FF
0B3F:0110
                                                  01
21
02
CD
CD
FF
                                                            B4
0B3F:0110
0B3F:0120
0B3F:0130
0B3F:0140
0B3F:0150
0B3F:0160
                                                                             B4
B2
33
ØD
                                                                                                                                                                        B2
3C
0A
                                                           B2
CD
21
21
FF
                                                                                                                           69
21
E8
C3
FF
                                                                     61
21
B2
B2
FF
                                                                                                                  B2
CD
21
21
FF
                                                                                                                                                                                                  .!.е.
!.3..
                                B4
FF
                                                                                                                                    FF
FF
                                                                                                                                             FF
FF
                                                                              FF
0B3F:0170
  -d
0B3F:0180
0B3F:0190
0B3F:01A0
0B3F:01B0
0B3F:01C0
                                          FF
FF
FF
                                                                                                                                    FF
FF
FF
                                                                                                                                             FF
FF
FF
FF
                                                                                                                                                      FF
FF
                                 FF
FF
                                                   FF
FF
                                                            FF
FF
                                                                                                                           FF
FF
                                                                                                                                                                        FF
FF
FF
                                                                     FF
FF
                                                                                                                                                      FF
FF
                                          FF
0B3F:01D0
0B3F:01E0
                                                                                                                                                      FF
0B3F:01F0
                                                                                                                                                      08 00
```

2.3.3.3 Символ

2.3.3.4 Код помилки

0B3F:0105 B36C MOV BL,6C

2.3.4 Результат виконання

```
Z:\ASM\TASM>TASM.EXE comVes.asm
Turbo Assembler Version 3.2i Copyright (c) 1988, 1992 Borland International Serial No: Tester:

Assembling file: comVes.asm
Error messages: None
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 455k

Z:\ASM\TASM>TLINK.EXE /t COMVES.OBJ
Turbo Link Version 2.0 Copyright (c) 1987, 1988 Borland International

Z:\ASM\TASM>COMVES.COM
```

2.4 Виведення кодів помилок

```
Z:\ASM\TASM>test.bat
EXE Program:
X88
------
COM Program without Function:
Ukraine
13
-----
COM Program with Function:
Ukraine
43
13
```

2.5 ВАТ файл

```
@echo off
echo EXE Program:
exe.exe
echo %ERRORLEVEL%
echo ————
echo COM Program without Function:
comNo.com
echo %ERRORLEVEL%
echo ————
echo COM Program with Function:
comYes.com
```

3 Висновки

Таким чином, ми ознайомились зі структурою програм на мові асемблера і навели приклад її застосування