Змістовний модуль №2 "Охорона праці"

ТЕМА 5 ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ І ГІГІЄНИ ПРАЦІ

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ПРИМІЩЕНЬ

Робоча зона – це простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або періодичного перебування працівників.

До основних параметрів повітряного середовища відносять:

- **температуру**, $^{\circ}$ С (оптимальною ϵ температура $18-24^{\circ}$ С);
- *відносну вологість повітря* В,%. *(40-60%)*. Вимірюють вологість повітря <u>психрометрами</u> Асмана і Аугуста;
- **швидкість переміщення повітря** V, м/с (0,1-0,4 м/с). Швидкість переміщення повітря вимірюється **анемометрами**;
- **атмосферний тиск** Р, мм.рт.ст. (Па) (760 мм.рт.ст. або 101325 Па). Вимірюється барометричний тиск **барометрами**.

При виборі метеорологічних умов враховуються:

- **пора року холодна** з середньодобовою температурою зовнішнього повітря **нижче** +10 °C і **тепла** +10 °C і **вище**;
- категорія фізичного навантаження працівника:
 - І категорія <u>легка робота</u> (енергозатрати до 175 Вт);
 - II категорія *середньої тяжкості* (енергозатрати 176-290 Вт);
 - III категорія *тяжка робота* (енергозатрати 291-349 Вт).

ВИМОГИ САНІТАРІЇ ДО ЧИСТОТИ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

ГДК – це концентрація небезпечних речовин ($M2/M^3$), що не викликає захворювання або відхилення стану здоров'я людини в процесі трудової діяльності.

За ступенем небезпечного впливу на організм людини речовину поділяють на 4 класи:

- 1- **надзвичайно небезпечні**: концентрація до 0,1 мг/м³ (свинець, ртуть, озон);
- 2- високонебезпечні: від $0.1 \, do \, 1 \, mr/m^3$ (сірчана і соляна кислота, хлор);
- 3- **помірнонебезпечні**: від 1 до 10 мг/м³ (толуол метиловий спирт);
- 4- малонебезпечні: більше 10 мг/м³ (аміак, бензин, ацетон, керосин).

Частки пилу, що знаходяться у потоці повітря або газу є *аерозолями*.

Пил, що осідає називають *аерогелем*.

Заходи забезпечення чистоти повітря

Розрізняють 5-ть основних заходів:

1. **Механізація і автоматизація** виробничих процесів (людина виводиться з небезпечної або забрудненої зони за рахунок роботизації та телемеханізації);

- **2.** Застосування технологій, що виключають утворення небезпечних речовин (заміна токсичних речовин на нетоксичні, перехід з твердого та рідинного палива на електричне високочастотне нагрівання);
- **3.** Застосування вентиляції, раціонального опалення та кондиціонування повітря (тобто утворення та автоматична підтримка в приміщенні стабільних значень температури, вологості, чистоти та швидкості переміщення повітря);
- **4. Очищення повітря в промислових установах** (пилоосаджувальних камерах, а також використання ультразвукових, масляних фільтрів, електрофільтрів, скруберів-нейтралізаторів газу);
- 5. Застосування засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Вентиляція виробничих прміщень

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».

Природна вентиляція (аерація) – відбувається за рахунок теплового напору (різниці температур у середині приміщення та зовні) і повітряного напору.

Механічна вентиляція — здійснює обмін повітря примусово за допомогою спеціальних механізмів (вентиляторів, кондиціонерів) та пристроїв (повітроводів, пристроїв для забору повітря).

Комбінована вентиляція – сполучення природної та механічної вентиляції у різних варіантах.

Мінімальна кількість повітря на 1-го працівника, в залежності від об'єму приміщення, повинно становити:

- для приміщення з об'ємом **менше 20 м** 3 : необхідно подавати повітря не менше 30 м 3 /год;
- для приміщення з об'ємом **більше 20 м** 3 : необхідно подавати повітря не менше 20 м 3 /год.

Повітряне середовище за ступенем чистоти поділяється на 5 категорій:

- чисте середовище;
- незначне забруднення: **до 35% від ГДК**;
- середнє (помірне) забруднення: **до 50% від ГДК**;
- допустима ступінь чистоти: **до 100% від ГДК**;
- недопустима ступінь чистоти: більше100% від ГДК.

У виробничих приміщення не завжди вдається ліквідувати небезпечні та шкідливі виділення, тому важливе значення набувають <u>засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)</u>.

ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ

Освітленість характеризується *кількісними* та *якісними* показниками. *Кількісні показники:*

- світловий потік Φ , лм (люмен): частина променевого потоку, що сприймається органами зору як світло Φ =I- $d\omega$ (де I-cuла світла; ω -npocторовий /тілесний/ кут);
- **сила світла І, кд** (кандела): просторова щільність світлового потоку $I = d\Phi/d\omega$;
- освітленість E, $\Lambda \kappa$ (люкса): поверхнева щільність світлового потоку $E=d\Phi/dS$;

- **яскравість L**, **нт** (ніт): світлотехнічна величина, на яку безпосередньо реагує око людини $L= dI/(dS \cdot cos\alpha)$ (характеризує силу світла, що випромінюється одиницею площі поверхні, яка світиться).

Якісні показники:

- **фон**: поверхня, на якій розглядається об'єкт.

Фон може бути:

- світлим (якщо коеф. відбиття ρ >0,4);
- cipuм (*p*=0,2-0,4);
- темним (*p*<0,2);
- контраст об'єкта з фоном К:

Контраст об'єкта з фоном може бути:

- <u>великим</u>: К>0,5;
- <u>середнім</u>: К=0,5-0,2;
- <u>малим</u>: K<0,2;
- **коефіцієнт пульсації освітленості К**_П (характеризує амплітуду коливання освітленості, що створюють газорозрядні лампи).

Коефіцієнт пульсації освітленості, в залежності від системи освітлення та розряду зорових робіт, не повинен перевищувати 10-20 %.

В залежності від джерела світла освітлення можна поділити на:

- **природне** (сонячне світло);
- **штучне** (електричні джерела світла);
- **сумісне** (одночасне використання природного та штучного освітлення).

Природне освітлення визначається за допомогою *коефіцієнта природного освітлення* (КПО):

(КПО)
$$e = (E_{BH}/E_{3BH}) \cdot 100, \%$$

де $E_{\text{вн}}$, $E_{\text{звн}}$ – відповідно внутрішня та зовнішня освітленість приміщення.

Методи розрахунку штучного освітлення

Найбільш часто використовують наступні методи:

- 1. <u>Метод світлового потоку</u>: найбільш точний метод, застосовується для розрахунку загального рівномірного освітлення.
- 2. **Точковий метод**: для розрахунку <u>локалізованого</u> (над певною групою обладнання) і <u>місцевого</u> (концентрація світлового потоку на робочому місці настільними лампами) освітлення.
- **3. Метод приблизних, орієнтовних розрахунків**: визначення за світлотехнічними довідниками питомої потужності освітлювальної установки в залежності від площі приміщення і числа світильників.

Метод розрахунку природного освітлення

Для розрахунку природної освітленості використовують графоаналітичний метод Данилюка А.М.:

 n_1 – кількість променів, які проходять крізь світлопроєм у вертикальній площі ;

 n_2 – кількість променів, які проходять крізь світлоотвір у горизонтальній площі.

ЗАХИСТ ВІД ВІБРАЦІЇ

Вібрація - це механічне коливання пружних тіл.

Основними параметрами вібрації є:

- **частота** f, Гц (число коливань за секунду);
 - **амплітуда А**, м (найбільше відхилення точки, що коливається, від положення рівноваги);
 - віброшвидкість V, M/c (максимальне значення швидкості точки, що коливається) $V=2\pi f\cdot A;$
 - віброприскорення q, m/c^2 (максимальне прискорення точки, що коливається) $q=(2\pi f)^2 \cdot A$.

Заходи зменшення небезпеки вібрації

- **1. Зменшення в джерелі появлення вібрації**: заміна ударних процесів на безударні.
- **2. Вібродемпфірування**: перетворення енергії механічних коливань в інші види енергії (нанесення на коливальну поверхню шару пружнов'язких матеріалів, мастик, поролону, гуми).
- **3. Розлагодження режиму резонансу**: за рахунок збільшення маси або жорсткості конструкції.
- **4. Ліквідування неврівноваженості** елементів, які обертаються, методом **балансування**.
- **5. Віброізоляція**: зниження передачі коливань від джерела до інших конструкцій за рахунок введення в коливальну систему допоміжного пружного зв'язку.
- **6. Віброгасіння**: застосування пристроїв, які працюють в протифазі з конструкцією, що коливається (фундаменти, динамічні гасники).
- 7. Застосування засобів індивідуального захисту:
- <u>від загальних вібрацій</u>: антивібраційні пояси та взуття (на товстій підошві або з пружинами);
- <u>від місцевих вібрацій</u>: антивібраційні рукавиці (з вшитими на долонній частині пружнім матеріалом поролон, пориста гума).

ЗАХИСТ ВІД ЩУМУ

Шум – це сукупність звуків різної частоти та інтенсивності, що можуть негативно впливати на організм людини у процесі трудової діяльності та відпочинку.

Шум характеризується:

- **частотою** f, Гц (число коливань за секунду);
- **інтенсивністю** І, Вт/м² (I=P/S, де P потік звукової енергії, Вт; S- площа, м²);

- **звуковим тиском** p, H/M^2 (Па) $(p=F/S, de\ F-cuna, з якою звукова хвиля діє на поверхню, <math>H$; S- площа поверхні, M^2);
- швидкістю коливання V, м/с.

Людина сприймає звуки у області 16 – 20 000 Гц.

В свою чергу звуковий діапазон поділяється на:

- **низькочастотний НЧ**: 16 400 Гц;
- **середньочастотний СЧ**: 400 1 000 Гц;
- **високочастотний ВЧ**: 1 000 20 000 Гц.

Для оцінки фізіологічного сприймання шумів використовується <u>рівень</u> <u>гучності</u> у фонах (Φ).

Шум вище <u>80-85 дБ</u> – знижує слухову чуткість на високих частотах, при цьому необхідно вивішувати попереджувальний знак небезпеки, що приписує необхідність використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Заходи зменшення шкідливої дії шуму:

- 1. Зниження шуму в джерелі його виникнення:
 - підвищення якості балансування обертових деталей;
 - заміна ударної взаємодії деталей машини на безударні;
 - вдосконалення кінетичних схем;
 - встановлення глушників шуму тощо.
- 2. <u>Зниження шуму на шляху його поширення</u>: застосування кожухів, екранів, перегородок, кабін спостереження.
- 3. <u>Акустична обробка приміщень</u>: облицювання стін і стелі звукопоглинальними матеріалами та використання штучних поглиначів
- 4. <u>Звукоізоляція</u>: зміна напрямку дії шуму в бік від робочої зони за рахунок герметичної перепони на шляху поширення шуму (стіни, кабіни, кожухи, екрани).
- 5. <u>Звукопоглинання</u>: зменшення шуму за рахунок використання матеріалів з великим коефіцієнтом поглинання звуку (поролон, поропласт, волокнисті матеріали).
- 6. <u>Шумоглушіння</u>: зниження рівня аерогазодинамічних шумів за допомогою глушників шуму:
 - **реактивних**: повороти, розширення або звуження на шляху потоку звукової хвилі;
 - **активних**: внутрішня поверхня покрита звукопоглинальними матеріалами.
- 7. <u>Використання індивідуальних заходів захисту (ЗІЗ)</u>: навушників, м'яких шоломів, що знижують рівень звукового тиску на 40-50 дБ.

ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ (ЕМП)

ЕМП характеризуються:

- електричною напруженістю Е, В/м;
- магнітною напруженістю Н, А/м;
- довжиною хвилі λ, м;
- частотою f, Гц.

Встановлено наступні норми опромінення ЕМП:

- до *0,1 Вт/м*² впродовж всього робочого дня (8 год.);
- **0,1 1 Вт/м**² не більше 2-х годин;
- **1 10В**m/м² не більше 20-ти хвилин.

Методи захисту від ЕМП

- 1. Зменшення дози опромінення за рахунок узгодження навантаження і випромінювання.
- 2. Застосування екранів з металу або металевих сіток.
- 3. Будівельно-планувальні рішення. Мінімальна площа для розміщення джерел ЕМП:
 - до **30 кВт** не менше 25 **м**²;
 - більше **30 кВт** не менше 40 **м**².
- 4. Автоматизація виробничих процесів.
- 5. Застосування засобів індивідуального захисту (окуляри, спеціальні костюми).

ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»

Припустима доза опромінення для всього населення України, в нормальних умовах, за рік складає 0.5 P, а для персоналу AEC - 5 P.

У відповідності з НРБУ-97 встановлено наступні категорії осіб, які підпадають опроміненню:

- **1.** <u>Категорія А</u> (персонал) особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань.
- 2. <u>Категорія Б</u> особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але підпадають дії радіоактивної речовини та інших джерел випромінювання, які використовуються в установах де вони працюють.
- 3. <u>Категорія В</u> все населення України.

Захист від іонізуючих випромінювань включає:

- **організаційні заходи**: укладання інструкцій; зберігання радіонуклідів в контейнерах у спеціальних сховищах;заборона робіт в приміщеннях з декількома джерелами опромінення;
- **технічні заходи**: екранування обладнання (екрани виготовляють з алюмінію, органічного скла, свинцю або вольфраму).